

FLAM fi

FRANKENSTEIN-LIMES-ACCESS-METHOD

(VSE^{fi})

BENUTZERHANDBUCH

— Ausgabe August 2008 Version 4.1 —

' Copyright 1989-2008 by limes datentechnikfi gmbh ■ Philipp-Reis-Passage 2 ■ D-61381 Friedrichsdorf/Ts.

Telefon (06172) 5919-0 ■ Telefax (06172) 5919-39

http://www.flam.de ■ http://www.limes-datentechnik.de

Benutzerhandbuch FLAMfi V4.1 (VSE)

' Copyright 2008 by limes datentechnikfi gmbh

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielf Itigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdr cklich und schriftlich zugestanden wurde.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Lieferm glichkeiten und ~ nderungen vorbehalten.

Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Komprimierung und Dekomprimierung sowie die Verschl sselung von Daten mit der Frankenstein-Limes-Access-Method. Diese Methode wird durch das Produkt FLAM realisiert.

FLAM komprimiert strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europ ischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist; angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi, FLAMFILEfi und limes datentechnikfi sind eingetragene Warenzeichen/international trademarks.

Das Handbuch besteht aus folgenden Kapiteln:

Einf hrung Hier werden Begriffe und Grundlagen erl utert und

diverse Einsatzvorschl ge gemacht.

Funktionen Alle Funktionen werden allgemein dargestellt.

Schnittstellen Es werden alle Parameter und Programmschnittstellen

formal beschrieben.

Arbeitsweise Die interne Arbeitsweise wird soweit erkl rt, wie das f r

den effizienten Einsatz des Produktes notwendig

erscheint.

Anwendungsbeispiele Es wird gezeigt, wie der Anwender z gig zu Ergebnissen

kommen kann. Dazu gibt es diverse Beispiele, praktische

Hinweise und Tips f r FLAM-Anwender.

Installation Hier wird beschrieben, wie FLAM installiert wird und wie

die Standardwerte ge ndert werden k nnen.

Technische Daten Dieses Kapitel enth It Angaben ber die

Systemumgebung. Typische Leistungsmerkmale von

FLAM werden dokumentiert.

Meldungen Alle FLAM-Meldungen sind mit Bedeutung und

Ma nahmen aufgef hrt.

Anhang Hier sind die Code-Konvertierungstabellen sowie alle

FLAM-Parameter aufgef hrt.

Welche Vorkenntnisse sind n tig?

Sie sollten ber VSE-Kenntnisse verf gen und insbesondere mit der Kommandosprache vertraut sein.

Als Unterlagen dienen Ihnen hierzu die Handb cher:

- SYSTEM CONTROL STATEMENTS
- VSE/VSAM COMMANDS

Die Neuerungen gegen ber dem Vorg ngermanual sind im $\tilde{\ }$ nderungsprotokoll zusammengefasst.

Ein Literaturverzeichnis befindet sich im Anschluss an den Anhang.

limes datentechnikfi gmbh

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

~ nderungsprotokoll

~ nderungsprotokoll - FLAM V4.1

nderung des Manuals FLAM V3.0 durch diesen Nachtrag vom August 2008 (FLAM V4.1).

FLAM V4.1 ist eine Funktionserweiterung der Version 3.0. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Die Komprimate der Versionen sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate dieser Version verwendet werden. Die AES-Verschl sselung z.B. setzt mindestens FLAM V4 voraus.

AES-Verschl sselung

Vom National Institute of Standards (NIST) wurde der **Advanced Encryption Standard** (AES) zur Verschl sselung von Daten festgelegt. Im November 2001 wurde dieses Verfahren im Federal Information Processing Standard (FIPS-197) beschrieben und mit Wirkung vom 26. Mai 2002 frei gegeben.

FLAM verwendet diesen Algorithmus zur Verschl sselung der komprimierten Daten. Als Schl ssel k nnen bis zu 64 Zeichen angegeben werden. Intern wird eine Schl ssell nge von 128 Bit verwendet (AES-128). Zur Absicherung der Daten werden Kontrollfelder eingef gt (MACs), die ebenfalls mit AES gebildet werden.

Diese Verschl sselungsmethode wird aktiviert durch die Parameter CRYPTOMODE=AES und CRYPTO-KEY=key und ist nur f r die Kompressionsmethoden ADC und NDC (MODE=ADC bzw. MODE=NDC) implementiert.

Die Entschl sselung mit AES setzt FLAM V4.x voraus.

Sichern der FLAMFILE

Mit SECUREINFO=YES werden im ADC-/NDC-Modus zus tzliche Informationen im Komprimat gespeichert, die eine Vollst ndigkeit und Unversehrtheit des Komprimats sicherstellen, ohne dass die FLAMFILE dekomprimiert werden muss. Ist eine so gesicherte FLAMFILE ver ndert worden (z.B. durch Update, Erg nzen, L schen von Membern in einer Sammel-FLAMFILE) wird dies bereits bei der formalen berpr fung erkannt.

Diese zus tzlichen Informationen werden bei Verschl sselung immer geschrieben!

In FLAM V3 werden diese Informationen berlesen, sie f hren nicht zu einem Fehler in der Dekomprimierung.

Mit SECUREINFO=IGNORE k nnen bei der Dekomprimierung diese Daten ignoriert werden. Das ist z.B. sinnvoll bei konkatinierten gesicherten FLAMFILEs

oder wenn trotz einer Sicherheitsverletzung die Daten dekomprimiert werden sollen.

Mit SECUREINFO=MEMBER wird bei Dekomprimerung einzelner Member aus einer Sammel-FLAMFILE nur die Integrit t und Vollst ndigkeit dieser Member gepr ft.

Splitten der FLAMFILE

Es kann beim Komprimieren die zu erstellende FLAMFILE parallel oder seriell geteilt (gesplittet) werden. Die Steuerung erfolgt durch Parameter (SPLITMODE, SPLITNUMBER, SPLITSIZE).

Beim Dekomprimieren gen gt die Angabe des ersten Fragments der gesplitteten FLAMFILE. Parameter sind nicht notwendig. FLAM erkennt selbstt tig, ob und wie gesplittet wurde und sucht sich ggf. die zugeh rigen Fragmente selbst.

Splitten der FLAMFILE ist nur f r bin re Komprimate erlaubt (MODE=CX8,VR8,ADC,NDC), die einzelnen Fragmente der gesplitteten FLAMFILE enthalten zus tzliche bin re Informationen.

Serieller Splitt

Bei seriellem Splitt (SPLITMODE=SERIAL) wird nach Erreichen einer vorgegebenen Dateigr e (SPLITSIZE= zahl in Megabyte) die aktuelle Datei geschlossen und eine neue Datei erzeugt. Die Anzahl der so erzeugten Fragmente einer gesplitteten FLAMFILE ist nicht beschr nkt und h ngt nur von der erzeugten Datenmenge ab.

Beim Dekomprimieren pr ft FLAM die Reihenfolge, Vollst ndigkeit und Zusammengeh rigkeit der Fragmente.

Hiermit ist es z.B. m glich, Einschr nkungen bei Dateigr en (z.B. bei eMail-Attachments oder Filetransfer) zu unterst tzen. Auch k nnen so schon Fragmente im Netz bertragen werden, obwohl die Originaldatei noch nicht komplett komprimiert wurde.

Paralleler Splitt

Bei parallelem Splitt (SPLITMODE=PARALLEL) wird in eine vorgegebene Zahl von Dateien (SPLITNUMBER= zahl) komprimiert. In der vorliegenden Version k nnen bis zu 4 Dateien erzeugt werden. Die Dateigr e ist von der Menge der erzeugten Komprimatsdaten abh ngig.

Beim Dekomprimieren pr ft FLAM die Reihenfolge, Vollst ndigkeit und Zusammengeh rigkeit der Fragmente.

Eine Dekomprimierung ist nur m glich, wenn <u>alle</u> Fragmente der gesplitteten FLAMFILE im Zugriff sind. Fehlt auch nur ein Fragment, ist eine Dekomprimierung nicht m glich.

Mit dem parallelen Splitt ist es z.B. m glich, mehrere bertragungswege gleichzeitig zu bedienen und damit einen h heren Durchsatz zu erzielen. Aber auch eine sichere Datenarchivierung ist m glich. Verteilen der Fragmente auf verschiedene Orte verhindert eine Dekomprimierung, ohne dass eine Verschl sselung beim Komprimieren benutzt werden muss.

Pr fen der FLAMFILE

Mit dem Parameter CHECKFAST wird eine formale berpr fung der FLAMFILE vorgenommen. Dabei werden alle Checksummen, die Vollst ndigkeit und Integrit t der Daten berpr ft. Es erfolgt aber keine Dekomprimierung! Wird der Parameter CRYPTOKEY mit bergeben, werden zus tzlich s mtliche MACs gepr ft.

Mit dem Parameter CHECKALL wird wie bei CHECKFAST die FLAMFILE berpr ft, zus tzlich werden alle Daten dekomprimiert, ohne diese in eine Datei auszugeben. Bei einer verschl sselten FLAMFILE wird auch der Schl ssel ben tigt.

MODE=NDC

Mit dieser Methode (NDC=NoDataCompression) werden eingelesene Daten unkomprimiert verarbeitet. Sie sind dann nur entsprechend der FLAM-Syntax verpackt, gesichert und ggf. verschl sselt.

Hiermit wird Rechenzeit gespart bei Daten, die nur unwesentlich komprimiert werden k nnen, z.B. wenn FLAMFILEs erneut zusammengefasst werden sollen oder eine FLAMFILE erneut komprimiert und verschl sselt werden soll.

NDC ist kompatibel zu FLAM Version 3.

KMEXIT

Durch Einf hrung des Parameters KMEXIT wird der Anschluss des FLAM-Dienstprogramms an eine Schl sselverwaltung erm glicht. Damit wird eine Benutzerroutine aufgerufen, die zur Ver-/Entschl sselung einen Schl ssel zur Verf gung stellt.

KMPARM

Die KMEXIT-Routine kann ber den Parameter KMPARM Steueranweisungen f r den Ablauf erhalten. Zus tzliche Informationen k nnen bei der Verschl sselung in die FLAMFILE bernommen werden, die dem Exit bei der Entschl sselung wieder zur Verf gung stehen.

COMMENT

Mit dem Parameter COMMENT kann bei der Komprimierung mit dem Dienstprogramm ein Kommentar

in die FLAMFILE eingef gt werden. Dieser wird bei der Dekomprimierung im Protokoll ausgewiesen.

Erweiterung der Satzschnittstelle

Die Satzschnittstelle wurde um weitere Aufrufe erg nzt:

FLMEME

Beenden der eines Members in einer Sammel-FLAMFILE (End Member). Ggf. werden Sicherheitsinformationen in der FLAMFILE gespeichert (Membertrailer), bei AES-Verschl sselung wird der Hash-Mac dieses Members (Member-Mac) eingetragen und dem Aufrufer zur ckgegeben.

FLMSET

Erweitert die M glichkeit der Parameter bergabe. So k nnen hier Anweisungen zum Splitten der FLAMFILE oder der Verschl sselungsmethode bergeben werden.

FLMQRY

Erweitert die M glichkeit der Parameterabfrage. So k nnen hier Informationen zum Splitten der FLAMFILE oder zur Verschl sselung abgefragt werden.

Dateinamen

Um Konflikte mit unterschiedlichen Namenskonventionen anderer Betriebssysteme zu entsch rfen, werden die im ASCII-Code gespeicherten Dateinamen in einer FLAM-FILE zur Anzeige und Auswahl umgesetzt. Alle nationalen Sonderzeichen (wie []]) werden als gro es X dargestellt, der Backslash ,\' umgesetzt in ,\'. Leerzeichen werden zum Unterstrich ,_'. Entsprechend kann ein so umgesetzter Name (wie alle

Entsprechend kann ein so umgesetzter Name (wie alle Parameter in Gro buchstaben) zur Dateiauswahl eingegeben werden.

Die Angabe *DUMMY als Parametereingabe f r Dateinamen ist implementiert. D.h. als Eingabedatei wird sofort auf EOF (End-of-File) verzweigt, als Ausgabedatei erfolgt keine Datenausgabe.

Meldungen

Die Protokollierung wurde um neue Meldungen erg nzt. Diese dienen der Information zum Integrit tsschutz, zum KMEXIT, zum Kommentar in der FLAMFILE und zum Splitting.

~ nderungsprotokoll - FLAM V3.0A

nderung des Manuals FLAM V2.5 durch diesen Nachtrag vom April 2000 (FLAM V3.0A).

FLAM V3.0A ist eine Funktionserweiterung der Version 2.5. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Die Komprimate der Versionen sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate dieser Version verwendet werden.

Unterst tzung weiterer Dateiformate:

VSAM SAM-ESDS

SAM-ESDS-Dateien k nnen als Eingabe- oder als Ausgabedateien zugewiesen werden.

FLAM liest die Datei-Attribute aus dem VSAM-Catalog.

MEMBER aus LIBR-Bibliotheken

Es k nnen Member aus LIBR-Bibliotheken gelesen und geschrieben werden. FLAM unterst tzt beim Schreiben das RECORD-FORMAT mit FIX 80-BYTES und das BYTESTRING-FORMAT mit Recform=VAR oder UNDEF mit Satzl ngen bis 32760. Beim lesen im BYTESTRING-FORMAT muss der Anwender eine Satzl nge vorgeben andernfalls wird in Segmenten von 1024-Bytes gelesen. Member mit Type OBJ oder PROC k nnen nur FIX 80-Bytes gelesen und geschrieben werden. PHASEN werden von FLAM nicht unterst tzt (siehe 3.1.4).

MEMBER ausPOWER QUEUE

Es k nnen Member aus der READER / PUNCH / LIST-Queue gelesen und schrieben werden (siehe 3.1.4).

Automatisches Anlegen von VSAM-Dateien auch bei fehlender JCL

VSAM Dateinen k nnen automatisch, aber nur mit einem DATEN-Cluster bzw. bei KSDS mit einem DATEN-Cluster und einem INDEX-Cluster angelegt werden.

ber Parametereingabe (FLAMIN=dateiname, FLAM-FILE=dateiname, FLAMOUT=dateiname) werden von FLAM f r VSAM-Dateien LABEL (DLBL) BI cke erzeugt, sofern keine JCL vorgegeben ist.

Zum automatischen anlegen von VSAM Dateinen muss fr den jeweiligen Dateityp (SAM-ESDS,ESDS,...usw.) ein default Model im Katalog vorhanden sein (siehe Beispiel DEFMODEL.Z). Fr bestehende VSAM Dateien haben FLAM-Dateiparameter keinen Einfluss, alle Dateiattribute bleiben erhalten.

Bei Angabe von FLAMOUT=<*> werden bei der Dekomprimierung alle Werte (wie Dateiname, Dateityp, Satzformat, Satz-, Blockl nge, Dateigr e (bei Komprimaten von VSE)) dem Fileheader der FLAMFILE entnommen.

Komprimieren vieler Dateien in eine FLAMFILE

Werden mehrere Dateien in eine FLAMFILE komprimiert, so sprechen wir von einer 'Sammeldatei'.

Ab dem jetzigen Release k nnen mehrere Dateien gleichzeitig in einem Aufruf komprimiert werden.

WILDCARD-Syntax

Durch Eingabe eines teilqualifizierten Dateinamens (z.B. VSEPSUC:USER.*.LST, FLAM.LIB(FL*.OBJ), ...) oder Vorgabe einer Dateiliste werden die ausgew hlten Dateien komprimiert in einer Komprimatsdatei (Sammeldatei) abgelegt (N:1-Beziehung).

Sammeldatei

Dabei werden alle VSAM-Dateien LIBR-MEMBER oder POWER-MEMBER durch FLAM dynamisch zugewiesen und der Dateityp (SAM-ESDS, VSAM-ESDS, VSAM-KSDS, VSAM-RRDS) sowie Satzformat (F, V, B, S, M, A) und Satz- und Blockl nge selbstt tig erkannt.

Aus dieser Sammeldatei k nnen die Dateien einzeln, selektiert nach Namen oder insgesamt dekomprimiert werden.

Beispiele:

Es sollen alle Dateien aus dem VSAM-Katalog VSESPUC mit 1. Qualifier USER und 3. Qualifier LST in die FLAMFILE VSESPUC:USER.CMP komprimiert werden:

// EXEC FLAM, PARM='C, FLAMIN=VSESPUC:USER.*.LST,
FLAMFILE=VSESPUC:USER.CMP, END'

by limes datentechnik gmbh

Hier wird ein DD-Name als Eingabe zugewiesen. Die Datei enth It Dateinamen, die in diesem Aufruf zu komprimieren sind:

```
// DLBL DIRIN, 'DATEI.LISTE',, VSAM, CAT=VSESPUC
// DLBL FLAMFIL, 'FLAMFILE',, VSAM, CAT=VSESPUC
// EXEC FLAM, PARM='C, IDDN=>DIRIN, END'
```

Komprimieren von vielen Dateien in viele Komprimatsdateien

Umsetzregeln f r Dateinamen (FLAM-FILEs)

Durch Eingabe eines teilqualifizierten Dateinamens (z.B. VSESPUC: USER.*.LST, USER.LIB(FL*.OBJ), ...) oder Vorgabe einer Dateiliste werden alle Dateien komprimiert in viele Komprimatsdateien abgelegt (N:N-Beziehung).

Der Name der FLAMFILE wird dann gem anzugebenden Umsetzvorschrift aebildet (z.B. FLAMFILE= <VSESPUC:*.LST=VSESPUC:*.CMP>, `d.h. alle Dateien mit Endung LST erhalten die Endung CMP).

Umsetzregeln f r

Durch Eingabe einer Umsetzvorschrift f r den Dateinamen Dateinamen (FLAMOUT) der Dekomprimierung k nnen jetzt alle Dateien automatisch durch FLAM angelegt werden.

> Es ist dabei nicht wichtig, ob das Komprimat unter einem fremden Betriebssystem (MVS, DPPX, UNIX, OS/2, ...) erstellt wurde. Alle Dateien werden in ein dem VSE-System entsprechendem Dateiformat erstellt.

> Voraussetzung ist nur die Existenz des Fileheaders in der FLAMFILE (Parameter HEADER=YES (Default-Einstellung)).

Interne Dateinamen

Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILE-INFO=NO (d.h. ohne Speicherung des Dateinamens) erzeugt, so kann jede Datei ber den internen Namen FILE0001 (f r die erste Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) in einer Umsetzvorschrift angesprochen werden.

gespeicherte Dateiname kann Dekomprimierung generell mittels FILEINFO=NO ignoriert werden. Fr Umsetzregeln stehen dann die internen Namen zur Verf gung.

Neben weiteren Funktionen der Satzschnittstelle wurde die Performance beim Zugriff auf komprimierte Dateien ber die Satzschnittstelle verbessert (z.B. Laden im I/O-Modus, Masseneinf gungen bei KSDS).

Die Parametereingabe wurde bzgl. der Stringeingabe verbessert.

Erweiterung der Satzschnittstelle

Die Satzschnittstelle wurde um zwei Aufrufe erg nzt:

FLMIKY

Einf gen eines Satzes mit Schl ssel (Key) (bei existierendem Key wird nicht in die Datei geschrieben)

FLMLCR

sequentielles Lesen r ckw rts im Locate Mode

Verbesserung der Parametereingabe

Alle Strings (Dateinamen, Modulnamen, Satztrenner, ...) k nnen jetzt mit C'...' (d.h. Zeichendarstellung) oder X'...' (Hexwerte) eingegeben werden. Mit C'...' gekennzeichnete Strings k nnen Leerzeichen enthalten (z.B. FLAMOUT= <C'datei name'>).

Damit wird die unterschiedliche Namensgebung der verschiedenen Systeme (wie z.B. bei OS/2 oder UNIX) ber cksichtigt.

Neuer Parameter PADCHAR

Mit dem Parameter PADCHAR kann das F Ilzeichen zum Auff Ilen von S tzen bei der Dekomprimierung definiert werden.

Die Eingabe PADCHAR=X'00' bewirkt dann, dass die S tze der Originaldatei bei Konvertierung in eine greet (fixe) Satzl nge mit bin ren Nullen anstelle von Leerzeichen (default) aufgef Ilt werden.

Neue Komprimierungsmethode ADC

Mit MODE=ADC (Advanced Data Compression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt flie end (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ndert sich permanent.

Komprimiert werden *autarke Datensegmente* von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Grenur ber die Satzanzahl (MAXRECORDS) Einfluss nehmen. Die maximal zul ssige Satzanzahl wurde auf *4.095* erweitert (bisher *255*). MAXBUFFER ist 64 KB statisch (*ADC*).

Dieses Verfahren ist unabh ngig von einer Satzstruktur und zeigt h here Komprimierungsergebnisse als die Vorg ngerverfahren.

Neue Komprimatssyntax

Mit MODE=ADC unterscheidet sich jedes Komprimat (FLAMFILE) voneinander, auch bei identischer Eingabe. Damit wird die Sicherheit gegen eventuelle Angriffe von au en (bzw. Lesen auf der Leitung) erh ht. Zus tzlich kann so ein "Neukomprimieren" zwischendurch erkannt werden.

Mit MODE=ADC wurde eine neue Checksummentechnik eingef hrt, um den neuen File-Transfer-Produkten mit geringerer bertragungssicherheit Rechnung zu tragen.

Durch verschl sselte bernahme eines hardwarespezifischen Kennzeichens ist die (anonyme aber bestimmte) Herkunft einer FLAMFILE ermittelbar (sozusagen ein Quellenstempel, ohne aber die Quelle selbst preiszugeben).

Passwort

Mit MODE=ADC k nnen jetzt Komprimate mit einem Passwort versehen werden. Dieses Passwort kann bis zu 64 Zeichen (512 Bit) umfassen, es kann sowohl als abdruckbare Zeichen oder als Hex-String eingegeben werden. Mit diesem Passwort wird die FLAMFILE verschl sselt.

Erweiterung der Satzschnittstelle

Die Satzschnittstelle wurde um einen Aufruf erg nzt:

FLMPWD

bergabe eines Passwortes zur Komprimierung bzw. Dekomprimierung f r MODE=ADC.

Parameter

PASSWORD

PASSWORD zur Ver- bzw. Entschl sselung des Komprimats

PASSW

M gliche Werte

1 - 64 Zeichen in der Form C'...', X'...' oder als String

Standard: kein Passwort

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichens tze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. bin r-kompatibel) eingegeben werden m ssen. F r heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	1.	Einf hrung	1
	1.1	Einf hrung zu FLAMfi V3.0	
		mit MODE=ADC	7
	1.2	FLAM und AES	16
Kapitel 2	2.	Funktionen	3
	2.1	Dienstprogramm FLAM	3
	2.1.1	Komprimieren von Dateien	3
	2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	5
	2.2	Unterprogramm FLAMUP	6
	2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	6
	2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	9
	2.5	Benutzerausg nge	10
	2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	10
	2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	10
	2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	11
	2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	11
	2.5.5	Schl sselverwaltung KMEXIT	11
Kapitel 3	3.	Schnittstellen	3
	3.1	Dienstprogramm FLAM	3
	3.1.1	Parameter	5
	3.1.2	JCL-Anweisungen f r FLAM	31
	3.1.3	Return Codes	35
	3.1.4	Dateinamen	37
	3.1.4.1	Dateinamensliste	39
	3.1.4.2	Wildcard-Syntax	40
FLAM V4.1 (VSE)			

3.1.4.3	Auswahlvorschrift bei Dekomprimierung	41
3.1.4.4	Umsetzvorschrift	42
3.1.4.5	Interne Dateinamen	44
3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILEs	46
3.1.5.1	Namensregeln beim Splitt	46
3.2	Unterprogrammschnittstelle FLAMUP	48
3.3	Satzschnittstelle FLAMREC	52
3.3.1	Funktion FLMOPN	60
3.3.2	Funktion FLMOPD	62
3.3.3	Funktion FLMOPF	64
3.3.4	Funktion FLMCLS	66
3.3.5	Funktion FLMDEL	67
3.3.6	Funktion FLMFKY	68
3.3.7	Funktion FLMFLU	69
3.3.8	Funktion FLMFRN	70
3.3.9	Funktion FLMGET	71
3.3.10	Funktion FLMGHD	72
3.3.11	Funktion FLMGKY	75
3.3.12	Funktion FLMGRN	76
3.3.13	Funktion FLMGTR	77
3.3.14	Funktion FLMGUH	78
3.3.15	Funktion FLMIKY	79
3.3.16	Funktion FLMLCR	80
3.3.17	Funktion FLMLOC	81
3.3.18	Funktion FLMPHD	82
3.3.19	Funktion FLMPKY	85
3.3.20	Funktion FLMPOS	86
3.3.21	Funktion FLMPUH	87
3.3.22	Funktion FLMPUT	88
3.3.23	Funktion FLMPWD	89
3.3.24	Funktion FLMQRY	90
3.3.25	Funktion FLMSET	92
	FLAM V4.1 (VSE)

Inhaltsverzeichnis

	3.3.26	Funktion FLMUPD	94
	3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	95
	3.4.1	Funktion USROPN	96
	3.4.2	Funktion USRCLS	98
	3.4.3	Funktion USRGET	98
	3.4.4	Funktion USRPUT	99
	3.4.5	Funktion USRGKY	99
	3.4.6	Funktion USRPOS	100
	3.4.7	Funktion USRPKY	100
	3.4.8	Funktion USRDEL	101
	3.5	Benutzerausg nge	102
	3.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	102
	3.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	104
	3.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	106
	3.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	108
	3.5.5	Schl sselverwaltung KMEXIT	110
Kapitel 4	4.	Arbeitsweise	3
	4.1	Verarbeiten von Dateien mit dem	
		Dienstprogramm	4
	4.1.1	Komprimieren	4
	4.1.2	Dekomprimieren	5
	4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem	
		Unterprogramm	6
	4.2.1	Komprimieren	6
	4.2.2	Dekomprimieren	7
	4.3	Verarbeiten von S tzen	8
	4.3.1	Komprimieren	8
	4.3.2	Dekomprimieren	10

	4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	11
	4.5	Benutzerausg nge	15
	4.5.1	Dienstprogramm	15
	4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausg ngen	
		EXK10, EXK20	15
	4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen	
		EXD10, EXD20	16
	4.5.2	Satzschnittstelle	17
	4.5.2.1	Komprimieren mit	
		Benutzerausgang EXK20	17
	4.5.2.2	Dekomprimieren mit	
		Benutzerausgang EXD20	18
	4.6	Die FLAMFILE	19
	4.6.1	Allgemeine Beschreibung	19
	4.6.2	Sammeldatei	24
	4.7	Heterogener Datenaustausch	25
	4.8	Code-Konvertierung	27
	4.9	Umsetzung von Dateiformaten	28
Kapitel 5	5	Anwendungsbeispiele	3
	5.1	Kommandoprozeduren	3
	5.1.1	Komprimieren	4
	5.1.2	Dekomprimieren	8
	5.2	Verwendung der Satzschnittstelle	12
	5.2.1	Komprimieren	12
	5.2.2	Dekomprimieren	15
	5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle	
		FLAMFILE	18
	5.2.4	Testprogramm f r die Satzschnittstelle	
		FLAMREC	23
	5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	43
			(OE)

Inhaltsverzeichnis

	5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	43
	5.3.2	COBOL Beispiel	56
	5.4	Verwendung der Benutzerausg nge	62
	5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	62
	5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	66
	5.5	Kopplung von FLAM mit anderen Prod	ukten69
	5.5.1	Kopplung mit NATURAL	69
	5.5.2	Kopplung mit SIRON	69
Kapitel 6	6.	Installation	3
	6.1	Installation von FLAM	3
	6.2	Lizenzierung von FLAM	4
Kapitel 7	7.	Technische Daten	3
	7.1	Systemumgebung	3
	7.2	Speicheranforderungen	3
	7.3	Leistungen	3
	7.4	Statistik	4
Kapitel 8	8.	Meldungen	3
	8.1	Meldungen des Dienstprogramms	3
	8.2	bersicht	4
	8.3	Auflistung	7
	8.4	FLAM Returncodes	22
	8.5	Return Codes	30
	8.6	DMS-Errorcodes	32

Anhang

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 1:

Einf hrung

Kapitel 1 Einf hrung

1. Einf hrung

FLAM ist eine Software zur Komprimierung von Daten, wie sie f r Applikationen von Banken, im Handel, in der Industrie und in der ffentlichen Verwaltung typisch sind (tabellarische Daten).

FLAM komprimiert die im Kreditwesen normierten Formate des Datentr geraustausches etwa im Verh Itnis 4:1. Bei St cklisten liegt der Komprimierungseffekt nicht selten bei 95%.

FLAM ist keineswegs speziell f r den Einsatz im Kreditwesen entwickelt worden, obwohl es sich gerade im elektronischen Zahlungsverkehr zum optionalen Komprimierungsstandard entwickelt hat. Anwender nutzen FLAM wegen seiner vielf Itigen Einsatzm glichkeiten und der nachpr fbar kurzen Amortisationszeit.

FLAM bringt mit jeder neuen Einsatzvariante weitere Benefits, ohne dass zus tzliche Kosten entstehen. Folgerichtig ist es im Interesse jedes Anwenders, dazu beizutragen, dass immer mehr Hersteller und DF - Partner diese Technik unterst tzen. Das ist der besondere betriebswirtschaftliche Vorteil dieses Standards.

FLAM benutzt den dem 'Frankenstein-Limes-Verfahren zur strukturorientierten Datenkomprimierung' zugrundeliegenden Algorithmus. Das so benannte Verfahren wurde in Deutschland, Europa und den USA patentiert. Die Anmeldung durch die Erfinder erfolgte am 19. Juli 1985.

FLAM arbeitet ohne Voranalyse und ohne Tabellentechnik. Dadurch ist die Dekomprimierung jederzeit aus dem Programm FLAM und der Syntax des Komprimats (FLAMFILE) heraus aufw rtskompatibel sichergestellt (Langzeitarchivierung).

FLAM ben tigt von au en keine Informationen ber die zu komprimierenden Daten. Die Komprimierungstechnik ist invariant zu Datei-, Satz- und Feldformaten; die Komprimierungseffekte sind selbstverst ndlich abh ngig von den Dateninhalten. Strukturverzerrungen f hren meist zu schlechteren Komprimierungen.

FLAM erf IIt als einziges Produkt dieser Art folgende Prinzipien:

Durchg ngigkeit

Die FLAM-Komprimate k nnen ohne Zwischenkonvertierungen zur Speicherung auf Online-Datentr gern in Verbindung mit sequentiellen und index-sequentiellen Zugriffsm glichkeiten benutzt werden. Ebenso durchg ngig sind FLAM-Komprimate zur Archivierung und zum File-Transfer im heterogenen Verbund, d.h. zwischen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen geeignet.

Einf hrung Kapitel 1

Portabilit t

Die Komprimatsformatierung kann so gesteuert werden, Anforderungen alle an eine Speicherbelegung sowie die Portabilit t auf beliebigen Leitungen unter Einsatz beliebiger File-Transfer-Produkte erf Ilbar sind. Dies gilt f r 'Lochkartenformate' (80-stellig) ebenso wie f r FTAM-Formate. Die Komprimatss tze k nnen im fixen oder variablen Format erzeugt werden.

Konvertibilit t

FLAM kann sogar Komprimate im abdruckbaren Format zwischen Komprimierung erzeugen. die Dekomprimierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII und umgekehrt konvertiert werden d rfen. Eine solche Konvertierung kann aber auch bei der Komprimierung/Dekomprimierung 'en passant' erledigt werden.

Kompatibilit t

FLAM konvertiert auf Wunsch Datei- und Satzformate. Dadurch kann FLAM Probleme der Konvertierung und der Kompatibilit t zwischen heterogenen Systemen oder versionsabh ngigen Datenverwaltungen I sen helfen. Satzformat (fix), Restriktionen bez glich Schl ssel u.a. neutralisiert die Zugriffsmethode FLAM.

Systemunabh ngigkeit Eine FLAMFILE kann auf allen Systemen, f r die FLAM lieferbar ist, als Datenbasis f r die Zugriffsmethode FLAM benutzt werden, und zwar unter den verschiedenen systemspezifischen Zugriffsmethoden des betreffenden Datenverwaltungssystems.

Kontinuit t

Eine FLAMFILE kann beim Dekomprimieren in ein vom Anwender gew nschtes Datei-/Satzformat konvertiert werden. Damit ist die Kontinuit t garantiert. Eine archivierte FLAMFILE kann immer wieder auf irgendeinem System bearbeitet, insbesondere dekomprimiert werden. Eine Abh ngigkeit vom Betriebssystem besteht dann nicht mehr. Es muss gew hrleistet sein, dass der Datentr ger hardwarem ig gelesen werden kann und die FLAMFILE systemabh ngiges ein Format herstellerorientierten Archivierungsproduktes wurde.

Datensicherheit

FLAM verschleiert die Daten und versiegelt die Komprimate mittels Checksummen, womit die Daten besser gesichert und gesch tzt sind. Die FLAMFILE hat intern Synchronisationspunkte, um hinter Defekten, zum Beispiel durch Materialm digkeit, wieder aufsetzen zu Forderungen der DV-Revision k nnen. Datenschutzes werden voll erf Ilt.

Schnittstellen

FLAM bietet eine F lle von Schnittstellen, und zwar Schnittstellen an die Datenverwaltungssystems mit index-sequentiellem Zugriff. FLAM kann als Unterprogramm komplett unter fremder Steuerung laufen. Benutzerausg nge von FLAM dienen Vor-/Nachbehandlung der unkomprimierten Daten und FLAMFILE-S tze (Komprimatseinheiten).

Kapitel 1 Einf hrung

Betriebssysteme FLAM ist lieferbar fr die verschiedensten

Betriebssysteme, wie z.B.:

FSC BS2000/OSD

Sinix

Reliant Unix

HP HPUX (div. Prozessoren)

Windows

Open VMS (DEC) True64 UNIX (DEC) Non Stop OS (TANDEM)

OSS (TANDEM)

IBM MVS, MVS-Subsystem, z/OS

VM, VSE, z/VSE

OS/400 AIX

NCR Unix

SCO SCO-Open Server

SCO-UnixWare

SUN SOLARIS

PCs Windows

Linux

Andere auf Anfrage.

Standard FLAM ist optionaler Komprimierungsstandard f r diverse

Verfahren im deutschen Kreditwesen, wie BCS, EAF

(LZB), DTA u.a.

Hersteller limes datentechnik gmbh

Philipp-Reis-Passage 2

D-61381 Friedrichsdorf/Ts.

Telefon 06172/5919-0

Telefax 06172/5919-39

eMail: info@flam.de

eMail: info@limesdatentechnik.de

Internet: http://www.flam.de

http://www.limes-datentechnik.de

Kooperationen FLAM wird ber Interfaces zur Zeit von folgenden SW-

Produkten unterst tzt:

BCS Bank Verlag Gmbh

Einf hrung Kapitel 1

cfs OPG Online Programmierung GmbH

MultiCom CoCoNet AG

NATURAL Software AG

SFIRM BIVG Hannover GmbH & Co.KG

SIRON Ton Beller AG

Manche Kooperationspartner bieten Interfaces ihrer SW-Produkte zu FLAM kostenpflichtig an. Fr den Zahlungsverkehr (BCS) werden fr PC-Anwender komplette L sungen mit beschr nkter Anwendungsbreite ber Kreditinstitute und deren Partner angeboten.

Der Hersteller von FLAM ist f r jede weitere Kooperation mit Software-Herstellern auf der Basis der FLAM-Standards offen. Das bringt f r alle Beteiligten den optimalen Nutzen.

Kapitel 1 Einf hrung

Die Vorteile von FLAM in Stichworten:

Datenfern bertragung

- Kostensenkung durch Mengenreduktion
- schnellere bertragung durch "Virtualisierung"
- implizite Beschleunigung anderer bertragungen
- Wechsel auf kosteng nstigere Leitungen m glich mit g nstigeren fixen Anschluss-/Betriebskosten
- weniger Fehler durch langsamere bertragungen, berwindung technologischer Engp sse (im Ausland)
- Erh hung der potentiellen Sende-/Empfangsfrequenz
- Entlastung von Netzknoten, Ports, Puffern und dgl.
- effizienteres Reagieren bei Leitungsst rungen sowie bei bertragungs- und Bedienungsfehlern m glich
- FLAMFILE in Parkplatzposition platzsparend und sofort restartf hig (Sender) und archivierbar
- Kompatibilit t der FLAMFILE im heterogenen Verbund
- Portabilit t der FLAMFILE durch Formatierbarkeit
- Konvertibilit i der FLAMFILE bei druckbaren Daten
- vor-/nachgeschaltete Zeichenkonvertierung m glich
- Konvertierung von Satz-/Dateiformaten (Utility)
- Durchg ngigkeit der FLAMFILE zu anderen Anwendungen
- mehr Fern berwachung/-wartung wg. Mengenreduktion
- mehr Datenaustausch per DF wg. Mengenreduktion
- mehr Auslagerungen in Not-RZ wg. Mengenreduktion
- Automatisierbarkeit von Fernarchivierungen (DF)
- Automatisierbarkeit des R cktransfers (analog)

Einf hrung Kapitel 1

- bessere DV-Revision durch Automatisierbarkeit
- mehr Datensicherheit durch Checksummen-Technik
- · Datenschutz durch FLAM-typische Verschleierung
- h here Effizienz in Verbindung mit Kryptographie

Datenspeicherung

- Reduktion von Speicherplatz auf allen Medien mit weniger (sekund rem) Platzbedarf (r umlich)
- weniger Multi-Volumes-Files (Disc, Tape, Floppy)
- weniger Grundbedarf an Strom, Klima-, Schutzeinrichtungen, weniger Kapitalbindung (berkapazit t)
- weniger Overhead im Archiv und mehr Kontinuit t
- schnelleres I/O, resp. Entlastung der I/O-Kan le
- · ggf. weniger Controller, I/O-Ports, Puffer
- Beschleunigung von Batch-/Kopier-Prozessen und Backup-/Restart-Verfahren, dadurch Reserven/Optionen f r mehr RZ-Automatisation/Redundanz
- Verk rzung von Ablaufzyklen, Anwesenheitszeiten
- zus tzlicher Zugriffsschutz durch FLAM-Processing
- integrierter Manipulationsschutz durch FLAM-Syntax
- verfahrensspezifische Datenverschleierung, sogar mit wirksamen Schutz f r "virtuell" gel schte Daten
- innovativ f r (kombinierte) Zugriffstechniken mit heterogen austauschbaren sequentiellen/indexsequentiellen Formaten sowie in logisch geblockten Einheiten

Kapitel 1 Einf hrung

1.1 FLAMfi mit MODE=ADC

Seit FLAM V3.0 gibt es 3 essentielle Verbesserungen:

- einen <u>universellen</u> MODE=ADC (<u>A</u>dvanced <u>D</u>ata <u>C</u>ompression)
- eine neue <u>trickreiche</u> FLAM-Syntax (<u>Frankenstein-Limes-Access-Method</u>)
- eine <u>u erst effiziente</u> PASSWORD-Verschl sselung.

Zun chst enth It FLAM die vollst ndige Vorg ngerversion als Untermenge, so dass man einerseits mit MODE=CX7, CX8 und VR8 wie bisher de-/komprimieren kann; andererseits ist es dadurch unproblematisch, die betreffenden Komprimate zu erzeugen, weil etwa der Partner noch nicht auf FLAM V3.x umgestiegen ist. Dies betrifft Schnittstellen und User-Exits.

Die vorgenannten Modi zur Komprimierung haben bei den fr kommerzielle Anwendungen typischen Daten auf Mainframe au ergew hnlich gute Ergebnisse erbracht. Jeder Anwender kann selbst entscheiden, ob er bei dieser Technik bleiben will, wenn der Komprimierungseffekt ohnehin schon bei 85% oder mehr liegt.

Durch die st rkere Einbeziehung von PC- und UNIX-Systemen in die kommerzielle Datenverarbeitung haben sich die Datenstrukturen stark ver ndert. Die auf strukturelle Redundanzen ausgerichtete FLAM-Komprimierungstechnik musste auf kontextuelle Betrachtungen erweitert werden.

FLAM ist und bleibt ein als Zugriffsmethode konzipiertes Verfahren zum effizienten Umgang mit komprimierten Daten. Schon aus dieser Philosophie heraus darf FLAM keine tempor ren Dateien anlegen oder benutzen. Eine Voranalyse Auswahl zur geeigneter Komprimierungstechniken und/oder ein mehrstufiges Verfahren stehen im krassen Gegensatz zu den Anforderungen eine performante Direktan Zugriffsmethode (f r autarke Segmente), die in ihrem Kern invariant ber fast alle Plattformen hinweg konzipiert ist (vom PC bis zum Mainframe).

Der Anwender soll die Chance haben, so fr h, wie es sinnvoll erscheint, zu komprimieren, und so sp t wie n tig zu dekomprimieren, im Einzelfall (Retrieval) m glichst nur punktuell. Die FLAMFILEfi soll plattform bergreifend durchg ngig zur Speicherung, Archivierung und f r den File Transfer inkl. Backup (Auslagerung) als "Standard f r alle F lle" nutzbar sein.

Mit MODE=ADC (Advanced Data Compression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung

Einf hrung Kapitel 1

zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt flie end (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ndert sich permanent.

Komprimiert werden autarke Datensegmente von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Grenur ber die Satzanzahl (MAXRECORDS) Einfluss nehmen. Die maximal zul ssige Satzanzahl wurde auf 4.095 erweitert (bisher 255). MAXBUFFER ist 64 KB statisch (ADC).

Unter einem Satz wird eine im betreffenden Data Management System definierte logische Einheit verstanden. Es gibt fixe und variable Satzformate. Auf manchen Systemen haben die S tze ein L ngenfeld, auf anderen einen Delimiter. Das ist wichtig, wenn man aus der Sicht einer Anwendung oder beim Datenaustausch auf den Satz als logisch invariante Basis des Zugriffs angewiesen ist.

Auf Systemen, die keinen Dateikatalog mit Informationen ber das, was als Satz zu interpretieren ist, haben, kann man ohne weiteres auch einfach 64 KB einlesen, ohne dass diese Vorgehensweise die Komprimierung mit MODE=ADC nachteilig beeinflusst.

Wird eine Datei mit Delimiter auf PC oder UNIX gelesen und werden die Delimiter nicht als solche interpretiert, dann hat man beim Austausch im heterogenen Umfeld eventuell nach der Dekomprimierung das Problem der Anpassung an das betreffende Umfeld zu I sen.

Mit FLAM kann man bei Kenntnis und Nutzung des Satzformats mit der entsprechenden Parametrisierung diese Probleme von vornherein ausklammern. Damit hat man eine neutrale, zukunftssichere Darstellung, die sich beim Dekomprimieren automatisch den ge nderten Bedingungen anpassen I sst (Formatkonvertierung).

Nur mit FLAM kann man das Komprimat, die FLAMFILEfi, individuell formatieren, weil diese "Zwischendatei" ggf. ganz anderen Erfordernissen etwa in Verbindung mit File Transfer gen gen muss als die Originaldatei (Portabilit t).

Sind abdruckbare Daten so codiert, dass eine eindeutige Umcodierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII oder umaekehrt m glich ist. dann kann dies beim De-/Komprimieren angesto en werden. Die mitgelieferten Tabellen dazu sind unverbindlich, weil es un bersichtliche Menge an Varianten dazu gibt. Es ist einfach, die betr. Tabelle auf die eigenen Bed rfnisse anzupassen. Wir empfehlen, auf dem umzucodieren, auf dem dekomprimiert wird, weil dort die gr ere Sicherheit der relevanten erfahrungsgem Einstellung der Tabelle besteht. Damit sind Konvertibilit t und Kompatibilit t 1:1 sichergestellt.

F r den Datenaustausch in einem abdruckbaren Format mit einem File Transfer, der "unterwegs" umcodiert, muss man die Vorg ngerversion mit MODE=CX7 benutzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Umcodierung durch ein

Kapitel 1 Einf hrung

File Transfer Produkt viele Unw gbarkeiten hat. Wir k nnen davon nur abraten. Die sichere L sung besteht im Austausch bin rer Daten und der Umcodierung davor oder (besser) danach. In aufbereiteten Drucklisten besteht zudem das Problem der Steuerung ber das erste Byte in jedem Satz (Drucksteuerzeichen).

Muss in ASCII bertragen werden, so stellen viele File Transfer Produkte Automatismen bereit, mit denen bin re Daten tempor r in scheinbar abdruckbare Daten umcodiert und nach der bertragung in den urspr nglichen Zustand gebracht werden. Man k nnte sich hierzu selbst eine Routine 3:4 schreiben und im User-Exit von FLAM aktivieren (Portabilit t).

Nicht selten treten in Verbindung mit File Transfer von FLAM-bierten Daten Formatfehler auf, die FLAM als Checksummenfehler meldet. Damit haben alle Beteiligten die Sicherheit, dass die bertragung aus Anwendersicht fehlerfrei abgelaufen ist (noch ber das FT-Protokoll hinaus). - Es gibt PC-Produkte, die haben erst gar keine Checksumme ber das Komprimat, sondern gerade eine einzige Checksumme ber die komplette Originaldatei, wobei die Originaldatei bis zu 4 GB gro sein darf. (FLAM hat keine Beschr nkung bzgl. Typ/Gr e.)

Es ist schon kurios: Ohne FLAM werden solche Fehler oft berhaupt nicht bemerkt, so dass nicht selten der falsche Eindruck entsteht, ein Fehler w rde ohne Beteiligung von FLAM nicht auftreten. Gerade die Kombination von FTP mit FLAM zeigt diesbez glich erstaunliche Synergieeffekte, die wegen mangelnder Sicherheit und Stabilit t im FTP unverzichtbar sind.

Es gibt eine ganze Reihe von Problemen in Verbindung mit File Transfer, die man in der Tat nur durch Einsatz von FLAM I sen kann. Ist das im Ausnahmefall nicht so, dann liegt das an dem Problem an sich und nicht an FLAM. So gibt es etwa gro e Probleme bei der Umcodierung von Zeichens tzen, wenn Sonderzeichen weitgehend ausgesch pft werden und dennoch nicht auf Umlaute verzichtet wird.

Man kann nicht komprimieren, ohne sich einen Arbeitsspeicher fr Hilfsinformationen anzulegen. Fr MODE=ADC ben tigt FLAM ohne die Bereiche fr das I/O etwa 160 KB. Diese Grundmenge kann man aus der Sicht der Algorithmik nicht unterschreiten, wenn gleichzeitig ein vertretbarer Verbrauch an CPU-Zeit nicht berschritten werden soll. Im Vergleich zu anderen Modellen ist das frein adaptives Modell relativ wenig Arbeitsspeicher.

Bei einem Vergleich der Komprimierungseffekte mit anderen Produkten (meist PC-Produkte) m sste man fairer weise die Originaldatei zuvor in Segmente (kleine Dateien) von jeweils 64 KB aufteilen und die Einzelergebnisse aufaddieren. Au erdem hat eine FLAMFILE aus Sicherheitsgr nden wie auch wegen der innovativen Zugriffstechniken eine "Verpackung", die das Komprimat um bis zu 2% aufbl ht.

Einf hrung Kapitel 1

Die Beibehaltung der Segmentierung hat u.a. den Vorteil, dass bei schweren Datenfehlern ggf. nur ein einziges Segment betroffen ist. Jedes der Segmente in einer FLAMFILE wird autark betrachtet (quasi wie bei einer Transaktion) und als solches abgesichert (verpackt). Darauf kann man sich synchronisieren; man kann "mittendrin" an einem beliebigen Segment aufsetzen.

Zeigt sich w hrend des Komprimierungsvorgangs nach ca. 16 KB des betr. Segments kein gar MODE=ADC Komprimierungseffekt, wird bei die Komprimierung f r dieses Segment abgebrochen und der Original-Input von max. 64 KB (Segment) wird 1:1 bernommen.

Setzt in einem einzelnen Segment der Effekt erst nach 16 KB ein, wird dies nicht mehr erkannt, weil die Abw gung von Aufwand und Nutzen zu dem Schluss kommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dieses Segment noch komprimieren zu k nnen, gering ist.

Denn: Je schlechter der Komprimierungseffekt, desto h her ist (leider) der CPU-Aufwand (weit berproportional). Das liegt in der Natur der Sache.

Mit einem Schichtenmodell sind in FLAM die Voraussetzungen geschaffen, Multiprozessorsysteme zu bedienen: ein Prozess liest, bildet die Segmente und verteilt sie zwecks Komprimierung an andere Prozesse; ein weiterer Prozess sammelt die komprimierten Segmente ein, formatiert sie zur FLAMFILE und schreibt diese.

Zur Zeit besteht zwar noch kein akuter Bedarf f r diese Vorgehensweise, aber das Modell in FLAM ist darauf vorbereitet.

FLAM "verweigert" sich nicht, wenn der Input selbst eine FLAMFILE ist. Das kann sogar eine sinnvolle Vorgehensweise sein. Man hat z.B. eine Bibliothek vieler kleiner Elemente, die zun chst autark komprimiert und als Sammeldatei abgelegt werden sollen, damit die Bibliothek mit ihren Elementnamen und deren Attributen ordnungsgem rekonstruiert werden kann. In diesem Fall kann man nicht viel Komprimierung erwarten.

Nimmt man hierf r FLAM V2.x mit MODE=CX8 und MAXRECORDS=1, dann erf llt dieser Vorlauf nur den Zweck, die besagte Sammeldatei zu erstellen, bei der es mehr auf die diversen Informationen als auf den Komprimierungseffekt ankommt. Diese "flache" Datei I sst man durch FLAM V3.0 mit MODE=ADC komprimieren. - Anstelle des Vorlaufs mit FLAM V2.x kann man ggf. auch ein Utility benutzen, das eine ad quate Funktion erf llt (Sammeldatei).

In Ausnahmef Ilen gibt es sogar extrem stark strukturierte Dateien, die man zuvor mit FLAM V2.x, MODE=CX8 und MAXRECORDS=255 schon sehr gut komprimieren kann,

Kapitel 1 Einf hrung

deren Komprimat sich dann mit FLAM V3.0 und MODE=ADC noch verbessern I sst. In der Regel aber ist FLAM V3.0 mit MODE=ADC und MAXRECORDS=4095 immer besser als die Vorg ngerversion oder eine zweistufige Variante damit. Es besteht kein Zwang, den Modus zu wechseln, wenn man mit der bisherigen Komprimierungstechnik und der Syntax in FLAM V2.x zufrieden ist. Neue Feature (z.B. die PASSWORD-Verschl sselung) setzen allerdings ausschlie lich auf FLAM V3.0 mit MODE=ADC auf, zumal die Syntax der FLAMFILE erheblich verbessert wurde.

Die neue Syntax garantiert einerseits, dass die Expansion bei Daten, die sich trotz ADC-Technik nicht komprimieren lassen, auf 2% beschr nkt bleibt; andererseits sind die in einem solchen Fall nur kopierten Originale nicht wiederzuerkennen.

Diese Eigenschaft hat ihre Ursache in einer weltweit einmaligen Checksummentechnik. Die vorletzte von 4 parallel Checksummen (!)verschleiert Checksummenbildung den komprimierten Input so, dass der Vorgang reversibel ist, wenn man Checksummenfunktion zweimal anwendet. Sind die komprimierten Daten eines Segments verf Ischt worden (Datenfehler, Manipulation), verbreitet sich der Defekt "wie die Pest" ber den Rest des komprimierten Segments. Die defekten Daten sind mithin danach unbrauchbar. Die Dekomprimierung I uft erst gar nicht an! Man kann diese CRC-Routine in FLAM auch nur starten, wenn das komprimierte Segment vollst ndig zur "Entschleierung" vorliegt.

Es gibt PC-Produkte, da kann man das Original "lesen", wenn nicht komprimiert wurde. CRC-Fehler werden erst nach dem CLOSE der dekomprimierten Datei gemeldet, weil die Checksumme auf den Originaldaten basiert. Die Dekomprimierung bricht trotz Checksummenfehler nicht vorzeitig ab. Die dekomprimierte Datei kann Fehler aller Art enthalten, sogar Abweichungen in der Gre, obwohl im Header des Komprimats die richtige Byteanzahl steht.

In FLAM V3.0 mit MODE=ADC werden die Checksummen der Segmente ber einen Connector miteinander verkn pft. Wird nur seriell komprimiert und analog dekomprimiert, kann man die Unversehrtheit dieser Sequenz berpr fen.

Der Connector wird zudem mit einem zeitabh ngigen Code eingef rbt, so dass das gleiche Segment zu einem anderen Zeitpunkt komprimiert ein anderes "Outfit" bekommt. Der Komprimierungseffekt ndert sich nicht.

Eine weitere Modifikation besteht in einer sog. Hardware-ID. FLAM bildet aus Hardware-Informationen des Umfelds einen 32-Bit-Code. Dieser wird in den Connector eingearbeitet. Komprimiert man nun ein und dieselbe Datei zuf Ilig zu einem Zeitpunkt, der nicht zu einem Unterschied bei der Einstellung des Connectors f hrt, benutzt aber ein anderes Hardware-Umfeld, dann ndert

Einf hrung Kapitel 1

man dadurch zwangsl ufig den Connector und mithin wiederum das u ere Erscheinungsbild des Komprimats.

Ziel dieser Techniken ist es, dass m glichst jedes mit FLAM komprimierte Datensegment bez glich Inhalt (Original) sowie Umfeld und Zeitpunkt der Komprimierung eine Art Unikat sein soll. Die Checksummen der verschiedenen Schichten bilden in Summe eine Signatur, mit der ein Empf nger den Empfang zweifelsfrei quittieren k nnte (vollst ndig und unversehrt).

Die FLAMFILE selbst wird wie in der Vorg ngerversion aus formalen Gr nden satzweise geschrieben (z.B. fix 512 Bytes). Jeder Satz der FLAMFILE hat eine einfache Checksumme, mit der man sicherstellen will, dass es bei der bertragung nicht zu Formatfehlern gekommen ist. Das ist immer noch ein relativ h ufiger Anwenderfehler (v Ilig unabh ngig vom Einsatz von FLAM). Erst nach der Formatpr fung wird das Segment-Komprimat "zusammengebaut".

Jedes Segment-Komprimat hat einen Kopf. Dieser erm glicht es, in einer FLAMFILE zu positionieren (synchronisieren). Deshalb darf und wird er nicht verschleiert. Damit man aber sicher sein kann, dass die Informationen daraus korrekt sind, wird er separat ber eine Checksumme abgesichert.

Am Ende eines Segment-Komprimats findet man unseren Produktnamen FLAM in ASCII-Codierung. Dies erm glicht die Synchronisation bei Defekten oder beim Lesen von hinten.

Eine spezielle verdeckte Checksumme steht in direktem Zusammenhang mit der PASSWORD-Verschl sselung. Stimmt diese Checksumme nicht und ist das FLAG fr PASSWORD-Verschl sselung gesetzt, dann wurde versucht, mit einem falschen PASSWORD zu decodieren. Ist das PASSWORD-FLAG nicht gesetzt und benutzt jemand dennoch ein PASSWORD, wird ohne Hinweis auf diesen Eingabefehler decodiert und dekomprimiert.

Grunds tzlich beginnt die Dekomprimierung Segments nie, wenn irgendeine von den 4 Checksummen falsch ist. Dazu gibt es allein schon technische Gr nde. Die Dekomprimierung setzt eine gewisse sich st ndig ndernde Interpretation der Codierung voraus. Ein Defekt w rde dazu f hren, dass die Dekomprimierung unkontrolliert "aus dem Ruder" I uft. Das verhindert FLAM durch das Schichtenmodell mit 4 Checksummen. Wer dies trotz vorhandener Fehler (Fehlermeldungen, Return-Code) - etwa durch Manipulation mit Programmpatches unterl uft, muss mit schwersten Folgefehlern rechnen.

Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere Schutz vor unbefugten Angreifern hat - auch ohne PASSWORD-Verschl sselung - oberste Priorit t.

Das PASSWORD selbst darf 64 Bytes = 512 Bits lang sein. Man kann es abdruckbar mit C'...' oder hexadezimal

Kapitel 1 Einf hrung

mit X'...' vorgeben. Bei der hexadezimalen Eingabe muss die Anzahl der quasi "halben" Bytes paarig aufgehen. Bei Eingabe mit C'...' muss man sich dessen bewusst sein, dass die bin re Umsetzung von der Systemgenerierung abh ngig ist. Das gleiche C-PASSWORD in Verbindung mit einer anderen Umsetzung der Zeichen in bin ren Code f hrt zu einem anderen internen PASSWORD. Das kann man als Vorteil nutzen, wenn man sich selbst in diesem Umfeld bewegt und nichts ndert. Die Abgrenzung mit Apostroph sichert, dass auch Blanks am Rand zum PASSWORD geh ren. Das PASSWORD mit C'...' muss exakt wiedergegeben werden, um decodieren zu k nnen. Es ist ratsam, bei jedem neuen PASSWORD beide Seiten vorab zu testen.

Bei falscher PASSWORD-Eingabe hat man auf Utility-Ebene genau einen Versuch, weil die interne bergabe innerhalb FLAM nur einen Versuch zul sst. F r einen weiteren Versuch muss man FLAM erneut starten und ein neues PASSWORD eingeben/zuweisen.

Das PASSWORD wird FLAM-intern so bearbeitet, dass es keine Chance gibt, R ckschl sse zu ziehen. Jeder Versuch einer Analyse, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist aussichtslos. Wir als Hersteller k nnen niemandem helfen, der sein PASSWORD vergisst. Es kann von aussen nicht einmal festgestellt werden, wie lang das benutzte PASSWORD war und ob es mit C'...' oder X'...' eingegeben worden ist. Hinweise von Hackern im Internet, wie man, um Zeit zu sparen, vorgehen sollte, wird man wohl kaum jemals finden.

Bevor das erste Segment einer FLAMFILE berhaupt entschl sselt werden kann, m ssen intern gewisse Vorbereitungsarbeiten ablaufen, die CPU-Zeit kosten und unumg nglich sind. Das bewirkt, dass man einen gewissen Mindestaufwand je PASSWORD-Versuch nicht optimieren kann. Die mathematisch nachvollziehbare Vielfalt an L sungen ist die sichere Garantie f r den Benutzer, ob jemand in vertretbarer Zeit ein zur Verschl sselung der FLAMFILE vorgegebenes PASSWORD "knackt". Ein bergeordnetes PASSWORD quasi als Universal-Schl ssel gibt es nicht. Ein aus Anwendersicht hierarchisch strukturiertes PASSWORD wird nicht als solches erkannt. Selbst der Unterschied von nur einem Blank mehr oder weniger am PASSWORD-Ende f hrt zu v llig unterschiedlichen internen Schl sseln. die allein ma geblich f r die tats chliche Vorgehensweise sind (2 * 4 KB Schl sseldaten intern).

Wenn Sie Ihrem PASSWORD immer noch ein Attribut geben, das sich auf Ihren Arbeitgeber oder Ihr sonstiges Umfeld bezieht und damit die PASSWORD-L nge k nstlich erweitern, dann steigt f r den Au enstehenden der Aufwand zur Ausforschung ins Astronomische:

Bei vollen 512 Bits bin r genutzt ergibt sich eine Anzahl von Varianten mit 155 Stellen. Selbst wenn nur je Byte 96 abdruckbare Zeichen zugelassen sein sollten, bleibt eine Zahl mit 127 Stellen. Allein die L nge, die PASSWORD-

Einf hrung Kapitel 1

Bestandteil ist, verunsichert, wenn man keine gezielten Informationen dazu hat.

Beispiel f r ein PASSWORD mit Attributen:

C'limes datentechnik gmbh, Zwiebackstadt Friedrichsdorf/Ts.'

Das sind 57 von 64 Bytes (zwischen den beiden Apostrophen). Alternativ zu "Zwiebackstadt" k nnte man als Attribute die Hugenotten, die Mormonen, Philipp Reis oder etwas anderes nehmen, das typisch f r Friedrichsdorf/Ts. ist. Den Rest (im Beispiel 7 Bytes) benutzt man f r das eigentliche individuelle PASSWORD (z.B. ein Blank und dann 6 Bytes variabler bin rer Code = 2,8 * 10**14 Varianten, wenn L nge, Aufbau und Attribut statisch sind).

Mit einem PASSWORD wie oben angegeben und ohne individuelle Modifikationen kann man sich ein "firmeneigenes" FLAM-Komprimat erzeugen, das nur innerhalb der Firma dekomprimierbar ist. Dabei k nnte man statt "Ts." auch "Taunus" schreiben oder dieses Attribut ganz weglassen und durch die PLZ "D-61381" ersetzen. Ground Kleinschreibung beeinflussen die bin re Codierung ebenso wie "nderungen im strukturellen Aufbau. Vorsicht bei Eingabefehlern im verdeckten Dialog und bei Kleinbuchstaben auf Mainframe.

Die PASSWORD-Verschl sselung kostet zus tzlich im Mittel 2,5% der Zeit f r die De-/Komprimierung mit FLAM V3.0 und MODE=ADC; allein durch die Beschr nkung auf komprimierte Daten ein immenser Vorteil. Letzteres gilt auch f r den Schutz vor Hackern, da zum "Angriff" der Besitz von FLAM V3.0 unerl sslich ist. Au erdem muss man jedes Segmentkomprimat vollst ndig und unversehrt in der richtigen H lle bereitstellen.

Unsere PC-Version ist keine Shareware o.dgl. und wir halten es f r nahezu ausgeschlossen, dass selbst nur die Dekomprimierung quasi in "fremder Eigenregie" nachprogrammiert und - wie im Internet blich - zum "Hausgebrauch" publiziert werden kann. Wir haben uns aus Selbstschutz um ein geh riges Ma an Komplexit t bem ht. Vor Raubkopien oder illoyalem Verhalten von Mitarbeitern, die Insider-Kenntnisse haben, kann man sich selbstverst ndlich nie sch tzen. Aber selbst damit k nnte man sich in gar keiner Weise irgendwelche Vorteile beim Versuch, ein PASSWORD zu "knacken", verschaffen. Der nicht optimierbare Aufwand an CPU-Zeit bleibt, selbst wenn wir die Sourcen ver ffentlichen! Diesen Aufwand bestimmen Sie durch Vorauswahl bei den PASSWORD-(siehe Vorgaben Ihrem Hause PS). in ber cksichtigen Sie, dass es einen gro en Unterschied macht, ob man sich im eigenen Hause oder "nur" vor "Unbefugten Dritten", z.B. beim File Transfer sch tzen will. Wer schon "im eigenen Haus" sitzt, hat meist noch ber andere Quellen Zugang zu den Daten, die Sie mit

Kapitel 1 Einf hrung

viel Aufwand sch tzen wollen. Dieses Problem zu I sen, ist weitaus schwieriger.

Bei FLAM handelt es sich in der Regel um automatisierte Abl ufe. Wir w rden empfehlen, das PASSWORD in eine separate Datei zu legen und ber diese Datei von FLAM einlesen zu lassen. Der Zugriff auf die Datei I sst sich wie blich absichern.

In FLAM werden die f r die Synchronisation und Positionierung entscheidenden Teile der Syntax nicht verschl sselt und nicht verschleiert. Mit diesen Daten kann niemand etwas anfangen; sie k nnen aber dazu beitragen, den direkten Zugriff enorm zu beschleunigen, weil die Teile des Komprimats, die den berechtigten Anwender interessieren, weder entschl sselt noch entschleiert und nicht unn tig dekomprimiert werden m ssen.

Selbstverst ndlich kann jeder Anwender auch den Weg gehen, dass erst mit FLAM komprimiert und verschleiert wird, und danach benutzt man ein vorgeschriebenes Verschl sselungsverfahren. Die Originaldaten vor der Komprimierung mit FLAM zu verschl sseln, bringt hingegen nichts. Man kann aber durchaus Signaturen und andere Daten zur Autorisierung ber das Original bilden, ehe man mit FLAM komprimiert, wenn dabei die Daten im Original im Prinzip nicht ver ndern werden.

Anstelle individueller Schl ssel kann man fertige Schl sselsysteme mit Generierung/Verwaltung etc. benutzen, nur m ssen die Schl ssel bei der FLAM-Verschl sselung symmetrisch sein (auf beiden Seiten das gleiche PASSWORD aus bin rer Sicht).

PS: Wenn Sie sich ausrechnen wollen, wieviel PASSWORD-Varianten es gibt, dann m ssen Sie bei rein bin ren Codes (X-Eingabe) die L nge in Bits als Potenz zur Basis "2" nehmen, wobei es eine Zahl sein muss, die ohne Rest durch "8" teilbar ist, die Eingabel nge geht auf volle Bytes. Im X-Format ist das PASSWORD bei heterogen Anwendungen in je Fall invariant.

Bei Eingabe mit C'...' kommt es darauf an, wieviel Zeichen erlaubt sind. Es gibt z.B. in ASCII 96 abdruckbare Zeichen (ausgenommen erweiterte Zeichens tze). Davon sind nur 52 Zeichen lateinische Buchstaben etc. pp... Hat das PASSWORD eine L nge von "k" Bytes und gibt es je Byte max. "n" Zeichen, die zul ssig sind, dann betr gt die Menge an Variationen "n**k" (Potenz "k" zur Basis "n"). Es gibt immer einen "Bodensatz", den ein Angreifer ausschlie en wird. Deshalb ist es schon wichtig, in der gew hlten L nge "k" genug "Luft" zu lassen (vgl. das Beispiel mit PASSWORD-Attributen). Das C-PASSWORD ist von Zeichens tzen und deren bin rer Umsetzung ggf. extrem abh ngig, z.B. bei Sonderzeichen und Umlauten! F r FLAM ist allein die bin re Umsetzung des beim Komprimieren und Verschl sseln mit C'...' bergebenen

Einf hrung Kapitel 1

Strings g ltig. Das kann schon am n chsten Bildschirm eine andere bin re Codierung sein.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

Kapitel 1 Einf hrung

1.2 FLAM und AES

Der 'Advanced Encryption Standard' (AES) I st den in die Jahre gekommenen 'Data Encryption Standard' (DES) ab.

Dieser moderne symmetrische Blockalgorithmus bildet die Basis fr die kryptographische Absicherung einer FLAMFILEfi ab FLAMfi 4.0.

Er ist gegen ber DES wesentlich sicherer und ben tigt gleichzeitig nur ein Zehntel der Rechenzeit. Dies - in Verbindung mit der ADC-Komprimierung - macht es m glich, starke Kryptographie auf gro e Datenmengen anzuwenden.

In FLAMfi wird AES mit einer Block- und Schl ssell nge von jeweils 128 Bits (16 Bytes) eingesetzt.

Die Verschl sselung mit AES wird von FLAMfi im MODE=ADCfi (Advanced Data Compression) oder im MODE=NDC (No Data Compression) — einer Unterfunktion der ADC-Algorithmik — unterst tzt. Mit NDC werden die reinen Nettodaten nur 1:1 kopiert. Damit kann auch jede FLAMFILEfi im "Nachhinein" ohne Performance-Verluste (2-Schritt-Verfahren) verschl sselt werden. Auf diese Weise kann sogar eine "leere" Datei so verschl sselt werden, dass "leer" nicht mehr erkennbar ist.

Die Vertraulichkeit und Integrit t einer FLAMFILE wird mit sogenannten Hash-MACs sichergestellt.

Bei diesem Schutz handelt es sich um reine Software-Kryptographie, was bedeutet, dass die verwendeten Schl ssel - wenn auch nur kurzzeitig - in klarer Form auf dem Rechner, wo die FLAMFILEfi erzeugt wird, vorkommen. Da aber zu diesem Zeitpunkt auch die Originaldaten auf diesem Rechner existieren, kann ein Angreifer, der Zugriff auf den Rechner erlangt hat, gleich die klaren Daten aussp hen. Der verwendete Schl ssel nutzt ihm nur etwas, wenn dieser erneut zur Anwendung kommt und der Angreifer dann keinen Zugriff mehr auf das System hat.

Die maximale Sicherheit, die FLAMfi mit AES bieten kann, ist abh ngig von der <u>Sicherheit der Rechner</u>, auf denen die FLAMFILEfi geschrieben bzw. gelesen wird. FLAMfi stellt mit AES kryptographisch sicher, dass auf dem bertragungsweg niemand ohne die Kenntnis des Schl ssels Daten manipulieren oder aussp hen kann. Man kann diese Sicherheit noch verbessern, indem man die verschl sselte FLAMFILEfi zwischen Servern austauscht, auf denen weder FLAMfi noch die Originaldaten verf gbar sind. Dies ist eine einfache organisatorische Ma nahme, die die Sicherheit wesentlich erh ht. Diese organisatorische L sung mit FLAMfi ist

Einf hrung Kapitel 1

auch wesentlich sicherer als eine Kombination aus File Transfer und integrierte Kryptographie in direkter Verbindung zwischen Sende- und Empfangssystem.

Kryptographie allein - ohne ein angepasstes organisatorisches Umfeld - ist kein Garant f r Sicherheit.

Eine in Verbindung mit Kryptographie organisatorisch interessante L sung, die FLAMfi bietet, ist das Parallel-Splitting. Durch die gleichm ige Verteilung der verschl sselten FLAMFILEfi in Einheiten von nur 4 Bytes parallel auf mehrere Teildateien, kann man nur decodieren, wenn man den Schl ssel <u>und</u> alle zusammengeh renden Teildateien gleichzeitig an FLAMfi bergibt. Damit kann u.U. das Problem der Synchronisation des Schl ssels gel st werden (z.B. in der Langzeit-Archivierung durch Verteilung auf verschiedene Standorte).

Es gibt in FLAMfi seit V4.0 ein Feature, mit dem man eine FLAMFILEfi - ob verschl sselt oder nicht - auf ihre technische Integrit t pr fen kann (Checksummen auf der Basis von CRC-Routinen). Solche Techniken sind z.B. in Verbindung mit File-Transfer international allgemeiner Standard. Sie sch tzen nicht vor Manipulation.

Unabh ngig davon kann man eine mit FLAMfi V4 und AES verschl sselte FLAMFILEfi - ohne zu dekomprimieren - auf ihre Integrit t gem den Anforderungen der Kryptographie pr fen. Dazu muss man allerdings den Schl ssel benutzen, mit dem diese FLAMFILEfi erzeugt worden ist.

Weitergehende Informationen, insbesondere zur Arbeitsweise von FLAM mit AES, entnehmen Sie bitte dem Handbuch *FLAM & AES*, das jeder Auslieferung beigef gt ist.

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 2:

Funktionen

Kapitel 2 Funktionen

Inhalt

2.	Funktionen	3
2.1	Dienstprogramm FLAM	3
2.1.1	Komprimieren von Dateien	3
2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	5
2.2	Unterprogramm FLAMUP	6
2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	6
2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	9
2.5	Benutzerausg nge	10
2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	10
2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	10
2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	11
2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	11
2.5.5	Schl sselverwaltung KMEXIT	11

Kapitel 2 **Funktionen**

2 · 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE) Kapitel 2 Funktionen

2. Funktionen

2.1 Dienstprogramm FLAM

Das Dienstprogramm FLAM kann ganze Dateien komprimieren oder komprimierte Dateien expandieren.

Mit den Parametern COMPRESS bzw. UNCOMPRESS / DECOMPRESS kann bestimmt werden, ob eine Originaldatei komprimiert oder eine Komprimatsdatei expandiert werden soll.

2.1.1 Komprimieren von Dateien

FLAM komprimiert eine Datei und schreibt das Ergebnis, die FLAMFILE, als sequentielle oder indexsequentielle Datei. In dieser FLAMFILE k nnen in einem Header Informationen ber den originalen Datenbestand gespeichert werden.

FLAM kann alle DTFSD-,DTFMT-und alle VSAM-Dateien verarbeiten. Seit der FLAM Version 3.0 k nnen auch MEMBER aus LIBR-Bibliotheken und POWER-QUEUES verarbeitet werden.

Um die Komprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, k nnen Parameter beim Aufruf des Programms im Dialog vorgegeben werden. Die Parameter k nnen auch ber eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Verarbeitungsablauf in eine Meldungsdatei.

Bei der Komprimierung mit FLAM werden 1-255 (logische) S tze in einem Block (Matrix) zusammen bearbeitet.

Dateien k nnen von der Platte und direkt vom Magnetband gelesen bzw. geschrieben werden. Dies gilt auch f r die FLAMFILE selbst.

 $\label{eq:magnetbanddate} \mbox{Magnetbanddateien m ssen mit JCL (TLBL-Anweisung)} \\ \mbox{zugeordnet werden.}$

Grunds tzlich komprimiert FLAM mehrere Datens tze zusammen. Der Zwischenpuffer kann bei der Komprimierung mit CX8/VR8 mit dem MAXBUFFER-Parameter dimensioniert werden. Im ADC/NDC-Mode werden zwei Puffer zu 64 KB angelegt. Es werden nur so viele Datens tze eingelesen wie vollst ndig zwischengespeichert werden k nnen.

Mit dem MAXRECORDS-Parameter kann die Satzanzahl limitiert werden. Bei MAXRECORDS=1 findet eine serielle, kontextfreie Komprimierung statt, die nur bei I ngeren Datens tzen sinnvoll ist.

Funktionen Kapitel 2

Sind Dateien unstrukturiert, dann ist MODE=ADC die geeignete Komprimierungsvariante. Der Parameter MAXRE-CORDS sollte auf 4095 eingestellt werden (geschieht automatisch ohne Angabe).

Die verfahrenstypische Komprimierung ist bereits bei 16-32 Datens tzen je Matrix effizient. H here Blockungen verbessern zwar den Komprimierungseffekt und f hren damit zu einem geringeren CPU-Zeitverbrauch, ben tigen andererseits aber gr ere Zwischenpuffer. Je schlechter der Komprimierungseffekt ist, desto mehr CPU-Zeit wird verbraucht.

Die Komprimierungstechnik ist im Prinzip immer gleich, sie basiert auf dem Frankenstein-Limes-Verfahren. Nur in der Behandlung der Matrix-Spalten und der Darstellung des Komprimats gibt es Unterschiede, die ber den MODE-Parameter gesteuert werden.

Mit CX8 werden nur Zeichenwiederholungen komprimiert, w hrend mit VR8 die verbleibenden Reste nach dem FL-B(4)-Code nachkomprimiert werden. Dabei werden die Zeichen zun chst in einen speziellen 8-Bit-Code bersetzt und in diesem durch logische Operationen homogenisiert. Dadurch entstehen Bitketten, die sich effizient komprimieren lassen, zumal die Reste aufgrund vertikaler Vorgehensweise partiell gleichen Zeichenklassen angeh ren.

Das Komprimat, die FLAMFILE, ist in beiden F Ilen eine Folge von beliebigen 8-Bit-Kombinationen, die als sequentielle oder indexsequentielle Datei weggeschrieben wird. Satzl nge, Satzformat und Blockgr e kann der Anwender selbst bestimmen. Jeder Satz dieser Datei wird durch eine Checksumme vor Datenverf Ischung gesch tzt. Codekonvertierungen im Komprimat sind unzul ssig. Die Datei ist bei bertragungen wie eine Bin rdatei zu behandeln.

F r Dateien, die nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen und die ber eine 7-Bit-Leitung transportiert werden sollen, bietet FLAM den MODE=CX7 an. Dieser erzeugt ein Komprimat, das sich in Bezug auf die bertragung nicht anders als die Original-Datei selbst verh It. Eine Pr fung hinsichtlich der "bertragbarkeit" erfolgt nicht. FLAM selbst benutzt zur Darstellung des Komprimats einen stark eingeschr nkten Zeichenvorrat, der sich invariant zu marktg ngigen Konvertierungen verh It.

In diesem Modus ist es also zul ssig, das Komprimat von EBCDIC nach ASCII oder umgekehrt zu konvertieren (z. B. w hrend eines Filetransfers).

Entscheidend ist, dass solche Konvertierungen exakt 1:1 ablaufen m ssen. FLAM moniert sonst beim Dekomprimieren Syntax-Fehler wegen Abweichungen in der Byte-Anzahl und bricht ab. Solche F lle sind denkbar, wenn z. B. Steuerzeichen in Druckdateien oder Tabulatorzeichen nicht 1:1 konvertiert werden.

Kapitel 2 Funktionen

Unabh ngig davon, bietet FLAM dem Anwender die M glichkeit, jeden Datensatz vor der Komprimierung und/oder nach der Dekomprimierung zeichenweise ber Standardtabellen oder benutzereigene Tabellen konvertieren zu lassen. F r Konvertierungen, die nicht 1:1 ber alle Zeichen erfolgen d rfen, k nnen Benutzerausg nge verwendet werden.

2.1.2 Dekomprimieren von Dateien

FLAM liest eine komprimierte Datei (FLAMFILE), dekomprimiert den Inhalt und gibt die dekomprimierten Daten in eine Datei aus. Es erkennt dabei selbst ndig mit welchen Parametern (wie Puffergr e oder max. Satzanzahl) die FLAMFILE erzeugt worden ist. Der Aufbau der Komprimatsdatei wird in einem eigenen Kapitel beschrieben .

FLAM in der Version 3.0 kann alle Komprimatsdateien der Vorg ngerversion dekomprimieren (Aufw rtskompatibilit t).

Um die Dekomprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, k nnen Parameter vorgegeben werden. Die Parameter k nnen auch ber eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Ablauf wahlweise am Bildschirm oder in eine Meldungsdatei. Bei der Dekomprimierung werden die Kenndaten der Originaldatei wieder hergestellt, soweit diese in einem Fileheader zur Verf gung stehen.

Durch Parameterangaben f r die Ausgabedatei ist es beispielsweise m glich, bestimmte Kenndaten zu ndern. Alle Konvertierungen sind m glich und erlaubt, vorausgesetzt FLAM unterst tzt die entsprechende Zugriffsmethode des Datenverwaltungssystems.

Stammt das Komprimat (die FLAMFILE) von einem anderen Betriebssystem, so ndert das an dem Verhalten von FLAM nichts. Die Daten werden in quivalente Dateien dekomprimiert oder k nnen gegebenenfalls in ein vom Anwender vorgegebenes Format umgesetzt werden.

Durch Angabe von bersetzungstabellen ist FLAM in der Lage, Daten nach der Dekomprimierung gem dieser Tabelle umzuschl sseln.

Um eine weitgehende Flexibilit t zu erreichen, kann ein Benutzerausgang aktiviert werden, der die Daten nach der Dekomprimierung in gew nschter Weise bearbeitet.

Funktionen Kapitel 2

2.2 Unterprogramm FLAMUP

FLAMUP unterscheidet sich von FLAM nur dadurch, dass es als Unterprogramm aufgerufen werden kann. Alle Zugriffe auf die Datenbest nde werden weiterhin von FLAM-Modulen bernommen.

Die Parameter k nnen bei Aufruf bergeben werden und/oder wie beim Dienstprogramm vom Bildschirm oder aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Mit FLAMUP ist es beispielsweise m glich, ber ein Rahmenprogramm eine definierte Menge von Dateien zu selektieren und innerhalb des Programmlaufs automatisch zu komprimieren /dekomprimieren. Die Selektion k nnte z.B. alle Dateien umfassen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt ge ndert wurden (Archivierung).

2.3 Satzschnittstelle FLAMREC

Die Frankenstein-Limes-Zugriffsmethode wird durch die Satzschnittstelle als Hersteller unabh ngige, komprimierende Dateizugriffsmethode realisiert.

Sie erm glicht den sequentiellen, relativen und indexsequentiellen Zugriff auf einzelne Originals tze von Komprimaten, die auf unterschiedlichen Datentr gern verschiedener Betriebssysteme abgelegt und zwischen diesen ausgetauscht werden k nnen.

Die Satzschnittstelle wird durch eine Reihe von Unterprogrammen dargestellt, die von allen Programmiersprachen wie COBOL, FORTRAN, C und ASSEMBLER aufgerufen werden k nnen.

Diese Unterprogramme sind auf allen Betriebssystemen, f r die FLAM ab der Version 2.5 verf gbar ist, gleich bzw. quivalent.

FLMCLS (Close) schlie t die Verarbeitung ab, nachdem alle S tze an FLAM bergeben, oder beim Dekomprimieren alle Originals tze gelesen wurden.

FLMDEL (Delete) I scht den zuletzt gelesenen Satz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE.

Mit FLMFKY (Find Key) wird in einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer indexsequentiellen Datei erzeugt wurde, so positioniert, dass mit einem anschlie enden FLMGET der Satz mit dem vorgegebenen oder dem folgenden Schl ssel gelesen werden kann.

Mit FLMFLU (Flush) wird evtl. noch im Speicher befindliches Komprimat der zuletzt zur Komprimierung bergebenen S tze in die FLAMFILE ausgegeben und die Statistikdaten angefordert. Im Gegensatz zu FLMCLS wird

FLAM V4.1 (VSE)

FLMCLS

FLMDEL

FLMFKY

FLMFLU

Kapitel 2 Funktionen

die FLAMFILE nicht geschlossen, d.h. ein weiteres Komprimat kann angef gt werden.

FLMFRN

Mit FLMFRN (Find Record Number) wird in einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, so positioniert, dass mit einem anschlie enden FLMGET der Satz mit der vorgegebenen Satznummer gelesen werden kann.

FLMGET

FLMGET (Get Record) liest einen dekomprimierten Originalsatz in einem vorgegebenen Puffer.

FLMGHD

Mit FLMGHD (Get Fileheader) kann die Fileheaderinformation ber die Originaldatei gelesen werden. Falls mehrere Fileheader in der FLAMFILE vorhanden sind, beziehen sich diese Informationen auf die Originals tze, die mit den Funktionen FLMGET, FLMLOC als n chste gelesen werden.

FLMGKY

Mit FLMGKY (Get Key) kann ber einen Schl ssel ein Satz aus einer FLAMFILE von einem indexsequentiellen Original gelesen werden. Dabei wird gleichzeitig f r das sequentielle Lesen mit FLMGET bzw. FLMLOC auf den Satz mit dem n chst gr eren Schl ssel positioniert.

FLMGRN

Mit FLMGRN (Get Record Number) wird aus einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, der Satz mit der vorgegebenen Satznummer gelesen.

FLMGTR

FLMGTR (Get Reverse) liest den n chsten dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den Dateianfang in einen vorgegebenen Puffer.

FLMGUH

Informationen, die bei der Komprimierung mit FLMPUH in das Komprimat eingef gt wurden, k nnen bei der Dekomprimierung mit FLMGUH (Get User Header) gelesen werden.

FLMIKY

Mit FLMIKY (Insert Key) wird ein Satz mit neuem Schl ssel in das Komprimat bernommen. Der angegeben Schl ssel darf noch nicht in der Datei existieren.

FLMLCR

FLMLCR (Locate Reverse) liest den n chsten dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den Dateianfang im Locate Mode.

FLMLOC

Anstelle von FLMGET kann auch die Funktion FLMLOC (Locate Record) verwendet werden. Dabei wird jedoch kein Satz in den Puffer bertragen, sondern es wird lediglich die Adresse dieses Satzes zur ckgegeben.

FLMOPN

Die Funktion FLMOPN (Open) ist aufgrund der gro en Anzahl von Parametern in die drei Teilfunktionen FLMOPN, FLMOPD und FLMOPF untergliedert worden. FLMOPN gibt die wichtigsten Parameter (z. B. komprimieren oder dekomprimieren) an FLAM weiter. Mit der Funktion FLMOPD werden die Dateieigenschaften der

Funktionen Kapitel 2

> FLAMFILE festgelegt, und FLMOPF bestimmt die Komprimatseigenschaften. Kommen die Teilfunktionen FLMOPD und FLMOPF nicht zur Anwendung, so werden

feste Werte verwendet.

FLMPHD Mit der Funktion FLMPHD (Put Fileheader) k nnen beim

Komprimieren die Dateieigenschaften der Originals tze beschrieben werden, damit diese Eigenschaften im Fileheader ablegt werden. Der Fileheader gilt dabei f r die anschlie end mit FLMPUT bergebenen Originals tze.

FLMPKY Mit FLMPKY (Put Key) kann ein Satz mit angegebenem

Schl ssel in einer indexsequentiellen FLAMFILE ge ndert

oder eingef at werden.

FLMPOS

FLMPOS (Position) dient zum relativen Positionieren in beliebigen Dateien und beim Schreiben von relativen

Dateien zum Erzeugen von L cken.

FLMPUH An die mit FLMPHD gespeicherten Informationen kann mit

der Funktion FLMPUH (Put User Header) noch eine Zeichenkette beliebigen Inhalts angef gt werden. Der Aufruf darf nur unmittelbar nach einem FLMPHD-Aufruf

erfolgen.

FLMPUT FLMPUT (Put Record) bergibt einen Originalsatz zum

komprimieren an FLAM.

FLMPWD FLMPWD bergibt ein Passwort zur Komprimierung bzw.

Dekomprimierung an FLAM.

FLMQRY FLMQRY erfragt Parameterwerte, die FLAM aktuell

verwendet.

FLMSET FLMSET setzt Parameter f r den Ablauf mit FLAM.

FLMUPD Mit FLMUPD (Update) wird der jeweils zuletzt gelesene

Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE

ge ndert.

Kapitel 2 Funktionen

2.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle k nnen eigene Zugriffsfunktionen in FLAM integriert werden.

So k nnen beispielsweise die Komprimatss tze unmittelbar weiter verarbeitet werden, ohne dass zun chst eine Datei erzeugt werden muss, bzw. Komprimatss tze k nnen unmittelbar bernommen werden.

Eine praktische Anwendung dieses Konzeptes erm glicht die Integration von FLAM mit einem Filetransfer ohne den Umweg ber Zwischendateien.

ber diese Schnittstelle k nnen aber auch die Eingabeund Ausgabedaten des Dienstprogramms FLAM oder des Unterprogramms FLAMUP bearbeitet werden. Hier kann FLAM mit geringem Aufwand an spezielle Zugriffsverfahren angepasst werden. Funktionen Kapitel 2

2.5 Benutzerausg nge

Die Benutzerausg nge werden aus der FLAM-Ladebibliothek geladen.

2.5.1 Eingabe Originaldaten EXK10

Von diesem Benutzerausgang wird der zu komprimierende Satz unmittelbar nach dem Lesen aus der Eingabedatei zur Verf gung gestellt.

Hier k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Es k nnen S tze bernommen, ver ndert, gel scht und eingef gt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturorientiert zu ver ndern.

EXK10 ist nur in FLAM und FLAMUP verf gbar und korrespondiert mit EXD10 bei der Dekomprimierung.

2.5.2 Ausgabe Komprimat EXK20

Von diesem Benutzerausgang wird das Komprimat zur Verf gung gestellt, unmittelbar bevor es in die FLAMFILE geschrieben wird.

Es k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze Struktur unabh ngig zu bearbeiten.

Hier kann z.B. das Komprimat mit einer eigenen Verschl sselungsroutine bearbeitet werden, oder es kann eine Code-Umsetzung vorgenommen werden, um eine nicht transparente Daten bertragung nutzen zu k nnen. Es lassen sich S tze vor dem Komprimat einf gen, um z.B. eigene Archivierungsdaten oder Herkunftsangaben zu speichern.

Eine weitere M glichkeit liegt in der Verl ngerung von Datens tzen, um bestimmte revisionsspezifische Daten aufzunehmen.

EXK20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verf gbar und korrespondiert mit EXD20 bei der Dekomprimierung.

Kapitel 2 Funktionen

2.5.3 Ausgabe Originaldaten EXD10

In diesem Benutzerausgang wird der dekomprimierte Satz unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verf gung gestellt.

In diesem Benutzerausgang k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Es k nnen S tze bernommen, ver ndert, gel scht und eingef gt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturorientiert zu bearbeiten.

EXD10 ist nur in FLAM und FLAMUP verf gbar und korrespondiert mit EXK10 bei der Komprimierung.

2.5.4 Eingabe Komprimat EXD20

In diesem Benutzerausgang wird das Komprimat unmittelbar nach dem Lesen aus der FLAMFILE zur Verf gung gestellt.

In diesem Benutzerausgang k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturunabh ngig zu bearbeiten.

Hier kann beispielsweise das Komprimat entschl sselt oder eine eigene Code-Umsetzung wegen der Daten bertragung r ckg ngig gemacht werden.

Zur fehlerfreien Arbeitsweise von FLAM ist es absolut notwendig, dass alle "nderungen am Komprimat reversibel sind. Am Ende des Benutzerausgangs EXD20 m ssen die gleichen Daten bereitgestellt werden, die dem Benutzerausgang EXK20 am Eingang bergeben worden sind. Alle durch EXK20 erzeugten Ver nderungen sind in EXD20 r ckg ngig zu machen.

EXD20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verf gbar und korrespondiert mit EXK20 bei der Komprimierung.

2.5.5 Schl sselverwaltung KMEXIT

Durch diese Benutzerroutine wird dem Dienstprogramm FLAM ein Schl ssel zur Ver-/Entschl sselung zur Verf gung gestellt.

Damit ist der Anschluss an eine Schl sselverwaltung unabh ngig von FLAM m glich. Die verwendeten Schl ssel werden nicht protokolliert und treten somit nach au en nicht in Erscheinung.

Funktionen Kapitel 2

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 3:

Schnittstellen

Kapitel 3 Schnittstellen

Inhalt

3.	Schnittstellen	3
3.1	Dienstprogramm FLAM	3
3.1.1	Parameter	5
3.1.2	JCL-Anweisungen f r FLAM	31
3.1.3	Return Codes	35
3.1.4	Dateinamen	37
3.1.4.1	Dateinamensliste	39
3.1.4.2	Wildcard-Syntax	40
3.1.4.3	Auswahlvorschrift bei Dekomprimierung	41
3.1.4.4	Umsetzvorschrift	42
3.1.4.5	Interne Dateinamen	44
3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILEs	46
3.1.5.1	Namensregeln beim Splitt	46
3.2	Unterprogrammschnittstelle FLAMUP	48
3.3	Satzschnittstelle FLAMREC	52
3.3.1	Funktion FLMOPN	60
3.3.2	Funktion FLMOPD	62
3.3.3	Funktion FLMOPF	64
3.3.4	Funktion FLMCLS	66
3.3.5	Funktion FLMDEL	67
3.3.6	Funktion FLMFKY	68
3.3.7	Funktion FLMFLU	69
3.3.8	Funktion FLMFRN	70
3.3.9	Funktion FLMGET	71
3.3.10	Funktion FLMGHD	72
3.3.11	Funktion FLMGKY	75
3.3.12	Funktion FLMGRN	76
3.3.13	Funktion FLMGTR	77
3.3.14	Funktion FLMGUH	78

Kapitel 3 Schnittstellen

3.3.15	Funktion FLMIKY	79
3.3.16	Funktion FLMLCR	80
3.3.17	Funktion FLMLOC	81
3.3.18	Funktion FLMPHD	82
3.3.19	Funktion FLMPKY	85
3.3.20	Funktion FLMPOS	86
3.3.21	Funktion FLMPUH	87
3.3.22	Funktion FLMPUT	88
3.3.23	Funktion FLMPWD	89
3.3.24	Funktion FLMQRY	90
3.3.25	Funktion FLMSET	92
3.3.26	Funktion FLMUPD	94
3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	95
3.4.1	Funktion USROPN	96
3.4.2	Funktion USRCLS	98
3.4.3	Funktion USRGET	98
3.4.4	Funktion USRPUT	99
3.4.5	Funktion USRGKY	99
3.4.6	Funktion USRPOS	100
3.4.7	Funktion USRPKY	100
3.4.8	Funktion USRDEL	101
3.5	Benutzerausg nge	102
3.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	102
3.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	104
3.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	106
3.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	108
3.5.5	Schl sselverwaltung KMEXIT	110

2 ' 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE) Kapitel 3 Schnittstellen

3. Schnittstellen

FLAM bietet eine Reihe von Schnittstellen, die es erm glichen, das Produkt in unterschiedlichen Umgebungen und fr verschiedene Aufgaben einzusetzen.

Die einfachste Anwendung ist der Aufruf ber das EXEC-Kommando. Damit k nnen vollst ndige Dateien komprimiert bzw. dekomprimiert werden.

Daneben bietet FLAM eine Reihe von Unterprogramm-Schnittstellen, die die Integration mit anderen Programmen und Produkten erm glichen. Weiterhin k nnen damit ma geschneiderte Anwendungen entwickelt werden, indem FLAM in Steuerungsprogramme eingeh ngt wird.

Benutzerausg nge erm glichen die Vor- und Nachbearbeitung der Originaldaten und Komprimate, ohne den Umweg ber Zwischendateien.

Alle Schnittstellen sind so ausgelegt, dass eine Benutzung von h heren Programmiersprachen wie COBOL m glich ist. Nur wenn die Verwendung von Pointern unvermeidbar ist, muss die Schnittstelle in ASSEMBLER o. . genutzt werden.

3.1 Dienstprogramm FLAM

Mit FLAM k nnen vollst ndige Dateien komprimiert und Komprimate wieder in vollst ndige Dateien rekonstruiert werden.

Als Originaldateien sind alle VSAM-, DTFSD-, DTFMT-Dateien und MEMBER aus LIBR-Bibliotheken oder POWER-QUEUES zugelassen.

ber die Benutzerschnittstelle f r den Dateizugriff (DEVICE=USER) ist es m glich, weitere Zugriffsmethoden zu unterst tzen.

Sowohl die Originaldaten als auch die Komprimate k nnen an Benutzerausg ngen auf einfache Art vor- bzw. nachbearbeitet werden. Dabei sind Benutzerausg nge Unterprogramme, die zur Laufzeit dynamisch aus einer VSE-LIBR-Bibliothek (LIBDEF) nachgeladen werden.

Die Originaldaten k nnen mit Hilfe von fest definierten und dynamisch ladbaren bersetzungstabellen zeichenweise umcodiert werden.

Schnittstellen Kapitel 3

Beim Dekomprimieren k nnen die Datei- und Satzformate konvertiert werden. Dabei sind z.B. Umwandlungen von variablem in fixes Format oder von indexsequentieller in sequentielle Organisation m glich.

Die Komprimate k nnen in sequentiellen Dateien mit beliebigen Satzformaten abgelegt werden. Das Satzformat f r die Komprimate ist unabh ngig vom Satzformat der Originaldateien.

FLAM Komprimate sind immer heterogen kompatibel. Das hei t Komprimate, die unter einem Betriebssystem erzeugt wurden, k nnen immer auf allen anderen Betriebssystemen dekomprimiert werden, f r die FLAM verf gbar ist. Gegebenenfalls m ssen dabei die Satz- und Dateiformate beim Dekomprimieren konvertiert werden.

FLAM kann sehr flexibel an die Erfordernisse des Benutzers angepasst werden. Dabei sind verschiedene Mechanismen f r die Parametrisierung vorgesehen.

Die Parameter k nnen ber die PARM-Schnittstelle gelesen werden. Au erdem ist das Einlesen aus einer Parameterdatei und JCL-Stream vor /*-Karte vorgesehen. Und zus tzlich k nnen die Parameter durch Generierung fest eingestellt werden (siehe: Standardwerte generieren).

Bei der Verarbeitung werden die Parameter in folgender Reihenfolge ausgewertet:

Zun chst werden die Parameter aus der Generierung genommen. Bei der Dekomprimierung werden diese Parameter von den im Fileheader gespeicherten Werten berschrieben, sofern dieser vorhanden ist.

Danach werden die Werte aus der Parameterdatei gelesen.

Die PARM-Eingabe berschreibt ihrerseits wieder die Angaben aus der Parameterdatei.

Durch diese Hierarchie ist eine sehr flexible Bedienung m glich. Es ist zu beachten, dass die Reihenfolge nicht immer chronologisch ist:

Es ist beispielsweise m glich, in der PARM-Eingabe die Parameterdatei auszuw hlen, die erst nach dem Ende der Eingabe eingelesen wird, obwohl die PARM-Eingaben die Angaben in der Parameterdatei berschreiben. Kapitel 3 Schnittstellen

3.1.1 Parameter

Unabh ngig vom Eingabemedium werden die Parameter nach der gleichen Syntax interpretiert. Es d rfen nur Gro buchstaben benutzt werden. Die Parameter k nnen in einer oder mehreren Zeilen bzw. S tzen bergeben werden. In jeder Zeile endet die Interpretation des Parameterstrings mit dem ersten Leerzeichen. Danach kann ein beliebiger Kommentar folgen. Einzelne Parameter d rfen nicht durch Zeilenenden getrennt werden. Die Verarbeitung der Parameter endet durch das Schl sselwort "END" bzw. durch eine leere Eingabe (L nge=0) oder EOF f r das Eingabemedium.

Es gibt Parameter mit oder ohne Schl sselworte. Die Schl sselworte und Werte k nnen abgek rzt werden. In eckigen Klammern [] sind alternative Schl sselworte dargestellt, die in anderen Betriebssystemen gebr uchlich sind (MVS, VM, BS2000).

Aus Kompatibilit tsgr nden sind alle Parameter beschrieben, obwohl einige der Parameter unter VSE nicht ausgewertet werden.

Die Schl sselwortparameter k nnen in zwei Schreibweisen angegeben werden:

parameter0,parameter1=wert1,parameter2=wert2,
...

oder auch:

oder auch:

parameter0,parameter1(wert1),parameter2(wert2),.
..

Alle Parameter, die Zeichenfolgen aufnehmen (Dateinamen, Modulnamen usw.), werden mit Leerzeichen gef Ilt, wenn "(NONE)" oder gar kein Wert angegeben wird:

parameter=(NONE), bzw. parameter(NONE),...

parameter=,... bzw. parameter(),...

F r Zeichenfolgen sind drei Schreibweisen zul ssig. Eine abdruckbare Zeichenfolge kann direkt angegeben werden:

FLAMIN=VSESPUC:U.LST bzw. FLAMIN(VSESPUC:U.LST)

Sie kann als abdruckbare Zeichenfolge gekennzeichnet werden:

FLAMIN=C'VSESPUC:U.LST' bzw. FLAMIN(C'VSESPUC:U.LST')

Schnittstellen Kapitel 3

Zeichenfolgen k nnen aber auch in hexadezimaler Darstellung eingegeben werden:

FLAMIN=X'E5E2C5E2D7E4C37AE44BD3E2E3' bzw.

FLAMIN (X'E5E2C5E2D7E4C37AE44BD3E2E3')

Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig, sofern nicht anders beschrieben.

Es m ssen nur Parameter, die von den Standardwerten abweichen, angegeben werden.

Im folgenden sind alle Parameter in alphabetischer Reihenfolge aufgef hrt und beschrieben.

Die Parameter k nnen abgek rzt werden, solange sie eindeutig bleiben. Andernfalls wird der erste bereinstimmende Eintrag gem der folgenden bersicht genommen.

ACCESS

Zugriffsverfahren auf die Eingabe- bzw. Ausgabedatei.

ACC

M gliche Werte:

LOG logisch satzweiser Zugriff

PHY physischer blockweiser Zugriff

MIX physischer Zugriff mit logischer

Entblockung

Standard: LOG

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: PHY ist nur bei "No Label Tapes" erlaubt.

Sonst werden alle Dateien logisch gelesen und

geschrieben.

BLKSIZE

Logische Blockl nge f r die Komprimatsdatei.

BLKS

M gliche Werte:

0 - 32760

Standard: 6144 Bytes

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Kapitel 3 Schnittstellen

BLKMODE

Blockmodus f r sequentielle Komprimatsausgabe.

BLKM

M gliche Werte:

YES In einem Komprimatssatz k nnen

Daten aus mehreren Matrizen

vorhanden sein.

NO In einem Komprimatssatz befinden

sich nur Daten aus einer Matrix. Bei Matrixwechsel beginnt jeweils ein

neuer Komprimatssatz.

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist nur aus Kompatibilit tsgr nden zur Version 2.0 eingef hrt, da sequentielle Komprimatsdateien mit fixer Satzl nge nur bei BLKMODE= YES verarbeitet werden k nnen. F r den Direktzugriff ist BLKMODE=NO Voraussetzung.

CHECKALL CHECKA

Komplette Pr fung einer FLAMFILE einschlie lich

der Dekomprimierung und ggf. Entschl sselung, aber ohne Dateiausgabe.

Keine Werte

g Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: wurde die FLAMFILE verschl sselt, so ist der Schl ssel anzugeben.

Der Parameter CHECKALL ist eine Kurzform fr DECOMPRESS,FLAMOUT=*DUMMY,SHOW=ALL

CHECKFAST

Pr fung einer FLAMFILE auf Integrit t und

CHECKF

Vollst ndigkeit ohne Dekomprimierung aber ggf. mit

Entschl sselung

Keine Werte

g Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Kann z.B. zur Pr fung nach File Transfers verwendet werden. Mit Angabe des Schl ssels wird zus tzlich die Entschl sselung durchgef hrt und es werden alle MACs gepr ft.

Schnittstellen Kapitel 3

Der Parameter CHECKFAST ist eine Kurzform fr

DECOMPRESS,SHOW=DIR

COMPRESS Komprimieren

C keine Werte

g Itig f r: Komprimierung

CLIMIT Minimale Komprimierung in Prozenten.

CLI M gliche Werte:

0 - 90

Standard: 0 kein Grenzwert

g Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wird die Komprimierung schlechter als der vorgegebene Grenzwert, so wird von FLAM eine Meldung erzeugt und der Returncode 4 gesetzt.

Die Komprimierung wird trotzdem ordnungsgem zu Ende gef hrt. Dieser Parameter wird nur bei INFO=YES bzw. bei SHOW=ALL ausgewertet.

CLOSDISP Endeverarbeitung f r Komprimatsdatei auf Band.

CLO M gliche Werte:

REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang.

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und

entladen.

LEAVE Nicht zur ckspulen.

Standard: REWIND

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wird zur Zeit ignoriert.

COMMENT Angabe eines Kommentars.

COMM Wird bei der Komprimierung in der Komprimatsdatei im

Userheader (siehe FLMPUH, Kap. 3.3.21) gespeichert . Bei der Dekomprimierung werden davon die ersten 54

Zeichen im Protokoll angezeigt (FLM0487).

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

Kapitel 3 Schnittstellen

M gliche Werte:

1 - 256 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: kein Kommentar

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter darf bei Einsatz des KMEXITs nicht verwendet werden.

CRYPTOKEY

Schl ssel zur Ver- bzw. Entschl sselung des Komprimats

CRYPTOK

Mit der Angabe des Schl ssels wird bei der Komprimierung das eingestellte (siehe Parameter CRYPTOMODE) oder das bei der Dekomprimierung erkannte Verschl sselungsverfahren aktiviert.

M gliche Werte

1 - 64 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: kein Schl ssel

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichens tze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. bin r-kompatibel) eingegeben werden m ssen. F r heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

CRYPTOMODE

Art des Verschl sselungsverfahrens

CRYPTOM

M gliche Werte:

AES Advanced Encryption Standard

FLAM das interne FLAM Verfahren

Standard: FLAM

G Itig f r: Komprimierung.

Hinweis: AES wurde mit FLAM V4.0 eingef hrt und ist in Iteren Versionen nicht entschl sselbar.

Die Verschl sselung wird erst durch Angabe eines Schl ssels (Parameter CRYPTOKEY) aktiviert. Das Verschl sselungsverfahren ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Verschl sselung setzt MODE=ADC oder NDC voraus. Ohne Angabe des Kompressionsmodus wird ADC eingestellt.

DECOMPRESS

Dekomprimierung.

D

[UNCOMPRESS]

Keine Werte

G Itig f r:

Dekomprimierung

DEVICE

Ger tezuordnung f r die Komprimatsdatei.

DEV

M gliche Werte:

DISK

Plattenstation

TAPE

Bandstation

FLOPPY

Diskettenstation

STREAMER

Streamertape

USER

Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard:

DISK

G Itig f r:

Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: FLOPPY und STREAMER werden von VSE nicht unterst tzt. Bandstationen und Plattenstationen werden unter VSE aus den JCL-Anweisungen // DLBL und // TLBL erkannt.

Wenn die Benutzerschnittstelle Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss DEVICE=USER angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

DSORG

Dateiorganisation f r die Komprimatsdatei.

DS

[FCBTYPE]

M gliche Werte:

SAM

sequentiell

DTFSD / DTFMT /

SAM-ESDS

ESDS

VSAM-ESDS

2008 by limes datentechnik gmbh

FLAM V4.1 (VSE)
Frankenstein-Limes-Access-Method

KSDS VSAM-KSDS

RRDS VSAM-RRDS

Standard: SAM

G ltig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Fr vorhanden VSAM-Dateien wird die

Dateiorganisation dem Katalog entnommen.

Bei LIBR und POWER MEMBER wird dieser Parameter von FLAM auf sequentiell (SAM) eingestellt (Syntax siehe

Dateinamen 3.1.4).

EXD10 Benutzerausgang zur Bearbeitung der dekomprimierten

Daten aktivieren.

EXD1 M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Dekomprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXD20 Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats akti-

vieren.

EXD2 M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Dekomprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXK10 Benutzerausgang zur Bearbeitung der Originaldaten akti-

vieren.

EXK1 M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXK20 Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats

aktivieren.

EXK2 M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

FILEINFO Dateinamen des Originals in Fileheader bernehmen.

FI M gliche Werte:

YES Dateinamen in / aus FLAM-Fileheader

bernehmen.

NO Dateinamen nicht bernehmen (bei

Komprimierung). Bei der Dekomprimierung wird ein Dateiname erzeugt (FILE0001-FILE9999), der fr Umsetzregeln verwendet werden

kann.

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung

FLAMCODE Code der FLAM-Syntax.

FLAMC M gliche Werte:

EBCDIC FLAM-Syntax wird in EBCDIC-Code

erzeugt

ASCII FLAM-Syntax wird in ASCII-Code

erzeugt

Standard: EBCDIC

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Liegen die Originaldaten im ASCII-Zeichensatz vor, werden mit FLAMCODE=ASCII h here

Komprimierungswerte erreicht.

FLAMDDN Symbolischer Dateiname f r die Komprimatsdatei.

FLAMD [FLAMLINK]

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

> DD-Name bis max. 7 Zeichen (Dekomprimierung)

Standard: FLAMFIL

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME f r den Zugriff auf die TLBL/DLBL-Anweisung ge ndert werden. Bei der Dekomprimierung bedeutet '>' vor dem DD-Namen, dass die Datei eine Liste von Komprimatsdateinamen enth It.

FLAMFILE

Dateiname f r die Komprimatsdatei.

FL

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

> Dateiname bis max. 53 Zeichen

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe eines Dateinamens ist nur fr VSAM-Dateien LIBR-MEMBER und POWER-MEMBER m glich. Fr VSAM-Dateien ist die Angabe des Dateinamens alternativ zur Zuordnung der Datei ber DLBL-Anweisung.

Bei DTFSD/DTFMT-Dateien (nicht SAM-ESDS) kann die Zuweisung nicht ber den Dateinamen sondern nur ber die JCL-Anweisungen // DLBL bzw. // TLBL erfolgen.

Ein '>' vor dem Dateinamen hei t, die Datei enth It eine Liste von zu dekomprimierenden Dateien.

FLAMIN

Dateiname f r die Eingabedatei.

FLAMI

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

> Dateiname bis max. 53 Zeichen

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: siehe Parameter FLAMFILE.

Ein '>' vor dem Dateinamen hei t, die Datei enth It eine Liste von zu komprimierenden Dateien.

FLAMOUT

Dateiname f r die Ausgabedatei.

FLAMO

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

Standard: kein Name

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: siehe Parameter FLAMFILE.

HEADER

Fileheader erzeugen.

HE

M gliche Werte:

YES Fileheader erzeugen

NO kein Fileheader erzeugen

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Der Header besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist unabh ngig vom Betriebssystem und enth It Dateiattribute. Der kompatible zweite Teil betriebssystemabh ngig und enth It spezielle Dateiattribute, die f r das jeweilige Betriebssystem spezifisch sind. Der dritte Teil ist optional und enth It, den Parameter FILEINFO gesteuert, Dateinamen.

FLAM bzw. FLAMUP werten den Fileheader aus, um die Datei m glichst mit den gleichen Eigenschaften wieder herzustellen. Das ist am einfachsten, wenn die Datei in der urspr nglichen Systemumgebung rekonstruiert werden soll, weil in diesem Fall auf den zweiten, betriebssystemspezifischen Teil des Headers zur ckgegriffen werden kann. In allen anderen F llen kann nur der erste Teil ausgewertet werden und die systemneutralen Attribute auf die systemspezifischen abgebildet werden.

HELP

Hilfe, Parameter ausgeben.

[?]

Keine Werte.

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wenn die Hilfe-Funktion in der ersten Eingabezeile angefordert wird, werden die generierten

FLAM-Parameter mit ihren Werten ausgegeben und das Programm danach beendet.

INFO

Steuerung der Protokollierung.

ı

M gliche Werte

YES Meldungen und Statistik erzeugen

und ausgeben.

NO keine Meldungen ausgeben

HOLD Die Parameter zur Komprimierung

oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Komprimierung bzw. Dekomprimierung nicht durchf hren

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der INFO-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst f r die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft ber ben tigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Au erdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zus tzlich noch die um die L cken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls ge nderte Byteanzahl ausgegeben.

INFO ist durch den erweiterten Parameter SHOW abgel st worden.

IDDN

Symbolischer Dateiname f r die Eingabedatei.

[ILINK]

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

> DD-Name bis max. 7 Zeichen

Standard: FLAMIN

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME f r den Zugriff auf die TLBL/DLBL-Anweisung ge ndert werden.

Ein '>' vor dem Dateinamen hei t, die Datei enth It eine Liste von zu komprimierenden Dateien.

IBLKSIZE Logische Blockl nge f r die Eingabedatei.

IBLK M gliche Werte:

0 bis 32760

32760 Byte Standard:

G ltig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter nur f r DTFSD/DTFMT

Dateien notwendig.

FLAM V4.1 (VSE) Frankenstein-Limes-Access-Method

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

CLOSDISP Endeverarbeitung f r Eingabedatei auf Band.

ICLO M gliche Werte:

REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und

entladen

LEAVE Nicht zur ckspulen

Standard: REWIND

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wird zur Zeit ignoriert.

IDEVICE Ger tezuordnung f r die Eingabedatei.

IDEV M gliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: siehe Parameter DEVICE.

Wenn die Benutzerschnittstelle Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss IDEVICE=USER angegeben werden

(siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

IDSORG Dateiorganisation f r die Eingabedatei.

[IFCBTYPE]

M gliche Werte:

SAM sequentiell DTFSD / DTFMT /

SAM-ESDS

ESDS VSAM-ESDS

KSDS VSAM-KSDS

RRDS VSAM-RRDS

Standard: SAM

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: siehe Parameter DSORG.

IKEYLEN Schl ssell nge der Eingabedatei.

IKEYL M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 0 = Kein Schl ssel

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei KSDS Dateien wird die Schl ssell nge dem

Katalog entnommen.

IKEYPOS Schl sselposition der Eingabedatei.

IKEY M gliche Werte:

0, 1 bis Satzl nge minus Schl ssell nge

Standard: 1 wenn Schl ssel vorhanden; sonst 0

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei KSDS Dateien wird die Schl sselposition

dem Katalog entnommen.

IRECSIZE Satzl nge der Eingabedatei (netto, ohne

Satzl ngenfelder).

IRECS [ILRECL]

M gliche Werte:

0 bis 32760

Standard: 32750

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter nur f r DTFSD/DTFMT

Dateien notwendig.

IRECFORM Satzformat f r die Eingabedatei.

IRECF [IRECFM]

M gliche Werte:

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

SPNBLK spanned geblockt

Standard: VARBLK, variabel geblocktes

Satzformat

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter nur f r DTFSD/DTFMT

Dateien notwendig.

IRECFM Satzformat f r die Eingabedatei.

[IRECFORM]

M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF satzl nge undefiniert

FB fix geblockt

VB variabel geblockt

VBS spanned geblockt

Standard: VB, variabel geblocktes Satzformat

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: siehe Parameter IRECFORM.

IRECDEL Satztrenner f r Eingabe-Originaldatei.

IREC M gliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter VSE nicht ausgewertet.

20 · 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE)

KEYDISP

Schl sselbehandlung beim Dekomprimieren

KEYD

OLD Die S tze der Originaldatei werden

wieder so erzeugt, wie sie eingelesen

wurden. (Schl ssel + Daten)

DEL Wenn die Originaldatei eine

Schl ssell nge ungleich 0 aufweist,

wird der Schl ssel entfernt.

NEW Wenn die Ausgabedatei

Schl ssell nge ungleich 0 aufweist, wird an der Schl sselposition in der Schl ssell nge eine fortlaufende Satznummer abdruckbarer als

Schl ssel eingef gt.

Standard: OLD

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Damit wird die automatische Konvertierung von importierten indexsequentiellen Dateien in sequentielle Dateien m glich.

KEYLEN

Schl ssell nge einer indexsequentiellen Komprimatsdatei.

KEYL

M gliche Werte:

0.1 - 255

Standard: 0 (Kein Schl ssel)

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Fr eine vorhandene KSDS Datei wird die Schl ssell nge dem Katalog entnommen.

KMEXIT

KME M gliche Werte:

Anwendungsprogramm zur Schl sselverwaltung bei Ver-/Entschl sselung aktivieren.

Name des Moduls (max. 8 Zeichen) name

kein Exit Standard:

G Itig f r: Verschl sselung, Entschl sselung

Der Modul wird dynamisch geladen.

Hinweis: Hiermit kann ein Schl ssel zur Ver-/Entschl s-

selung bereitgestellt werden (siehe Kap. 3.5.5).

Dieser Schl ssel berschreibt eine evtl. CRYPTOKEY-

Angabe.

KMPARM

Parameter f r den KMEXIT

KMP

Diese Parameter werden an das Anwendungsprogramm zur Schl sselverwaltung bergeben (siehe Kapitel 3.5.5 KMEXIT).

M gliche Werte:

1 - 256 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: keine Parameter

G Itig f r: Verschl sselung, Entschl sselung

Hinweis: Dieser Parameter berschreibt eine evtl. COMMENT-Angabe.

MAXBUFFER

Maximale Gr e der Matrix.

MAXB

Entweder Angabe eines Wertes zwischen 0 und 7

Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7
entspricht Kbyte:	32	32	64	128	256	512	1024	2048

oder Angabe der Matrixgr e in KBytes.

Minimaler Wert: 8; maximaler Wert 2047

oder Angabe der Matrixgr e in Bytes.

Minimaler Wert: 2048

Standard: 64 KByte

G Itig f r: Komprimierung im MODE CX8/VR8

Hinweis: Fr MODE=ADC wird dieser Parameter

ignoriert.

Im VSE werden zur Beschleunigung Doppelpuffer angelegt, d.h. der Speicherbedarf ist doppelt so gro wie angegeben.

Die Information der Puffergr e ist im Komprimat gespeichert und muss bei der Dekomprimierung nicht angegeben werden.

MAXRECORDS

Maximale Anzahl von S tzen, die zusammen in einer Matrix komprimiert werden.

MAXR

M gliche Werte:

1 - 255 f r MODE=CX7, CX8, VR8

1 - 4095 f r MODE=ADC

Standard: 255, 4095

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei CX7, CX8, VR8 werden gr ere Werte auf das erlaubte Maximum reduziert.

MAXSIZE

Maximale Satzl nge f r die Komprimatsdatei.

(Netto, ohne Satzl ngenfelder)

MAXS

M gliche Werte:

80 - 32760

Standard: 512 Bytes

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Die Satzl nge der Komprimatsdatei ist unabh ngig von der Satzl nge der Originaldatei. Dieser Parameter sollte deshalb ausschlie lich aus Gesichtspunkten der Effizienz und Funktionalit t gew hlt werden. Um keinen Verschnitt im Komprimat zu erzeugen, sollte bei fixem Satzformat die Blockgr e ein ganzes Vielfaches der Satzl nge sein.

Durch die Erfordernisse eines Filetransfers k nnen andere Satzl ngen optimal oder notwendig sein (z.B: 80 Bytes fix f r RJE von IBM oder 2036 Bytes fix f r den Austausch zwischen SINIX und BS2000 mit FT-BS2000).

MODE Komprimierungsvariante.

MO M gliche Werte:

ADC 8-Bit Komprimat h chster Effizienz

CX7 transformierbares 7-Bit Komprimat

CX8 8-Bit Komprimat (Laufzeit optimiert)

VR8 8-Bit Komprimat (Speicherplatz

optimiert)

NDC keine Komprimierung

Standard: VR8

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Der Modus der Komprimierung ist besonders bei Daten bertragung von Bedeutung. Lokal sollten nur die 8-Bit Codierungen des Komprimats (CX8/VR8/ADC) benutzt werden (h here Effizienz).

Bei bertragung auf transparenten Leitungen ist ebenfalls der Modus (CX8/VR8/ADC) zu benutzen. Bei der bertragung von komprimierten Textdaten (nur druckbare Zeichen, keine Steuerzeichen und Tabulatorzeichen) ber nicht transparente Leitungen, kann die 7-Bit Codierung (CX7) verwendet werden. Eine im CX7-Modus erzeugte FLAMFILE kann und darf w hrend eines Filetransfers im Zeichensatz umcodiert werden. Bei der Dekomprimierung werden die Daten dann in diesem Zeichensatz erstellt. Da der CX7-Mode keine sicheren bin ren Checksummen enthalten kann, muss das verwendete File Transfer Programm fr Integrit t und Vollst ndigkeit sorgen. Ansonsten k nnten verf Ischte Daten zu einem Fehler bei der Dekomprimierung f hren.

NDC (keine Kompression) ist sinnvoll bei Daten, die nicht (oder nur unwesentlich) komprimiert werden k nnen, z.B. bei erneuter Kompression von FLAMFILEs. Die Daten werden aber gem der FLAM-Syntax f r ADC-Komprimate verpackt, verschleiert, gesichert und ggf. zus tzlich verschl sselt.

MO=ADC/NDC ist erforderlich f r CRYPTOMODE=AES oder SECUREINFO=YES.

Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

MSGDDN

Symbolischer Dateiname f r die Meldungsausgabedatei.

MSGD

[MSGLINK]

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: FLAMMSG

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME f r die DLBL-

Anweisung ge ndert werden.

MSGDISP Ger teauswahl f r die Meldungsausgabe.

MSGD M gliche Werte:

TERMINAL wird nicht unterst tzt

MSGFILE Ausgabe in die Listdatei VSAM-ESDS

SYSTEM Ausgabe auf dem Drucker \$\$LST

Standard: SYSTEM

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der MSGDISP-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst keine Wirkung hat.

MSGFILE Dateiname f r die Meldungsausgabedatei.

MSGF M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur

Zuordnung der Datei ber ein DLBL-Anweisung. FLAM verwendet dabei eine Satzl nge von 133-Bytes.

OBLKSIZE Blockl nge f r die Ausgabedatei.

OBLK M gliche Werte: 0 bis 32760

Standard: 32760 Bytes bzw. der Wert aus

Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter nur f r DTFSD/DTFMT Dateien notwendig. Bei neu zu erstellenden VSAM-Dateien dient dieser Parameter zur Errechnung des CI-

SIZE.

OCLOSDISP Endeverarbeitung f r Ausgabedatei auf Band.

OCLO M gliche Werte:

> REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und

entladen

LEAVE Nicht zur ckspulen

Standard: **REWIND**

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Wird zur Zeit nicht unterst tzt.

ODDN Symbolischer Dateiname f r die Ausgabedatei.

[OLINK]

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: **FLAMOUT**

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME f r den Zugriff auf

die DLBL/TLBL-Anweisung ge ndert werden.

ODEVICE Ger tezuordnung f r die Ausgabedatei.

ODEV M gliche Werte:

> DISK **Plattenstation**

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzer Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: siehe Parameter DEVICE.

Wenn die Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss ODEVICE=USER angegeben werden

(siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

ODSORG Dateiorganisation f r die Ausgabedatei.

ODSO [OFCBTYPE]

M gliche Werte:

SAM sequentiell DTFSD / DTFMT /

SAM-ESDS

ESDS VSAM-ESDS

KSDS VSAM-KSDS

RRDS VSAM-RRDS

Standard: SAM

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: siehe Parameter DSORG.

OKEYLEN Schl ssell nge der Ausgabedatei.

OKEYL M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 8 bzw. der Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Fr eine vorhandene KSDS Datei wird die

Schl ssell nge dem Katalog entnommen.

OKEYPOS Schl sselposition der Ausgabedatei.

OKEYP M gliche Werte:

0, 1 bis Satzl nge minus Schl ssell nge

Standard: 1 bzw. der Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Fr eine vorhandene KSDS Datei wird die

Schl sselposition dem Katalog entnommen.

ORECSIZE Satzl nge f r die Ausgabedatei.

(Netto, ohne Satzl ngenfelder)

ORECS M gliche Werte: 0 bis 32760

Standard: 32752 Bytes oder Wert aus

Fileheader

> G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Satzl nge gegen ber dem Original ver ndert werden soll. Bei VSAM-Dateien wird die maximale Satzl nge dem

Katalog entnommen.

ORECFORM

Satzformat f r die Ausgabedatei.

ORECF

M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

SPNBLK spanned geblockt

Standard: VARBLK oder Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn das Satzformat gegen ber dem Original ver ndert werden soll.

ORECFM

Satzformat f r die Ausgabedatei.

M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF satzl nge undefiniert

FΒ fix geblockt

VΒ variabel geblockt

VBS spanned geblockt

Standard: VB, variabel geblocktes Satzformat

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn das Satzformat gegen ber dem Original ver ndert werden

2008 by limes datentechnik gmbh

FLAM V4.1 (VSE)

Frankenstein-Limes-Access-Method

ORECDEL Satztrenner f r Ausgabedatei.

ORECD M gliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter VSE nicht ausgewertet.

PARDDN

Symbolischer Dateiname f r die Parameterdatei (nur VSAM).

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: FLAMPAR

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME f r den Zugriff auf die DLBL-Anweisung ge ndert werden. Wenn kein symbolischer Dateiname f r die Parameterdatei vereinbart ist (PARDDN= (NONE)), wird kein Versuch gemacht, aus dieser Datei zu lesen. Wenn die Parameterdatei nicht vorhanden oder leer ist, wird kein Fehler gemeldet. Da f r die Parameterdatei keine Dateiattribute eingestellte werden k nnen, d rfen nur VSAM-Dateien verwendet werden.

PARFILE

Dateiname f r die Parameterdatei.

PARF

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (nur VSAM-Dateien)

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber die DLBL-Anweisung. Diese Datei wird nur ben tigt, wenn zus tzlich Parameter aus einer katalogisierten Datei gelesen werden sollen.

PASSWORD

PASSWORD zur Ver- bzw. Entschl sselung des Komprimats

PASSW

M gliche Werte

1 - 64 Zeichen in der Form C'...', X'...' oder als String

Standard: kein Passwort

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichens tze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. bin r-kompatibel) eingegeben werden m ssen. F r heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

Dieser Parameter ist identisch zu CRYPTOKEY.

RECDEL Satztrenner f r Komprimatsdatei.

RECD M gliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter VSE nicht ausgewertet.

RECFORM Satzformat f r die Komprimatsdatei.

RECF M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

SPNBLK spanned geblockt

Standard: FIXBLK

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Das Satzformat f r die Komprimatsdatei ist unabh ngig von der Originaldatei. Es sollten

vorzugsweise fixe S tze benutzt werden.

RECFM Satzformat f r die Komprimatsdatei.

M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FB fix geblockt

VB variabel geblockt

VBS spanned geblockt

Standard: FB

G Itig f r: Komprimierung

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

Hinweis: Das Satzformat f r die Komprimatsdatei ist unabh ngig von der Originaldatei. Es sollten

vorzugsweise fixe S tze benutzt werden.

SHOW Steuerung der Protokollierung

SH M gliche Werte:

ALL Alle Meldungen und die Statistik

erzeugen und ausgeben

NONE Keine Meldungen ausgeben

ATTRIBUT Die Parameter zur Komprimierung

oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Verarbeitung nicht

durchf hren

ERROR Nur Fehlermeldungen und Programm-

endemeldung ausgeben

DIR Die Namen aller Dateien mit

Eigenschaften werden aufgelistet, die

verarbeitet werden sollen.

Standard: ALL

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der SHOW-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst f r die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft ber ben tigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Au erdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zus tzlich noch die um die L cken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls ge nderte Byteanzahl ausgegeben. Dieser Parameter entspricht dem INFO-Parameter (siehe: INFO).

TRANSLATE Code-Konvertierung.

TRA <CODE>

M gliche Werte:

E/A konvertiert EBCDIC nach ASCII

A/E konvertiert ASCII nach EBCDIC

TRA2E00 konvertiert ISO 8859-1 nach IBM 273

TRE2A00 konvertiert IBM 273 nach ISO8859-1

name Name eines Datenmoduls (1-8

Zeichen), der eine 256 Byte lange bersetzungstabelle fr die

Umcodierung enth It

Standard: keine Code-Konvertierung

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Mit dieser Funktion k nnen die Originaldaten vor der Komprimierung bzw. vor dem Speichern zeichenweise bersetzt werden.

Bei Angabe eines Namens wird ein Tabellenmodul dynamisch geladen.

Codekonvertierungen k nnen bei Daten bertragungen zwischen unterschiedlichen Systemen erforderlich sein. Die Codekonvertierung kann in jedem System erfolgen, sollte aber auf dem Zielsystem durchgef hrt werden, da dort FLAM die f r das System geeigneten bersetzungstabellen enth lt.

Beispiel:

CODETAB

CSECT

TAB

DC 256AL1 (*-TAB)

ORG TAB+X' 0C'

DC X'F1'

ORG TAB+C'A'

DC C'B'

ORG

END

Bei Eingabe von TRA=CODETAB werden die Originaldaten konvertiert: Von X'0C' nach X'F1' und jeder Buchstabe A nach B.

TRUNCATE

Ausgabesatz verk rzen.

TRU

<OPTION=CUT/NOCUT>

M gliche Werte:

YES Ist der dekomprimierte Satz I nger als

in der Ausgabe zugewiesen, wird der

Satz verk rzt

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

> I ngere S tze werden nicht gek rzt (kommen I ngere S tze vor, wird abgebrochen) NO

Standard: NO

G ltig f r: Dekomprimierung

3.1.2 JCL-Anweisungen f r FLAM

FLAM wird wie andere Utilities durch das EXEC-Kommando aufgerufen:

```
// EXEC FLAM,...
```

Alle FLAM-Module ben tigen zum Ablauf eine Zuordnung zu den jeweils benutzten Datenbest nden.

Da zur Laufzeit verschiedene FLAM-Module nachgeladen werden, wird die Zuweisung einer Load Library mit diesen Modulen gebraucht (wenn nicht in Standardlabel):

// DLBL FLAMLIB, 'vse.flam.lib',0,VSAM,CAT=VSESPUC

// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAMLIB.TEST)

FLAM, FLAMUP bernehmen aus dem DLBL- bzw. TLBL-Statement der JCL-Kommandos bzw. den VSAM-Katalogeintr gen f r die Eingabe- und Komprimatsdatei eine Reihe von Attributen.

Statement f r die Eingabedatei beim Komprimieren:

```
a) SAM DTFSD:
```

```
// ASSGN SYSnnn,cuu
// DLBL FLAMIN,'input.datei',0,SD,BLKSIZE=nnnn
// EXTENT SYSnnn,volume
```

b) SAM DTFMT:

```
// ASSGN SYSnnn,cuu
// TLBL FLAMIN,'input.datei' ;bei Standard LABEL Tape,
oder
```

// TLBL FLAMIN ; bei NO-LABEL Tape

c) VSAM-Dateien:

// DLBL FLAMIN,'vsam.datei',0,VSAM,CAT=catddn

Unabh ngig von Parametern werden im Fileheader-Satz bernommen:

DSORG SAM (LIBR- POWER-MEMBER)

SAM (DTFSD, DTFMT)

SAM (SAM-ESDS abh ngig vom Dateinamen bzw. vom DLBL-Statement)

ESDS, RRDS, KSDS (VSAM)

FLAM V4.1 (VSE)

36

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

RECFORM FIX, VAR, FIXBLK, VARBLK, SPNBLK,

UNDEF (je nach DSORG)

RECSIZE wert

BLKSIZE wert (f r VSAM: Control Interval Size)

Bei index-sequentiellen Dateien werden zus tzlich folgende Attribute ber cksichtigt:

RKP wert
KEYLEN wert

Je nach Parameter FILEINFO wird auch der Dateiname der Eingabe bernommen.

Alle oben aufgef hrten Dateieigenschaften werden beim Dekomprimieren in VSE/ESA wiederhergestellt, sofern keine Dateiumsetzung gew nscht wird. In anderen Betriebssystemen werden diese Attribute (sofern m glich) auf quivalente Attribute des jeweiligen Systems abgebildet. VSAM-Dateien k nnen aber nur mit einen Datenbereich bzw. einem Daten- und einem INDEX-Bereich angelegt werden. Im anderen Fall muss der Anwender die Datei mit IDCAMS anlegen.

Statement f r die Ausgabedatei beim Dekomprimieren:

```
a) SAM DTFSD:
```

```
// ASSGN SYSnnn,cuu
// DLBL FLAMOUT,'output.datei',0,SD,BLKSIZE=nnnn
```

// EXTENT SYSnnn,volume,,0,blkcyl,size

b) SAM DTFMT:

```
// ASSGN SYSnnn,cuu
// TLBL FLAMOUT,'output.datei' ;bei Standart LABEL
Tape, oder
```

// TLBL FLAMOUT ;bei NO-LABEL Tape

c) VSAM-Dateien:

// DLBL FLAMOUT,'vsam.datei',0,VSAM,CAT=catddn

Statements f r die Komprimatsdatei:

```
a) SAM DTFSD:
```

```
// ASSGN SYSnnn,cuu
// DLBL FLAMFIL,'flamfile',0,SD,BLKSIZE=nnnn
```

// EXTENT SYSnnn,volume,,0,blkcyl,size

b) SAM DTFMT:

// ASSGN SYSnnn,cuu

// TLBL FLAMFIL,'flamfile' ;bei STANDARD-LABEL

Tape, oder

// TLBL FLAMFIL ;bei NO-LABEL Tape

c) VSAM-Dateien:

// DLBL FLAMFIL, 'vsam.flamfile', 0, VSAM, CAT=catddn

Folgende Datei-Attribute sind zul ssig:

DSORG SAM (LIBR- POWER-MEMBER)

SAM (DTFSD, DTFMT)

SAM (SAM-ESDS abh ngig vom Dateinamen bzw. vom DLBL-Statement)

ESDS, RRDS, KSDS (VSAM)

RECFORM FIX, VAR, FIXBLK, VARBLK, SPNBLK,

UNDEF (je nach DSORG)

RECSIZE 80 - 32760

BLKSIZE wert

Hinweise:

Die Komprimatsdatei ist in der Regel etwa 60 bis 80 % kleiner als die Eingabedatei. Bei gro en Datenmengen sollte f r die Komprimatsdatei entsprechend Speicherplatz mit der JCL-Anweisung EXTENT f r SAM oder in der DEFINE CLUSTER Anweisung bei VSAM reserviert werden.

Die Laufzeit kann au erdem durch die Blockung g nstig beeinflusst werden, da durch eine gro e BLKSIZE die Anzahl der Ausgabeoperationen verringert werden kann.

Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Wahl der Satzl nge wenig oder kein Verschnitt erzeugt wird. Im VSE/ESA sind deshalb feste Satzl ngen mit entsprechender Blockung zu bevorzugen.

Die **Protokollierung** erfolgt in eine JCL-Liste ber

\$\$ LST

durch POWER oder als Ausgabe in eine Datei

// DLBL FLAMMSG,'message.datei',0,VSAM,CAT=catddn

Die **Zuordnung der logischen Ger tenummer SYSnnn** erfolgt durch das FLAM FILE-IO-MODUL wie folgt:

Bei Angabe einer EXTENT-Anweisung zu der DLBL-Anweisung wird von FLAM die logische Ger tenummer der EXTENT-Anweisung verwendet. Ist in der EXTENT-Anweisung keine logische Ger tenummer angegeben worden, so wird SYS000 angenommen. Wenn f r SAM-Dateien keine EXTENT-Anweisung verwendet wurde werden die logischen Ger tenummern wie folgt zugeordnet:

Openmode TLBL DLBL komp. dekomp.

input SYS008 SYS001 FLAMIN FLAMFIL

output SYS009 SYS002 FLAMFIL FLAMOUT

FLAMMSG FLAMMSG

Beispiele mit JCL siehe Kapitel 5.

3.1.3 Return Codes

Zur Ablaufsteuerung werden bei der Komprimierung durch FLAM folgende Return Codes (\$RC) gesetzt:

\$RC=0 Die Komprimierung war fehlerfrei

\$RC=4 CLIMIT berschritten.

\$RC=6 Es konnten nicht alle Dateien komprimiert werden.

\$RC=8 Fehler einfacher Art (wie falsche Parameter) wurden

erkannt.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der

Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=12 In der Regel liegen DMS Zugriffsfehler vor.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der

Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=16 Fehler beim Zugriff auf die FLAMFILE oder

Komprimierungsfehler.

Hinweis: Kann der Anwender den Fehler nicht beheben,

so verst ndigen Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

Zur Ablaufsteuerung werden bei der Dekomprimierung durch FLAM folgende Return

Codes gesetzt:

\$RC=0 Die Dekomprimierung war fehlerfrei

\$RC=6 Es konnten nicht alle Dateien dekomprimiert werden.

\$RC=8 Fehler einfacher Art (wie falsche Parameter) wurden

erkannt.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der

Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=12 In der Regel liegen DMS Zugriffsfehler vor.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der

Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=16 Fehler beim Zugriff auf die FLAMFILE oder

Dekomprimierungsfehler

Hinweis: Kann der Anwender den Fehler nicht beheben,

so verst ndigen Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

\$RC=88 Die zugewiesene Datei ist keine FLAMFILE.

Hinweis: Kann zur Identifikation von nicht komprimierten

Data Sets in Batch-Jobs genutzt werden.

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

Nur bei Returncode 0 ist eine Dekomprimierung ordnungsgem erfolgt. Genauere Hinweise zu Fehlern sind den Fehlermeldungen FLM04xx in Kapitel 8 zu entnehmen.

3.1.4 Dateinamen

Alternative zur Zuweisung von Dateien ber JCL (DLBL) k nnen auch bestimmte Dateien ber Dateinamen zugewiesen werden.

Die Zuweisung von Dateien in den Parametern FLAMIN, FLAMFILE, FLAMOUT, MSGFILE und PARFILE ist nur fr VSAM-Dateien (SAM-ESDS, ESDS, RRDS, KSDS) und LIBR-MEMBER bzw. POWER-MEMBER erlaubt. Die Namen folgen einer bestimmten Syntax anhand deren die Zugriffsart erkannt wird.

Syntax f r VSAM-Dateien:

catddn:clustername

catddn = Katalog DDNAME (1-7 Zeich.) clustername = Dateiname im Katalog

Beispiel: FLAMIN=VSESPUC:FLAM.INPUT.DATEN

Syntax f r LIBR-MEMBER:

libddn.sublib(member.type)

libddn = VSE-LIBR DDNAME (1-7 Zeich.)
sublib = Sublibname (1-8 Zeich.)
member = Membername (1-8 Zeich.)
type = Membertyp (1-8 Zeich.)

Beispiel: FLAMV30.LIB(FLAMPAR.OBJ)

Es k nnen Member aus LIBR-Bibliotheken gelesen und geschrieben werden. FLAM unterst tzt beim Schreiben das RECORD-FORMAT mit FIX 80-BYTES und das BYTESTRING-FORMAT mit Recform=VAR oder UNDEF mit Satzl ngen bis 32760. Beim lesen im BYTESTRING-FORMAT muss der Anwender eine Satzl nge vorgeben andernfalls wird in Segmenten von 1024-Bytes gelesen, wobei das letzte Segment k rzer sein kann. Member mit Type OBJ oder PROC k nnen nur FIX 80-Bytes gelesen und geschrieben werden.

PHASEN werden von FLAM nicht unterst tzt.

Library und Sublibrary m ssen vorhanden und in den Standardlabels eingetragen sein.

Syntax f r POWER-MEMBER:

queue(jobname,jobnr,class,dispo,user,passw)

queue = Powerqueue (#LST,#PUN, #RDR)

jobname = Jobname (1-8 Zeich.) jobnr = Jobnummer (1-65535) class = Job Class (1 Zeich.) dispo = Job disposition (1 Zeich.)

user = User-ID (1-8 Zeich.) passw = Passwort (1-8 Zeich.)

Beispiel: #LST(JFLAMLIZ,2222,A,D,FLAM)

Member ohne User-ID (Originator oder Target) k nnen nicht gelesen werden. Das Passwort muss nur bei Bedarf eingeben werden.

Zum Schreiben in die Power Queue wird eine vorgegebene Jobnummer ignoriert (die Jobnummer wird von Power vergeben). Beim Schreiben werden von FLAM folgende Defaultwerte gesetzt: Jobname=FLAMPWR, Class=F, Dispo=K und Priority=9.

Bei Member aus der READER- und PUNCH-Queue (#RDR, #PUN) liest FLAM nur die Daten, das Vorschubsteuerzeichen wird nicht mit bergeben. Beim Schreiben in die READER- / PUNCH-Queue wird das Spoolrecordformat auf ASA gesetzt und ein Vorschub von 1 (Commandcode=x'40') pro Satz von FLAM eingestellt.

F r die PUNCH-Queue d rfen die S tze maximal 80-Bytes und f r die READER-Queue maximal 128-Bytes lang sein.

Beim Lesen der Member aus der LIST-Queue wird bei den Spoolrecordformaten ASA (ASA Control Character) und MCC (Machine Control Character) der 1-Byte Commandcode vor den Datensatz gestellt. Bei allen anderen Spoolrecordformaten werden nur die Daten weitergegeben.

Member die mit ASA oder MCC Steuerzeichen beim Komprimieren gelesen wurden, werden beim Dekomprimieren (schreiben) in die LIST-Queue auch mit diesem Vorschubsteuerzeichen wieder erzeugt. Bei allen anderen Member werden nur die Daten in die LIST-Queue geschrieben, in das Commandcodebyte x'00' eingetragen und das Spoolrecordformat auf Escape Mode (x'08') gestellt.

3.1.4.1 Dateinamensliste

Durch Voranstellen des Zeichens '>' (gr er) im Dateinamen oder DD-Namen der FLAM-Parameter FLAMIN oder IDDN kann f r die Komprimierung anstatt einer einzelnen Datei eine Dateiliste vorgegeben werden. In der Dateiliste d rfen nur Dateien stehen, die ber Dateinamen zugeordnet werden d rfen (siehe 3.1.4 Dateinamen).

Analog kann f r die Dekomprimierung eine Dateiliste ber FLAMFILE oder FLAMDDN vergeben werden.

In dieser Dateiliste muss jeder Dateiname in einem separaten Satz enthalten sein, f hrende oder folgende Leerzeichen (X'40') werden ignoriert. Ein beliebiger Kommentar kann nach dem 1. Leerzeichen hinter dem Dateinamen eingef gt werden. Der Dateiname muss der Syntax der Dateiname aus Kapitel 3.1.4 entsprechen.

Leers tze oder S tze mit einem Stern '*' in der 1. Spalte werden als Kommentar angesehen.

3.1.4.2 Wildcard-Syntax

Die Wildcard-Syntax darf beim FLAMIN, FLAMFILE UND FLAMOUT Parameter verwendet werden, und zwar beim Komprimieren nur mit dem FLAMIN, FLAMFILE Parameter und beim Dekomprimieren nur mit dem FLAMOUT, FLAMFILE Parameter.

Als Wildcards werden verwendet:

* (Stern) beliebige Zeichenfolge

% (Prozent) ein beliebiges Zeichen

Beispiele:

FLAMIN=VSESPUC: FLAMV30.LIB(*.OBJ)

Es werden alle OBJ-Member der Sublib FLAMV30.LIB im Katalog VSESPUC komprimiert/verschl sselt.

FLAMIN=#LST(*,*,H,*,SYSA)

Alle Listen des Users SYSA der Klasse H werden als Eingabe zugewiesen.

FLAMOUT=<DE*.; *=VSESPUC: USER.DE*'>

Eine Auswahl- und Umsetzvorschrift (siehe Kapitel 3.1.4.4) zur Selektion bestimmter Komprimate und deren zur Erstellung zu verwendenden Dateinamen.

FLAMFILE=#PUN (FLAM%%, *, F, K, SYSA)

Alle Komprimate der Punch-Queue des Users SYSA mit Jobnamen FLAM beginnend und mit zwei beliebigen Zeichen folgend, der Klasse F und der Disposition K werden zum Dekomprimieren zugewiesen.

3.1.4.3 Auswahlvorschrift bei der Dekomprimierung

Bei der Dekomprimierung k nnen die VSAM-Dateien durch FLAM selbstt tig angelegt werden. Dazu bedarf es eines g Itigen Dateinamens im Fileheader der FLAMFILE (d.h. die Parameter HEADER und FILEINFO d rfen bei der Komprimierung nicht auf NO gesetzt sein).

Zus tzlich kann eine FLAMFILE mehrere Dateien enthalten (Sammeldatei). Durch Angabe einer Auswahlvorschrift lassen sich gezielt Dateien aus einer Sammel-FLAMFILE dekomprimieren.

Eine Auswahlvorschrift wird zur Unterscheidung von einem 'echten' Dateinamen in spitze Klammern '<>' gesetzt.

FLAMOUT=<VSESPUC:DATEI.A1>

Damit wird aus der FLAMFILE die Datei VSESPUC:DATEI.A1 dekomprimiert (Anmerkung: ohne spitze Klammern w rde die gesamte FLAMFILE in die Datei VSESPUC:DATEI.A1 dekomprimiert !). Dieser Name muss in einem Fileheader der FLAMFILE enthalten sein.

Sollten in der FLAMFILE noch weitere Komprimatsdateien enthalten sein, so werden sie durch die eindeutige Auswahlvorschrift ignoriert.

Sollen mehrere Dateien aus einer Sammeldatei dekomprimiert werden, so kann eine Wildcard-Syntax vorgegeben werden. Die einfachste Angabe ist der Stern allein:

FLAMOUT=<*>

Damit werden alle Dateien bzw. Member aus der FLAMFILE dekomprimiert und mit ihrem originalen Dateinamen auf der Platte, VSE-Libray oder POWER-Queue erstellt.

Implizit wird eine Auswahlvorschrift durch einen Stern am Anfang und am Ende erg nzt, d.h.

<DAT*ABC > entspricht <*DAT*ABC*>

Bei der Analyse der Dateinamen synchronisiert sich FLAM auf die angegebene Zeichenfolge (Fragmentauswahl).

Beispiel: Die FLAMFILE enthalte die Daten VSESPUC:U.DAT1.A1 und VSESPUC:U.DAT2.B1. Die Angabe

...D,FLAMOUT=<DAT1>,...

dekomprimert nur die Datei VSESPUC:U.DAT1.A1.

Da hier kein Stern im Namen angegeben ist, wird die Dekomprimierung nach dem ersten Treffer beendet.

3.1.4.4 Umsetzvorschrift

Die einfache Auswahl von Dateien und Member zur Dekomprimierung mittels einer Auswahlvorschrift ist aber gerade Komprimaten, bei die unter fremden Betriebssystemen wurden (heterogener erstellt Komprimatsaustausch), in der Regel nicht gegeben. Die Dateinamen entsprechen gew hnlich nicht den Regeln des VSE-Betriebssystems und k nnen somit nicht ohne nderung verwendet werden.

Dazu kann als Parameter f r die Ausgabedatei eine Umsetzvorschrift angegeben werden. Diese Zeichenfolge beschreibt, wie aus einem selektierten Dateinamen ein neuer Name gebildet werden soll. Gleichzeitig wird eine Selektion genau der Dateien vorgenommen, die der Vorschrift entsprechen (Auswahlvorschrift).

Eine Umsetzvorschrift ist eine Auswahlvorschrift, die durch ein Gleichheitszeichen '=' und eine zweite Zeichenfolge erg nzt wird. Sie ist zur Unterscheidung von einem "echten" Dateinamen in spitze Klammern '<' '>'zu setzen. Die Vorschrift besteht aus einer Zeichenfolge, die den Stern '*' als Ersatzzeichen f r eine beliebige Anzahl Zeichen oder das Prozentzeichen '%' als Ersatz f r genau ein Zeichen enthalten darf. Zus tzlich ist ein Auslassungszeichen (Apostroph ') definiert.

Jedem Stern '*' oder Prozentzeichen '%' der Auswahlvorschrift muss ein Stern oder Prozentzeichen oder jeweils ein Apostroph in der Umsetzvorschrift zugeordnet sein.

Der Stern bedeutet, dass die Zeichenfolge aus der Eingabe in die Ausgabe bernommen werden soll. Analog wird bei '%' genau das an dieser Stelle stehende (beliebige) Zeichen bernommen.

Das Apostroph bewirkt, dass die durch Stern oder Prozentzeichen in der Eingabe repr sentierten Zeichenfolge oder Zeichen nicht in die Ausgabe bernommen werden soll. Die brigen Zeichen aus der Eingabe werden in die entsprechenden Zeichen aus der Umsetzvorschrift bersetzt. Dabei kann die L nge der Zeichenfolge beliebig ver ndert werden.

<USER.*=USER2.*>

Hier werden alle Dateinamen, beginnend mit USER, in die neue Kennung USER2 bersetzt. Der brige Namensteil bleibt erhalten.

<USER.DAT%B.*=USER.DECDAT%C.*>

Alle Dateien der Kennung USER erhalten den Pr fix DEC vor dem alten Namen. Dabei werden nur die Dateien ber cksichtigt, deren zweiter Namensteil mit DAT beginnt dem ein beliebiges Zeichen folgt und mit B endet. Dieses B wird im Namen der Ausgabedatei in C umgesetzt.

Insbesondere ist auch die leere Zeichenfolge in der Umsetzvorschrift zugelassen, um Zeichen zu I schen, z.B.:

```
<USER*UP*=USER.CMP**>
```

alter Name: **USER.FLAMUP00** neuer Name: **USER.CMPFLAM00**

Der Namensteil UP ist in der Ausgabe nicht erw hnt und wird somit weggelassen.

Eine Umsetzvorschrift wird implizit erg nzt, z.B.:

```
<ASM.=CMP.> entspricht <*ASM.*='CMP.*>
```

Dies kann besonders bei Umsetzung der Dateinamen von Fremdsystemen verwendet werden.

Beispiel:

Die auf DEC/VMS erstellte FLAMFILE enth It die Dateinamen

```
DUA1: [ABC] DE0051.;7

DUA1: [ABC] DE0052.;4

DUA1: [ABC] DE0080.;2

DUA1: [ABC] DE0152.;4
```

Dies entspricht der Angabe von Dateiversionen des Benutzers ABC auf dem Plattenvolume DUA1 mit der Versionsnummer nach dem Semikolon.

Um diese Dateien in VSE erstellen zu k nnen, kann z.B. folgende Umsetzvorschrift angegeben werden:

```
FLAMOUT=<DE*.; *=VSESPUC: USER.DE*'>
```

Dadurch wird der Namensvorspann DUA1:[ABC] implizit gel scht, der Namensteil mit DE als Anfang bernommen und um die Kennung erg nzt, der restliche Namensbestandteil gel scht.

```
VSESPUC: USER. DE0051
VSESPUC: USER. DE0052
VSESPUC: USER. DE0080
VSESPUC: USER. DE0152
```

Bisher wurde die Umsetzvorschrift nur fr die Dekomprimierung aus einer (Sammel-) FLAMFILE beschrieben.

Sie gilt aber auch bei der Komprimierung bei der gleichzeitigen Erstellung von mehreren Komprimaten in unterschiedlichen Dateien. Die Umsetzvorschrift bezieht sich hierbei auf die FLAMFILEs, deren Namen aus den Dateiliste der Eingabedateien (FLAMIN) gebildet werden.

Beispiel: Umsetzung bei der Komprimierung

```
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO
C, FLAMIN=FLAMV30.LIB(*.OBJ), MODE=ADC, MAXS=80,
RECFORM=FIX, FLAMFILE=<*(*.OBJ)=*(*.CMP)>, END
/*
```

Es werden ALLE OBJ-Member der sublib=FLAMV30.LIB werden als Komprimat mit membername.CMP in die gleiche Sublib geschrieben.

Beispiel: Umsetzung bei der Dekomprimierung.

```
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO
D, FLAMF=FLAMV30.LIB(*.CMP),
FLAMOUT=<FLAMV30.LIB(*)=FLAMTST.LIB(*)>, END
/*
```

Aus der lib.sublib FLAMV30.LIB werden alle Komprimatsmember mit dem Membertyp=CMP gelesen. Bei der Ausgabe werden alle Member ausgew hlt die als Original aus der FLAMV30.LIB stammen und dann unter gleichem Membernamen und Membertyp in die FLAMTST.LIB dekomprimiert.

Hinweis: Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILEINFO=NO erstellt, so ist f r die jeweilige Datei kein Dateiname gespeichert.

Die einzelnen Dateien k nnen dann zur Dekomprimierung ber den internen Dateinamen FILE0001 (f r die 1. Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) angesprochen werden:

```
...D,FLAMOUT=<FILE0003=VSESPUC:U.DAT.DREI>,..
```

f r die dritte Datei in der Sammeldatei; oder auch

```
...D,FLAMOUT=<FILE*=VSESPUC:U.DAT*>,..
```

zur Dekomprimierung aller Dateien gem Umsetzregel.

Anmerkung: Als "letzte Rettungsm glichkeit" bei automatischer Erstellung der Dekomprimate mit "unm glichen" Dateinamen fremder Betriebssysteme kann der Parameter FILEINFO=NO bei der Dekomprimierung angegeben werden. Damit werden die gespeicherten Dateinamen ignoriert und die internen Namen FILE0001 bis FILE9999 generiert. Diese m ssen dann per Umsetzvorschrift in g Itige Dateinamen umgesetzt werden.

3.1.4.5 Interne Dateinamen

Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILEINFO=NO erstellt, so ist f r die jeweilige Datei kein Dateiname gespeichert. FLAM erkennt einen Dateiwechsel, hat aber keinen Dateinamen zum Anlegen zur Verf gung.

Die einzelnen Dateien k nnen dann zur Dekomprimierung ber die internen (generierten) Dateinamen FILE0...001 (f r die 1. Datei) bis FILE9...999 (f r die 9...999. Datei) angesprochen werden:

```
...D, FLAMOUT=<FILE0003=USER.DAT.DREI>, ..
```

Die dritte Datei in der Sammel FLAMFILE soll dekomprimiert werden, die Ausgabedatei erh It den Namen USER.DAT.DREI.

Die Angabe FILE0003 ist identisch zu FILE3. Im letzteren Fall k nnten aber nur max. 9 Dateien selektiert werden! Die Anzahl der Ziffern bestimmt damit die maximale Anzahl selektierbarer Dateinamen.

Es d rfen maximal 12 Ziffern angegeben werde (d.h. es sind in einer Sammel FLAMFILE bis zu 999.999.999.999 Dateien so selektierbar).

Als "letzte Rettungsm glichkeit" bei automatischer Erstellung der Dekomprimate mit "unm glichen" Dateinamen fremder Betriebssysteme kann der Parameter FILEINFO=NO bei der Dekomprimierung angegeben werden. Damit werden die gespeicherten Dateinamen ignoriert und die internen Namen FILE0001 bis FILE9999 generiert. Diese m ssen dann per Umsetzvorschrift in g Itige Dateinamen umgesetzt werden:

```
...D,FI=NO,FLAMOUT=<FILE*=USER.DAT*>,...
```

zur Dekomprimierung bis zu 9.999 Dateien gem Umsetzregel. Hier werden genau 4 Ziffern generiert, um neue Dateinamen zu erm glichen. Eine variable L nge wie bei der Einzelselektion ist nicht m glich.

3.1.5 Dateien f r gesplittete FLAMFILEs

Beim Splitt der FLAMFILE entstehen mehrere Dateien, die Fragmente des Komprimats enthalten. Diese Fragmente k nnen nicht jedes f r sich allein dekomprimiert werden. Fragmente verschiedener Komprimierungen k nnen nicht gemischt werden, selbst wenn die gleichen Daten komprimiert worden sind.

Die Fragmente k nnen entweder ber JCL vorgegeben werden oder FLAM allokiert diese Dateien selbstt tig (wie die FLAMFILE als Einzeldatei).

Es gen gt die Angabe des 1. Fragments. Weitere Dateien werden selbstt tig gesucht.

Die Angabe ist f r Komprimierung und Dekomprimierung gleich.

3.1.5.1 Namensregeln beim Splitt

Damit FLAM selbstt tig Dateien f r den Splitt anlegen bzw. erkennen kann, m ssen Regeln bez glich von Dateioder DD-Namen eingehalten werden.

Dazu muss entweder der DD-Name oder der Dateiname eine Ziffernfolge enthalten, die durch FLAM hochgez hlt werden kann. Diese Ziffer muss nicht bei Eins beginnen, der "Startwert" kann beliebig angenommen werden. Danach d rfen im Namen keine L cken entstanden sein. Die Ziffern werden von rechts beginnend im Namen gesucht. Die Anzahl Ziffern bestimmt dabei die maximal m gliche Dateianzahl. So k nnen z.B. bei FLAM1 nur maximal 9 Namen angesprochen werden, bei FLAM01 max. 99 oder bei FLAM5 nur 5.

Variable DD-Namen empfehlen sich bei Vorgabe von Dateien per JCL, deren Dateinamen keiner solchen Regelung gen gen:

```
// DLBL FLAM01,'DAT.WORK.ESDS',,VSAM,CAT=LIMES
// DLBL FLAM02,'ASD.DAT.W231.A',,VSAM,CAT=LIMES
// EXEC FLAM,SIZE=AUTO,PARM='D,FLAMDDN=FLAM01'
```

Ansonsten empfiehlt sich die Verwendung variabler Dateinamen:

```
// DLBL FLAMFIL, 'DAT.F001.ADC',, VSAM, CAT=LIMES
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM=DECO
```

oder einfach als FLAM-Parameter:

FLAMFILE=LIMES: DAT.F001.ADC

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

Hier wird auf die Dateien DAT.F001.ADC, DAT.F002.ADC, ...usw. zugegriffen, bis alle Fragmente der FLAMFILE verarbeitet worden sind.

3.1.5.2 Dateiattribute beim Splitt

Bei der Komprimierung m ssen alle Dateien die gleiche Satzl nge haben. Dateiformat oder Dateiorganisation d rfen dabei differieren.

Hat die erste Datei z.B. eine fixe Satzl nge von 512 Byte, so darf die zweite nicht eine von 1024 Byte haben. Wohl w re aber eine Datei variabler Satzl nge mit LRECL=1024 erlaubt.

Bei Dateien variabler Satzl nge muss ein FLAMFILE-Satz gem der MAXSIZE-Angabe in jede Datei geschrieben werden k nnen. Bei MAXS=512 ist also die minimale Satzl nge 512 bei VSAM, bzw. 516 bei Magnetb ndern mit variablem Satzformat. Hier w re LRECL=1024 oder RECSIZE=1000 f r Folgedateien erlaubt.

Es empfiehlt sich aber, f r alle Fragmente der FLAM-FILE stets die gleichen Dateiattribute zu w hlen.

FLAM ist bei der Dekomprimierung tolerant gegen ber falschen' Dateiattributen.

Es geschieht sehr h ufig, dass nach einem Filetransfer von einem PC die urspr nglich in FLAM eingestellte Satzl nge nicht beibehalten worden ist. So kann es z.B. geschehen, dass eine auf dem PC mit 512 Byte Satzl nge erstellte Datei auf dem Host als Datei mit fixer Satzl nge von 80 Byte angekommen ist. Solange die S tze nur "umgebrochen" sind und nicht etwa abgeschnitten, kann FLAM diese Dateien dekomprimieren.

Diese Eigenschaft wurde beim Splitt so erweitert, dass jedes Fragment zur Dekomprimierung unterschiedlich sein darf, da es auf unterschiedlichen Wegen auf den Rechner gelangt sein k nnte (mit unterschiedlichen Transferprogrammen und Einstellungen).

So ist z.B. die erste Datei eine sequentielle Datei mit fixer Satzl nge von 80 Byte, die zweite eine VSAM-ESDS Datei mit Satzl nge 1024, die dritte ein POWER Queue-Member mit variabler Satzl nge von 32752 Byte, usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Eigenschaft auch von selbst erstellten Exits oder USER-I/Os ber cksichtigt werden m ssen, sobald sie beim Splitt im Einsatz sind.

3.2 Unterprogrammschnittstelle FLAMUP

Im folgenden werden die Schnittstellen in ASSEMBLER beschrieben. Die Tabelle zeigt, wie die verschiedenen Datentypen in COBOL und FORTRAN definiert werden m ssen.

Mit FLAMUP kann eine Datei vollst ndig komprimiert oder eine Komprimatsdatei dekomprimiert werden. Analog zum Dienstprogramm k nnen Parameter bergeben werden. FLAMUP verwendet die gleichen Parameter wie das Dienstprogramm. Alle Parameter k nnen ber die Generierung fest voreingestellt werden.

Assembler	Cobol	Fortran	Bedeutung
F	PIC S9 (8) COMP SYNC	INTEGER*4	ausgerichtetes Ganzwort
Н	PIC S9 (4) COMP SYNC	INTEGER*2	ausgerichtetes Halbwort
CLn	PIC X (n) USAGE DISPLAY	CHARACTER*	<i>n</i> abdruckbare Zeichen
XLn	PIC X (n)	CHARACTER*	<i>n</i> bin re Zeichen

Die Pfeile bezeichnen die Richtung des Datenflusses:

- → das Feld ist vom rufenden Programm zu versorgen
- ⇔ sowohl rufendes als auch gerufenes Programm versorgen das Feld

Parameter:

1 ←	FILEID	F	Kennung
_	IILLID		Neminin

2 ← RETCO F Returncode

Einige g ngige Fehlercodes (siehe auch Kapitel 8.4):

=	0	Kein Fehler
=	1	S tze verk rzt
=	9	Climit berschritten
=	10	Datei ist keine FLAMFILE
=	11	FLAMFILE Formatfehler
=	12	Satzl ngenfehler
=	13	Dateil ngenfehler

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

=	14	Checksummenfehler
_	15	Originalsatz ist gr er als 32764 Bytes
_	16	Originalsatz ist gr er als Matrix -4
_	20	Unzul ssiger OPENMODE
_	21	Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers
_	22	Unzul ssiges Kompressionsverfahren
_	23	Unzul ssiger Code in FLAMFILE
=	24	Unzul ssiger MAXRECORDS-Parameter
_	25	Unzul ssige Satzl nge MAXSIZE
_	30	FLAMFILE ist leer
_	31	FLAMFILE nicht zugeordnet
=	32	Unzul ssiger OPENMODE
_	33	Ung Itiger Dateityp
_	34	Ung Itiges Satzformat
_	35	Ung Itige Satzl Inge
=	36	Ung Itige Blockl nge
=	37	Unzul ssige Schl sselposition (ungleich 1)
_	38	Ung Itige Schl ssell nge
_	39	Ung Itiger Dateiname
_	x'Exxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Originaldatei Eingabe
=	x'Axxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Originaldatei Ausgabe
=	x'Fxxxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Komprimatsdatei
=	x'Cxxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Parameterdatei
=	x'Dxxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Meldungsdatei
=	x'xFxxxxxx'	Fehler der Datenverwaltung (VSAM,LIBR,POWER)
=	40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
=	41	Modul kann nicht aufgerufen werden
=	42	Modul kann nicht entladen werden
=	43 - 49	Fehlerabruch durch Exit
=	52	zuviele oder unzul ssige Schl ssel
=	57	unzul ssige Teilkomprimatsl nge
=	60	Syntaxfehler im Komprimat
=	61	Zu viele Z hler erkannt
=	62	L ngenfehler im Komprimat
=	65	Konsistenzpunkt falsch
=	66	Konsistenzpunkt falsch
=	67	Konsistenzpunkt falsch
=	68	Satzl ngenfehler in Matrix
=	69	Satznummer = 0 bei Sortierung
=	70	Version stimmt nicht
=	71	Stop-Bit V0 nicht gefunden
=	72	Stop-Bit V8 nicht gefunden
=	73	L nge Komprimat falsch
=	74	Pr fzeichenfehler
=	75	Syntaxfehler im Komprimat
		•

	= 77			Konsistenzsatz zu kurz
	= 78			Spaltenl nge unlogisch
	=	80		Syntaxfehler bei Parametereingabe
	=	81		Unbekannter Parameter (Schl sselwort)
	=	82		Unbekannter Parameterwert
	=	83		Parameterwert nicht dezimal
	=	84		Parameterwert zu lang
	=	96		Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln
				von Dateinamen
	=	98		Nicht alle Dateien wurden bearbeitet
	=	999		Fehler bei Speicheranforderung
3 →	PAR	AM	CLn	Bereich mit Parametern
4 →	PAR = >	LEN 0 0	F	L nge des Parameterbereichs keine Parameter vorhanden Parameter vorhanden
				Hinweis: Die Parameter m. ssen in der dleichen Weise

Hinweis: Die Parameter m ssen in der gleichen Weise wie beim Dienstprogramm geschrieben werden.

F r Parameter sind nur Gro buchstaben zul ssig.

Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in COBOL:

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. MUSTER.

*

* MUSTER FUER DEN AUFRUF VON FLAMUP

*

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

77 FLAMID PIC S9(8) COMP SYNC.

77 RETCO PIC S9(8) COMP SYNC.

77 PARAM PIC X(80)

VALUE"C, MAXB=2"

77 PARLEN PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 8.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

```
PROCEDURE DIVISION.
  CALL "FLAMUP" USING FLAMID, RETCO, PARAM,
PARLEN.
     STOP RUN.
Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in ASSEMBLER:
MUSTER
          CSECT
    FLAMUP AUFRUFEN
          LA
                  1,FLAMUPAR
                  15, =V(FLAMUP)
          L
          BALR
                  14,15
    PARAMETER FUER FLAMUP
FLAMUPAR DC
                  A (FLAMID)
          DC
                  A (RETCO)
          DC
                  A (PARAM)
          DC
                  A(X'80000000'+PARLEN)
FLAMID
          DS
                  F
RETCO
          DS
                 F
                  C'C, MODE=ADC'
PARAM
          DC
PARLEN
                  F'10'
          DC
    SAVEAREA
SAVEAREA DS
                  18F
          END
Registerbelegung f r ASSEMBLER:
\rightarrow R1: Adresse der Parameterliste
→ R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
\rightarrow R14: enth lt die R cksprungadresse
```

→ R15: enth lt die Aufrufadresse

Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in C ++:

```
// an example for calling flamup from C++
//

// set linkage convention
extern "OS" void FLAMUP(void **,long *,char
*,long *);
int main()
{
  void *flamid;
  long retco;
  long parlen=8;
  char param[10]="C,MO=ADC";
  FLAMUP(&flamid,&retco,param,&parlen);
  return 0;
}
```

3.3 Satzschnittstelle FLAMREC

FLAMREC besteht einer Reihe aus von Unterprogrammen, die von allen Programmiersprachen wie COBOL, FORTRAN usw., sowie ASSEMBLER aufgerufen werden k nnen. Bis Schl sselbeschreibung sind Parameter alle durch elementare Datentypen (INTEGER, STRING) dargestellt. Es werden bewusst keine Kontrollbl cke aufgebaut, so dass keine Ausrichtungsprobleme aufkommen und ein Kopieren von Parameterwerten vor und nach dem Funktionsaufruf berfl ssig ist. Nur Schl sselbeschreibung ist im Interesse einer Abk rzung der Parameterliste als Struktur realisiert.

Alle Parameterlisten beginnen einheitlich mit einer Kennung, die zur eindeutigen Identifikation der Komprimatsdatei zwischen FLMOPN und FLMCLS dient, gefolgt von einem Returncode, der zur R ckmeldung der erfolgreichen Durchf hrung bzw. eines m glichen Fehlers dient.

Die Bearbeitung einer Komprimatsdatei beginnt immer mit der Funktion FLMOPN, in der die Zuordnung des Programms zur Komprimatsdatei erfolgt und die Verarbeitungsart festgelegt wird. Nach einem erfolgreichen ffnen ist die Bearbeitung immer mit FLMCLS abzuschlie en.

Es werden von der Satzschnittstelle keine Meldungen erzeugt.

Bei bergabe von Originals tzen enth It der Parameter RECORD immer die Nettodaten ohne irgendwelche L ngenfelder oder Satztrenner bzw. der RECPTR zeigt auf ein Feld mit diesem Inhalt. Der Parameter RECLEN enth It immer die L nge der Nettodaten.

COBOL-Programme k nnen mit der Option 'NODYNAM' bersetzt werden. Dadurch werden die FLAM-Module statisch mit dem aufrufenden Programm gelinkt (entspricht der V-Konstanten in ASSEMBLER). Dann sollte der FLAM-Modul FLAMREC explizit beim Binden angegeben werden.

Beispiel f r den Aufruf von FLMOPF in COBOL:

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. MUSTER.

*

* MUSTER FUER DEN AUFRUF VON FLMOPF

*

ENVIRONMENT DIVISION

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

77	FLAMID	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	RETCO	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	VERSION	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	FLAMCODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	COMPMODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	MAXBUFF	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	HEADER	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	MAXREC	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	BLKMODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	EXK20	PIC X(8)	VALUE SPACES.
77	EXD20	PIC X(8)	VALUE SPACES.
01	KEYDESC.		
	05 KEYFLAGS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	05 KEYPARTS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	05 KEYELEM	OCCURS 8	TIMES.
	10 KEYPOS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	10 KEYLEN	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	10 KEYTYPE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
*			

*

PROCEDURE DIVISION.

*

CALL "FLMOPF" USING FLAMID, RETCO, VERSION
FLAMCODE, COMPMODE, MAXBUFF, HEADER,

MAXREC, KEYDESC, BLKMODE, EXK20,

EXD20.

*

*

*

*

Beispiel f r den Aufruf von FLMOPF in ASSEMBLER:

MUSTER CSECT

*

*

*

*

* STANDARDWERTE EINSTELLEN

*

LA 0,0

ST 0, COMPMODE COMPMODE = CX8

ST 0, HEADER HEADER = NO

ST 0, BLKMODE BLKMODE = YES

LA 0,255

ST 0, MAXREC MAXRECORDS = 255

L 0,=F'32768'

ST 0, MAXBUFF MAXBUFFER = 32768

LA 0,1

ST 0, KEYPARTS KEYPARTS = 1

ST 0, KEYPOS1 KEYPOS1 = 1

LA 0,0

ST 0, KEYFLAGS = NO DUPLICATE KEY

ST 0, KEYTYPE1 = ABDRUCKBAR

LA 0,8

ST 0, KEYLEN1 KEYLEN1 = 8

MVI EXK20,C'' KEIN EXK20

MVI EXD20,C'' KEIN EXD20

*

PARAMETERLISTE FUER FLMOPF AUFBAUEN

*

LA 15, VERSION

ST 15, ARVERSIO

52 FLAM V4.1 (VSE)

' 2008 by limes datentechnik gmbh

Frankenstein-Limes-Access-Method

LA 15, CODE

ST 15, ARCODE

LA 15, COMPMODE

ST 15, ARCOMPMO

LA 15, MAXBUFF

ST 15, ARMAXBUF

LA 15, HEADER

ST 15, ARHEADER

LA 15, MAXREC

ST 15, ARMAXREC

LA 15, KEYDESC

ST 15, ARKYDESF

LA 15, BLKMODE

ST 15, ARBLKMOD

LA 15, EXK20

ST 15, AREXK20

LA 15, EXD20

ST 15, AREXD20

*

* FLMOPF AUFRUFEN

*

LA 1, RECPAR

L 15,=V(FLMOPF)

BALR 14,15

Parameterlisten f r FLAMREC

*

* PARAMETERLISTE FUER FLMOPN

*

RECPAR DS 0A

ARFLAMID DS A ADRESSE FLAMID

ARETCO DS A ADRESSE RETCO

AREST DS 0F ARLAST DS A ADRESSE LASTPAR ARMODE Α ADRESSE MODE ARLINK DS ADRESSE LINKNAME (DDNAME) Α ARSTATIS DS Α ADRESSE STATIS

*

* PARAMETER FUER FLMOPD

*

	ORG	ARMO	ODE	
ARNLEN	DS	A	ADRESSE	NAMELEN
ARNAME	DS	A	ADRESSE	FILENAME
ARDSORG	DS	A	ADRESSE	DSORG
ARECFORM	DS	A	ADRESSE	REFORM
ARMAXSIZ	DS	A	ADRESSE	MAXSIZE
ARECDELI	DS	A	ADRESSE	RECDELIM
ARKYDESD	DS	A	ADRESSE	KEYDESC
ARBLKSIZ	DS	A	ADRESSE	BLKSIZE
ARCLOSDI	DS	A	ADRESSE	CLOSDISP
ARDEVICE	DS	A	ADRESSE	DEVICE

*

* PARAMETER FUER FLMOPF

*

	ORG	ARES	ST	
ARVERSIO	DS	A	ADRESSE	VERSION
ARCODE	DS	A	ADRESSE	CODE
ARCOMPMO	DS	A	ADRESSE	COMPMODE
ARMAXBUF	DS	A	ADRESSE	MAXBUFFER
ARHEADER	DS	A	ADRESSE	HEADER
ARMAXREC	DS	A	ADRESSE	MAXREC
ARKYDESF	DS	A	ADRESSE	KEYDESC
ARBLKMOD	DS	A	ADRESSE	BLKMODE
AREXK20	DS	A	ADRESSE	EXK20

AREXD20 DS A ADRESSE EXD20

*

* PARAMETER FUER FLMCLS

*

ORG AREST

ARCPUTIM DS A ADRESSE CPUTIME

ARECORDS DS A ADRESSE RECORDS

ARBYTES DS A ADRESSE BYTES

ARBYTOFL DS A ADRESSE BYTEOFL

ARCMPREC DS A ADRESSE CMPRECS

ARCMPBYT DS A ADRESSE CMPBYTES

ARCBYOFL DS A ADRESSE CBYTEOFL

*

* PARAMETER FUER FLMGET, FLMLOC UND FLMPUT

*

ORG AREST

ARECLEN DS A ADRESSE RECLEN

ARECPTR DS A ADRESSE RECORD (RECPTR BEI

LOCATE)

ARBUFLEN DS A ADRESSE BUFLEN

*

* PARAMETER FUER FLMPOS

*

ORG AREST

ARPOS DS A ADRESSE POSITION

*

* PARAMETER FUER FLMGHD UND FLMPHD

*

ORG AREST

ARHNAML DS A ADRESSE NAMLENE

ARHNAME DS A ADRESSE FILENAME

ARHFCBT DS A ADRESSE DATEIFORMAT

ARHRECF	DS	A	ADRESSE SATZFORMAT
ARHRECS	DS	A	ADRESSE SATZLAENGE
ARHRECD	DS	A	ADRESSE RECDELIM
ARHKEYD	DS	A	ADRESSE KEYDESC
ARHBLKS	DS	A	ADRESSE BLOCKLAENGE
ARHPRCTR		A	ADRESSE
VORSCHU	JBSTE	UERZ	EICHEN
ARHSYST	DS	A	ADRESSE BETRIEBSSYSTEM - ID
APHLAST	DS	A	ADRESSE LASTPAR nur FLMPHD
	ORG		
*			
* PARAMI	ETERWI	ERTE I	FUER FLAMREC
*			
RETCO	DS	F	RETURNCODE
FLAMID	DS	F	FLAMFILE-ID
LASTPAR	DS	F	ENDE DER PARAMETEREINGABE
OPENMODE	DS	F	OPENMODE
POSITION	DS	F	RELATIVE POSITION
ABSPOS	DS	F	ABSOLUTE POSITION
*			
NAMELEN	DS	F	LAENGE DATEINAMEN FLAMFILE
FILENAME	DS	CL54	DATEINAMEN DER FLAMFILE
DSORG	DS	F	DSORG
RECFORM	DS	F	RECFORM
MAXSIZE	DS	F	MAXSIZE
RECDELIM	DS	XL4	RECDELIM
KEYSIZE	DS	F	LAENGE ALLER TEILSCHLUESSEL
BLKSIZE	DS	F	BLKSIZE
CLOSDISP	DS	F	CLOSDISP
DEVICE	DS	F	DEVICE
*			
VERSION	DS	F	FLAM-VERSION
CODE	DS	F	FLAMCODE

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

COMPMODE	DS	F	COMPMODE
MAXBUFF	DS	F	MAXBUFFER
HEADER	DS	F	HEADER
MAXREC	DS	F	MAXRECORDS
BLKMODE	DS	F	BLKMODE
EXK20	DS	CT8	EXK20
EXD20	DS	CT8	EXD20
*			
CPUTIME	DS	F	CPUZEIT IN MILLISEKUNDEN
ELATIME	DS	F	LAUFZEIT IN MILLISEKUNDEN
RECORDS	DS	F	ANZAHL ORIGINALSAETZE
BYTES	DS	F	ANZAHL ORIGINALBYTES
BYTEOFL	DS	F	UEBERLAUFZAEHLER FUER
*			ORIGINALBYTES
CMPRECS	DS	F	ANZAHL KOMPRIMATSSAETZE
CMPBYTES	DS	F	ANZAHL KOMPRIMATSBYTES
CBYTEOFL	DS	F	UEBERLAUFZAEHLER FUER
*			KOMPRIMATSBYTES
*			
* SCHLUI	ESSELI	BESCHI	REIBUNG
*			
KEYDESC	DS	0F	KEYFLAGS DS F
KEYPARTS	DS	F	ANZAHL SCHLUESSELTEILE
KEYPOS1	DS	F	ERSTES BYTE DES ERSTEN TEILS
KEYLEN1	DS	F	LAENGE DES ERSTEN TEILS
KEYTYPE1	DS	F	DATENTYP DES ERSTEN TEILS
KEYPOS2	DS	F	
KEYLEN2	DS	F	
KEYTYPE2	DS	F	
KEYPOS3	DS	F	
KEYLEN3	DS	F	
KEYTYPE3	DS	F	
KEYPOS4	DS	F	

KEYLEN4 DS

```
KEYTYPE4 DS
              F
KEYPOS5 DS
              F
KEYLEN5 DS
              F
KEYTYPE5 DS
              F
KEYPOS6 DS
              F
KEYLEN6 DS
              F
KEYTYPE6 DS
KEYPOS7 DS
              F
KEYLEN7 DS
              F
KEYTYPE7 DS
              F
                  ERSTES BYTE DES LETZTEN
KEYPOS8 DS
            F
TEILS
KEYLEN8 DS
              F
                  LAENGE DES LETZTEN TEILS
KEYTYPE8 DS
              F
                  DATENTYP DES LETZTEN TEILS
RECLEN
        DS
              F
RECPTR
        DS
              Α
  SAVEAREA
SAVEAREA DS
              18F
```

68 FLAM V4.1 (VSE)

END

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.1 Funktion FLMOPN

Die Funktion FLMOPN muss als erste aufgerufen werden. Die Zuordnung zwischen Programm und Komprimatsdatei und die Verarbeitungsart werden festgelegt.

Parameter:

1 ←	FLAMID F		Kennung. Muss bei allen nachfolgenden Aufrufen unver-
	ndert		t bergeben werden
2 ←	RET		Returncode (siehe auch Kapitel 8.4)
	=	0	Kein Fehler
	=	-1	Fehler bei Speicheranforderung
	=	10	Datei ist keine FLAMFILE
	=	11	FLAMFILE Formatfehler
	=	12	Satzl ngenfehler
	=	13	Dateil ngenfehler
	=	14	Checksummenfehler
	=	20	Unzul ssiger OPENMODE
	=	21	Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers
	=	22	Unzul ssiges Kompressionsverfahren
	=	23	Unzul ssiger Code in FLAMFILE
	=	24	Unzul ssiger MAXRECORDS-Parameter
	=	25	Unzul ssige Satzl nge
	=	30	FLAMFILE ist leer
	=	37	Unzul ssige Schl sselposition (ungleich 1)
	=	40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
	=	41	Modul kann nicht aufgerufen werden
	=	42	Modul kann nicht entladen werden
	=	43 - 49	Fehlerabruch durch Exit
	=	52	unzul ssige doppelte Schl ssel in der FLAMFILE
	=	57	unzul ssige Teilkomprimatsl nge
	=	x'F00000XX'	
		x' 1E' = 30	
		x' 1F' = 31	3
		x' 20' = 32	Unzul ssiger OPENMODE
		x' 21' = 33	Ung Itiger Dateityp
		x' 22' = 34	Ung Itiges Satzformat
		x' 23' = 35	Ung Itige Satzl nge
		x' 24' = 36	Ung Itige Blockl nge
		x' 26' = 38	Ung Itige Schl ssell nge
		x' 27' = 39	Ung Itiger Dateiname
		x' 28' = 40	Ein FLAM-Modul konnte nicht geladen werden.
	=	x'FFXXXXXX'	DMS-Fehlercode aus FLAMFIO f r FLAMFILE

3 →	LASTPAR = 0 = sonst	F	Ende der Parameter bergabe f r OPEN Keine weitere Parameter bergabe Weiterer Funktionsaufruf mit FLMOPD bzw. FLMOPF
4 →	OPENMODE = 0 = 1 = 2	F	Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise INPUT = FLAMFILE lesen-DEKOMPRIMIEREN OUTPUT = FLAMFILE schreiben-KOMPRIMIEREN INOUT (mit Schl ssel und sequentiell lesen und ndern)
5 →	DDNAME	CL8	Symbolischer Dateiname mit Leerzeichen aufgef Ilt
6 →	STATIS = 0 = 1	F	Statistik einschalten oder nicht Keine Statistik Statistik-Daten sammeln und mit FLMCLS an den Benutzer bergeben

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.2 Funktion FLMOPD

Die Funktion FLMOPD beschreibt spezielle Dateieigenschaften der FLAMFILE. Falls FLMOPD benutzt wird, muss die Funktion als zweite nach FLMOPN aufgerufen werden. Anderenfalls werden die im Funktionsaufruf angegebenen Standardwerte benutzt. Eine Generierung ist nicht vorgesehen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung, unzul ssiger Aufruf (z.B. LASTPAR= 0 bei FLMOPN) Weitere Returncodes siehe FLMOPN
3 →	LASTPAR = 0 = sonst	F	Ende der Parameter bergabe f r OPEN Keine weitere Parameter bergabe Weiterer Funktionsaufruf mit FLMOPF
4 ↔	NAMELEN	F	L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs f r den Dateinamen (STANDARD = 0)
5 ↔	FILENAME	CLn	Dateiname der FLAMFILE. Dateiname wird zur ckgegeben, wenn er nicht angegeben ist. (Erstes Zeichen ist Leerzeichen)
6 ↔	DSORG = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10		Dateiformat der FLAMFILE Sequentiell (DTFSD, DTFMT, SAM-ESDS) Indexsequentiell (KSDS) Relativ (RRDS)
7↔	RECFORM = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10; 1	7	Satzformat der FLAMFILE VAR; VARBLK,SPNBLK FIX; FIXBLK UNDEF
8 ↔	MAXSIZE	F	Maximale Satzl nge der FLAMFILE, zul ssige Werte: 80
-			32760. Bei CX7 ist f r die FLAMFILE nur eine maximale Satzl nge von 4096 zul ssig. (512 = STANDARD)
9 ↔	RECDELIM	XLn	Satztrenner (wird z.Zt. nicht unterst tzt)

10 → **KEYDESC STRUCT** Schl sselbeschreibung f r die Originals tze (es muss die Adresse der Struktur bergeben werden) Schl sselbeschreibung der FLAMFILE KEYFLAGS F Option Keine doppelten Schl ssel (STANDARD) 0 1 Doppelte Schl ssel zul ssig KEYPARTS F Anzahl der Schl sselteile (STANDARD= 0, keine Schl ssel) 1 bis 8 **KEYPOS1** Byteposition des ersten Teilschl ssels 1 - 32759 (STANDARD = 1)**KEYLEN1** L nge des ersten Teilschl ssels 1 - 255 (STANDARD = 8)**KEYTYPE1** Datentyp des ersten Teilschl ssels F 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) **KEYPOS8** F Byteposition des achten Teilschl ssels (STANDARD = 1)1 - 32759 **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 - 255 (STANDARD = 8)**KEYTYPE8** Datentyp des achten Teilschl ssels F 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) 11 ↔ BLKSIZE F **Blocksize** 0 ungeblockt = 80 - 32760 12 ↔ CLOSDISP F Art der Close-Bearbeitung 0 REWIND (STANDARD) = 1 UNLOAD 2 **LEAVE** = 13 ↔ DEVICE Ger tetyp = 0; 8; 16 Platte bzw. nicht bekannt (STANDARD) 1; 9; 17 Magnetband = 2; 10; 18 Diskette = 3; 11; 19 Streamer = 7; 15; 23 Benutzer FLAM errechnet sich aus der Schl sselbeschreibung der Originaldatei eine optimale Schl ssell nge. Diese ist bei bin ren Komprimaten 1 Byte I nger als die Summe der Originalschl ssel, bei abdruckbarer Komprimatssyntax

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

(MODE=CX7) werden 2 Byte erg nzt. Die Schl sselposition ist stets 1. Wird die KSDS-FLAMFILE mittels IDCAMS selbst angelegt, so sollten o.a. Angaben ber cksichtigt werden. Eine zu geringe Schl ssell nge f hrt zu Performaceverlust bei der weiteren Verarbeitung.

Werden doppelte Schl ssel f r die Originaldatens tze zugelassen (KEYFLAGS=1), werden 2 (bzw. 4) Byte erg nzt. Damit werden im Sinne von VSAM f r die FLAMFILE keine S tze mit doppeltem Schl ssel erzeugt.

3.3.3 Funktion FLMOPF

Die Funktion FLMOPF definiert die Komprimatseigenschaften. FLMOPF kann als zweite Funktion nach FLMOPN oder als dritte nach FLMOPD aufgerufen werden.

FLAM V4.1 (VSE)

Frankenstein-Limes-Access-Method

Parameter:

' 2008 by limes datentechnik gmbh

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ← LAST	RETCO = 0 = -1 PAR=0 = 40 = 43-49 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung, unzul ssiger Aufruf (z.B. bei FLMOPN oder FLMOPD) Exit konnte nicht geladen werden Fehlerabbruch durch Exit Weitere Returncodes siehe FLMOPN
3 ↔	VERSION = 100 = 101 = 200 = 300 = 400	F	FLAM-Version Version 1 / 6020 Version 1 / 6035 Version 2 Version 3 Version 4
4 ↔	FLAMCODE = 0 = 1	F	Zeichencode der FLAMFILE EBCDIC ASCII
5 ↔	COMPMODE = 0 = 1 = 2 = 3 = 5	F	Kompressionsverfahren CX8 (STANDARD) CX7 VR8 ADC NDC
6 ↔	MAXBUFF	F	Gr e des Matrixpuffers in BYTES. Es ist jeder positive Wert zul ssig, es wird der tats chlich benutzte Wert zur ckgegeben (STANDARD = 65536)
7↔	HEADER = 0 = 1	F	FILEHEADER erzeugen bzw. vorhanden Kein Fileheader erzeugen bzw. vorhanden Fileheader erzeugen bzw. vorhanden

8 → **MAXREC** Maximale Satzanzahl in der Matrix (STANDARD = 255) 1-4095 (STANDARD = 255 f r CX7, CX8 und VR8)(STANDARD = 4095 f r ADC)KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung f r die Originals tze (es muss die Adresse der Struktur bergeben werden) KEYFLAGS F Option Keine doppelten Schl ssel (STANDARD) 0 1 Doppelte Schl ssel zul ssig = KEYPARTS F Anzahl der Schl sselteile (STANDARD =0, keine Schl ssel) 1 bis 8 **KEYPOS1** Byteposition des ersten Teilschl ssels 1 - 32759 (STANDARD = 1)**KEYLEN1** L nge des ersten Teilschl ssels 1 - 255 (STANDARD = 8)KEYTYPE1 F Datentyp des ersten Teilschl ssels 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) **KEYPOS8** F Byteposition des achten Teilschl ssels (STANDARD = 1)1 - 32759 **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 - 255 (STANDARD = 8)KEYTYPE8 F Datentyp des achten Teilschl ssels 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) = 10 → BLKMODE F Geblockte bzw. ungeblockte Ausgabe f r sequentielle Komprimatsdateien Ungeblockt (in einem Komprimatssatz sind nur Daten aus 0 der gleichen Matrix) Geblockt (STANDARD) (in einem Komprimatssatz k nnen 1 sich Daten von mehreren Matrizen befinden) CL8 11 → **EXK20** Spaces oder Name des Benutzerausgangs f r die Komprimatsausgabe (STANDARD = SPACES) CL8 12 → **EXD20** Spaces oder Name des Benutzerausgangs f r die Komprimatseingabe (STANDARD = SPACES) Wenn beim Dekomprimieren der Exit *STREAM automatisch aktiviert wird.

3.3.4 Funktion FLMCLS

Mit der Funktion FLMCLS wird der Zugriff auf die Satzschnittstelle beendet. Bei der Komprimierung wird noch die letzte Matrix komprimiert, das Komprimat auf die FLAMFILE geschrieben und dann die FLAMFILE geschlossen. Beim Dekomprimieren wird nur die FLAMFILE geschlossen, falls noch vorhanden, werden restliche Originals tze nicht mehr bergeben.

Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mit bergeben.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 43 - 49 = x'FFXX	F XXXX'	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung Fehlerabbruch durch Exit DMS-Fehlercode Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter
			Statistik benutzt.
3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden in fremden Prozessen
4 ←	RECORDS	F	Anzahl Originals tze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	berlaufz hler f r Originalbytes
7←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatss tze
9 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL	F	berlaufz hler f r Komprimatsbytes

Bei extrem gro en Komprimatsdateien (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden:

01 BYTEFELD.

05 BYTEOFL PIC 9(8) COMP SYNC.
05 BYTES PIC 9(8) COMP SYNC.

01 BYTECHT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.

3.3.5 Funktion FLMDEL

Mit der Funktion FLMDEL kann der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE gel scht werden.

Parameter:

1 →	FLA	MID F	Kennung
2 ←	RET	CO F	Returncode
	=	0	Kein Fehler
	=	-1	Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5	Kein aktueller Satz vorhanden
	=	43 - 49	Fehlerabbruch durch Exit
	=	x'FFXXXXXX'	DMS-Fehlercode siehe bei FLMOPN

3.3.6 Funktion FLMFKY

Mit FLMFKY (Find Key) kann in einer indexsequentiell organisierten FLAMFILE ein Satz der Originaldatei gesucht werden, dessen Schl ssel einem vorgegebenen Schl sselwert entspricht oder gr er ist. Der Vorgabewert kann generisch sein, d.h. nicht alle Stellen des Schl sselwertes m ssen eindeutig angegeben werden. Der gefunden Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz.

Wird mit FLMFKY kein Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 5 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Schl ssel nicht vorhanden siehe Funktion FLMGET
3 →	KEYLEN	F	Schl ssell nge Es enth It die Anzahl signifikanter Bytes im vorgegebenen Schl sselwert. Es kann kleiner sein als die Schl ssell nge. In diesem Fall wird bei dem im Argument checkmod angegebenen logischen Vergleich nur die hier bergebene L nge ber cksichtigt.
4 →	RECORD	ΧI <i>n</i>	Satzpuffer mit Suchschl ssel
5 →	CHECKMOD = 0 = 1 = 2	F	Vergleichsart gleich gr er oder gleich gr er

⁸⁰ FLAM V4.1 (VSE)

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.7 Funktion FLMFLU

Mit dieser Funktion wird die aktuelle FLAM-Matrix abgeschlossen. Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mit bergeben. Bei der Komprimierung wird der Matrixinhalt sofort komprimiert und weggeschrieben, bei der Dekomprimierung die n chste Matrix dekomprimiert.

Parameter:

1 → FLAMID F Kennung

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Ung Itige Kennung

= 43 - 49 Fehlerabbruch durch Exit

= x'FFXXXXXX' DMS-Fehlercode

Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter Statistik benutzt.

3 ← **CPUTIME F** CPU-Zeit in Millisekunden in fremden Prozessen

4 ← **RECORDS F** Anzahl Originals tze

5 ← **BYTES F** Anzahl Originalbytes

6 ← **BYTEOFL F** berlaufz hler f r Originalbytes

7 ← **CMPRECS F** Anzahl Komprimatss tze

8 ← CMPBYTES F Anzahl Komprimatsbytes

9 ← CMPBYOFL F berlaufz hler f r Komprimatsbytes

Bei extrem gro en Komprimatsdateien (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden:

01 BYTEFELD.

05 BYTEOFL PIC 9(8) COMP SYNC.

05 BYTES PIC 9(8) COMP SYNC.

01 BYTECHT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.

3.3.8 Funktion FLMFRN

Mit FLMFRN (Find Record-Number) wird auf einen Satz mit in einer vorgegebenen Nummer in einer indexsequentiellen FLAMFILE positioniert. Diese Nummer entspricht der Satznummer der sequentiellen oder relativen Originaldatei. Der Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz. Mit der Angabe checkmod = 1 oder 2 kann ber L cken und leere S tze positioniert werden.

Wird mit FLMFRN kein g Itiger Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 5 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Ung Itige Position siehe Funktion FLMGET
3 ↔	RECNO = 1	F	Satznummer Dateianfang. Bei Checkmod=1,2 wird die tats chliche Satznummer zur ckgegeben
4 →	CHECKMOD = 0 = 1	F	Vergleichsart Satz mit angegebener Nummer Satz mit angegebener Nummer, L cken und leere S tze berspringen Satz mit n chster Nummer, L cken und leere S tze berspringen

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.9 Funktion FLMGET

Mit der Funktion FLMGET wird der jeweils n chste Originalsatz in sequentieller Folge gelesen. Es ist m glich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell weiterzulesen. Die Daten werden dabei in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID F		F	Kennung
2 ←	RET	RETCO F		Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN
	=	2		END-OF-FILE wurde erreicht
	=	3		L cke bei relativer Datei gefunden
	=	6		Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue
				Fileheader gelesen werden.
	=	7		Passwort fehlt
	=	11		FLAMFILE Formatfehler
	=	12		Satzl ngenfehler
	=	13		Dateil ngenfehler
	=	14		Checksummenfehler
	=	15		Ung Itige Satzl nge (negativ)
	=	29		Passwort ung Itig
	=	43 - 49		Fehlerabbruch durch Exit
	=	52		Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode
	=	sonst		siehe Kapitel 8.4
3 ←	REC	LEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	REC	ORD	XL <i>n</i>	Originalsatz (Daten)
5 →	BUF	LEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz bergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge 0 bergeben.

3.3.10 Funktion FLMGHD

Die Funktion FLMGHD (Get-File-Header) ist nur bei der Dekomprimierung zugelassen. Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der Originals tze. Zwischen FLAM-OPEN (FLMOPN, FLMOPD, FLMOPF) und FLAM-CLOSE (FLMCLS) kann der Fileheader mit der Funktion FLMGHD jederzeit angefordert werden. Sind in der FLAMFILE mehrere Fileheader vorhanden (siehe FLMPHD), so wird mit FLMGHD jeweils der letzte von FLAM erkannte Fileheader bergeben. Der erste Fileheader steht normalerweise nach FLAM-OPEN (siehe FLMOPF HEADER=1) zur Verf gung. Erkennt FLAM weitere Fileheader, so wird dies dem Benutzer im Returncode (RETCO=6) von FLMGET bzw. FLMLOC kenntlich gemacht.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	NAMLEN = 0	F	L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs Dateiname nicht bekannt
4 ←	FILENAME	CLn	Dateiname der Originaldatei
5 ←	DSORG = 0 = 1 = 2 = 3 = 5 = 6	F	Dateiformat sequentiell indexsequentiell relativ Direktzugriff Bibliothek physikalisch
6 ←	RECFORM F = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10; 18 = 3; 11; 19		F: FIX; 9 = FIXBLK
7←	RECSIZE F = 0 bis 32760 RECFORM = V: RECFORM = F:		Satzl nge Maximale Satzl nge oder 0 Satzl nge

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

84

RECFORM = U: Maximale Satzl nge oder 0

RECFORM = S: L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes

8 ← RECDELIM XLn Satztrenner 9 ← KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung KEYFLAGS F Optionen 0 Keine doppelten Schl ssel 1 Doppelte Schl ssel erlaubt KEYPARTS F Anzahl Schl sselteile 0 bis 8 0 = Kein Schl ssel vorhanden **KEYPOS1** Erstes Byte des ersten Teilschl ssels 1 bis 32759 Wert < = Satzl nge **KEYLEN1** F L nge des ersten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP1** F Datentyp des ersten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 1 Bin rwert = **KEYPOS8** F Erstes Byte des achten Teilschl ssels Wert < = Satzl nge 1 bis 32759 **KEYLEN8** F L nge des achten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP8** Datentyp des achten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 1 Bin rwert 10 ← **BLKSIZE** F Blockl nge 0 ungeblockt = 1 bis 32760 11 ← PRCTRL F Vorschubsteuerzeichen 0 keine 1 ASA-Steuerzeichen 2 maschinenspezifische Steuerzeichen = 12 ← SYSTEM XL2 Betriebssystem, in dem die FLAMFILE erstellt wurde x'0000' nicht bekannt x'0080' MS-DOS = x'0101' **IBM** MVS z/OS = x'0102' **IBM VSE** = x'0103' **IBM** VM **IBM** DPPX/8100 x'0104' = **DPPX/370** x'0105' **IBM** = x'0106' **IBM** AIX

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

=	x'02XX'	UNISYS	
=	x'0301'	DEC	VMS
=	x'0302'	DEC	ULTRIX
=	x'0401'	SIEMENS	BS2000
=	x'0402'	SIEMENS	SINIX
=	x'0403'	SIEMENS	SYSTEM V
=	x'0501'	NIXDORF	886X
=	x'0502'	NIXDORF	TARGON
=	x'06XX'	WANG	
=	x'07XX'	PHILLIPS	
=	x'08XX'	OLIVETTI	
=	x'09XX'	TANDEM	
=	x'0AXX'	PRIME	
=	x'0BXX'	STRATUS	
=	x'0E02'	APPLE A/UX	
=	x'11XX'	INTEL	80286
=	x'12XX'	INTEL	80386
=	x'13XX'	INTEL	80486

3.3.11 Funktion FLMGKY

Mit der Funktion FLMG Original-KY kann der Benutzer einen Originalsatz ber einen Schl ssel aus einer indexsequentiellen FLAMFILE anfordern. Der Suchschl ssel muss im Satzbereich an der Schl sselposition eingetragen werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN
	= 5		Schl ssel nicht vorhanden
	= 7		Passwort fehlt
	= 11		FLAMFILE Formatfehler
	= 12		Satzl ngenfehler
	= 13		Dateil ngenfehler
	= 14		Checksummenfehler
	= 29		Passwort ung Itig
	= 40 - 78	1	siehe Funktion FLMGET
	= x'FFX	(XXXX	DMS-Fehlercode
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ↔	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.12 Funktion FLMGRN

Die Funktion FLMGRN (Get Record-Number) liest den durch die Satznummer vorgegebenen Originalsatz einer sequentiellen oder relativen Datei aus einer indexsequentiellen FLAMFILE.

Wird mit FLMGRN kein g Itiger Satz gefunden, ist die neue Position der n chste Satz oder Dateiende.

Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz bergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge =0 bergeben.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 1 = 2 = 3 = 5 = 6	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN END-OF-FILE wurde erreicht L cke bei relativer Datei gefunden Ung Itige Satznummer (0 bzw. negativ) Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue Fileheader gelesen werden. siehe Kapitel 8.4
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD XLn		Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
6 →	RECNO = 1	F	Satznummer Dateianfang

3.3.13 Funktion FLMGTR

Mit der Funktion FLMGTR (Get reverse) wird der vorherige Originalsatz in sequentieller Folge gelesen. Es ist m glich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell zur ckzulesen. Die Daten werden dabei in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 3 = 5 = 6	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig L cke bei relativer Datei gefunden Ung Itige Satznummer (0 bzw. negativ) Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue Fileheader gelesen werden. siehe Kapitel 8.4
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
			Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz bergeben. Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge = 0 bergeben.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.14 Funktion FLMGUH

Die Funktion FLMGUH (Get User Header) liest die Benutzerdaten aus dem Fileheader der FLAMFILE.

Parameter:

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	UATTRLEN F = 0	L nge der Benutzerdaten in Bytes bzw. L nge des Bereichs Keine Daten vorhanden
	= 1 - 3500	Bei 8-Bit Komprimaten (CX8, VR8, ADC)
	= 1 - 1750	Bei 7-Bit Komprimaten (CX7)
4 ←	UATTR XL	n Benutzerdaten

Die Benutzerdaten werden so wiedergegeben, wie sie geschrieben werden, d.h. eine Code-Umsetzung eines File-Transfers hat hier keine Wirkung.

3.3.15 Funktion FLMIKY

Die Funktion FLMIKY erlaubt S tze ber einen Schl ssel in eine indexsequentielle FLAMFILE (VSAM-KSDS) einzuf gen.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2 ←	RET	CO 0	F	Returncode Kein Fehler
	=	-1 5		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Schl ssel bereits vorhanden
	=	15 16		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	=	43		Fehlerabbruch durch Exit
	=	52 x'FFXX	XXXX'	Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel DMS-Fehlercode
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	REC	ORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

⁹² FLAM V4.1 (VSE)

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.16 Funktion FLMLCR

Die Funktion FLMLCR ist quivalent zu FLMGTR (Lesen r ckw rts). Die Daten werden dabei jedoch nicht bertragen, sondern es wird nur ein Zeiger auf den Satz zur Verf gung gestellt (locate Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 2 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Dateianfang wurde erreicht siehe Kapitel 8.4
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECPTR	A	Satzadresse (Datenadresse)

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird keine Satzadresse bergeben. Bei Returncode 3 wird die L nge 0 bergeben.

3.3.17 Funktion FLMLOC

Die Funktion FLMLOC ist quivalent zu FLMGET. Die Daten werden dabei jedoch nicht bertragen, sondern es wird nur ein Zeiger auf den Satz zur Verf gung gestellt (locate Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 2 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig END-OF-FILE wurde erreicht siehe FLMGET
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECPTR	A	Satzadresse (Datenadresse)

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird keine Satzadresse bergeben.

Bei Returncode 3 wird die L nge 0 bergeben.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.18 Funktion FLMPHD

Die Funktion FLMPHD (Put-File-Header) ist nur bei der Komprimierung zugelassen. Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der anschlie end bergebenen Originals tze. Werden mehrere Dateien in eine FLAMFILE komprimiert, so kann f r jede Datei ein Fileheader mit der Funktion FLMPHD bergeben werden. FLAM gibt diese Fileheaderinformationen auf Anforderung (FLMGHD) beim Dekomprimieren zur ck. Die Funktion FLMPHD ist nur erlaubt, wenn bei FLMOPF HEADER=1 angegeben wird.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 →	NAMLEN = 0	F	L nge des Dateinamens Dateiname nicht bernehmen
4 →	FILENAME	CLn	Dateiname der Originaldatei
5 →	DSORG	F	Dateiformat
	= 0; 8; 10	6	sequentiell
	= 1; 9; 1	7	indexsequentiell
	= 2; 10; 18 = 3; 11; 19		relativ
			Direktzugriff
	= 5; 13; 21		Bibliothek
	= 6; 14; 2	22	physikalisch
6 →	RECFORM	F	Satzformat
	= 0; 8; 10	6	V: VARIABEL; 8 = VARBLK; 16 = SPNBLK
	= 1; 9; 1	7	F: FIX; 9 = FIXBLK
	= 2; 10; 1	8	U: UNDEFINED
	= 3; 11; 1	9	S: STREAM; 11 = Texttrenner; 19 = L ngenfelder
7 →	RECSIZE F = 0 bis 32760 RECFORM = V:		Satzl nge
			Maximale Satzl nge oder 0
	RECFORM =		Satzl nge
	RECFORM =		Maximale Satzl nge oder 0
	RECFORM =	s:	L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes
8 →	RECDELIM	XLn	Satztrenner

9 →	KEYI	DESC ST	RUCT	Schl sselbeso	chreibung
	KEYF	FLAGS	F	Optionen	
	=	0		Keine doppelt	en Schl ssel
	=	1		Doppelte Sch	l ssel erlaubt
	KEYF	PARTS	F	Anzahl Schl	sselteile
	=	0 bis 8		0 = Kein Schl	ssel vorhanden
	KEYF	POS1	F	Erstes Byte de	es ersten Teilschl ssels
	=	1 bis 32	759	Wert < = Satz	I nge
	KEYL	_EN1	F	L nge des ers	sten Teilschl ssels
	=	1 bis 25	55		
	KEY		F	• •	ersten Teilschl ssels
	=	0		Abdruckbare 2	Zeichen
	=	1		Bin rwert	
	•				
	•				
	KEVI	POS8	F	Eretoe Byto de	es achten Teilschl ssels
	_	1 bis 32		Wert < = Satz	
	- KEYI		.755 F		hten Teilschl ssels
	=	1 bis 25	-	L figo dos do	Tellori Goolo
	KEY	ГҮР8	F	Datentyp des	achten Teilschl ssels
	=	0		Abdruckbare 2	
	=	1		Bin rwert	
10 →	BLKS	SIZE	F	Blockl nge	
	=	0		ungeblockt	
	=	1 bis 32	760		
			_		
11 →	PRC		F	Vorschubsteu	erzeichen
	=	0		keine	dala an
	=	1		ASA-Steuerze	
	=	2		maschinenspe	ezifische Steuerzeichen (MCC)
12 →	SYST	ГЕМ	XL2	Betriebssyste	m
-	=	x'0000'	/\	nicht bekannt	
	=	x'0080'		MS-DOS	
	=	x'0101'		IBM	OS-MVS MVS/XA MVS/ESA
	=	x'0102'		IBM	VSE/SP VSE/ESA
	=	x'0103'		IBM	VM/SP VM/XA VM/ESA
	=	x'0104'		IBM	DPPX/8100
	=	x'0105'		IBM	DPPX/370
	=	x'0106'		IBM	AIX
	=	x'02XX'		UNISYS	
	=	x'0301'		DEC	VMS
	=	x'0302'		DEC	ULTRIX
FLAM	V4.1	(VSE)			' 2009 by limes

=	x'0401'	SIEMENS	BS2000
=	x'0402'	SIEMENS	SINIX
	10.4001	OLENAENIO	OVOTERA

x'0403' SIEMENS SYSTEM V

	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	x'0501' x'0502' x'06XX' x'07XX' x'08XX' x'09XX' x'0AXX' x'0BXX' x'0E02' x'11XX' x'12XX'	NIXDORF NIXDORF WANG PHILLIPS OLIVETTI TANDEM PRIME STRATUS APPLE A/UX INTEL INTEL	80286 80386
	=	x'13XX'	INTEL	80486
13 →	LAS = sons	TPAR F 0 st	keine weitere	eter bergabe f r Fileheader Parameter bergabe nutzerheader mit FLMPUH bergeben werden

3.3.19 Funktion FLMPKY

Die Funktion FLMPKY erlaubt S tze ber einen Schl ssel, in eine indexsequentielle FLAMFILE einzuf gen oder zu ndern.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2 ←	RETCO F		F	Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5		Schl ssel nicht erlaubt
	=	15		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	=	16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	=	43 - 49		Fehlerabbruch durch Exit
	=	52		Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	REC	ORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.20 Funktion FLMPOS

Mit FLMPOS kann in Komprimatsdateien positioniert werden.

Parameter:

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1 = 5 = sonst	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Unzul ssige Position siehe Kapitel 8.4
3 →	POSITION F	Position
	= - MAXINT	Dateianfang (-2147483648 bzw. X'80000000' oder -99999999)
	= + MAXINT	Dateiende (+2147483647 bzw. X'7FFFFFF'oder +9999999)
	= -N	NS tze r ckw rts
	= + N	N S tze vorw rts
	= -99999998	Zur ck zum Anfang der aktuellen Datei bzw. zum Anfang der vorherigen Datei in einer Sammeldatei
	= + 9999 9998	Anfang der n chsten Datei in einer Sammeldatei
		Hinweis: Zur Zeit ist es nur m glich vorw rts zu positionieren.

3.3.21 Funktion FLMPUH

Die Funktion FLMPUH (Put User Header) schreibt Benutzerdaten in den Fileheader der FLAMFILE.

Parameter:

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 →	UATTRLEN F = 1 - 3500 = 1 - 1750	L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs bei 8-Bit Komprimat bei 7-Bit Komprimat (Mode=CX7)
4 →	USERATTR XLn	Benutzerdaten als bin rer Datenstring.

Bei CX7 werden diese Daten so umgesetzt, dass die Integrit t der FLAMFILE nicht verletzt wird.

Die Benutzerdaten selbst bleiben auch bei Codeumsetzungen im heterogenen Datenaustausch im urspr nglichen Code beim Lesen erhalten.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.22 Funktion FLMPUT

Mit der Funktion FLMPUT wird jeweils ein Originalsatz zum Komprimieren bergeben.

Die Funktion dient zum Erzeugen (Laden) von sequentiellen bzw. indexsequentiellen Komprimatsdateien (OPENMODE=OUTPUT) oder zum Erweitern (OPENMODE= INOUT) einer VSAM KSDS FLAMFILE am Dateiende.

Die Satzl nge wird in einem separaten Feld bergeben, sie kann von Satz zu Satz variieren (variable Satzl ngen). Sie wird nicht mit der Angabe der Satzl nge in FLMPHD verglichen.

Bei OPENMODE=OUTPUT und indexsequentieller Organisation wird nicht auf aufsteigende oder doppelte Schl ssel kontrolliert.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	= 0 = -1 = 5 = 15 = 16 = 43	F (XXX)	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Ung Itiger Schl ssel (doppelt bzw. nicht aufsteigend; nur bei OPEN=INOUT bzw. OPEN=OUTIN) Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes Originalsatz ist gr er als Matrix - 4 Fehlerabbruch durch Exit DMS-Fehlercode siehe bei FLMOPN
3 →	RECLEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)

3.3.23 Funktion FLMPWD

Mit der Funktion FLMPWD wird ein Passwort bergeben. Diese Funktion kann nur einmal aufgerufen werden.

Parameter:

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1	Returncode Kein Fehler Passwort-Funktion unzul ssig, z.B. f r MODE=CX8, VR8, CX7, bzw. erneuter Aufruf
3 →	PWDLEN F	Passwortl nge in Bytes (max. 64)
4 →	PASSWORD XLn	Passwort

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.24 Funktion FLMQRY

Mit der Funktion FLMQRY k nnen Parameterwerte erfragt werden.

Sie kann jederzeit nach FLMOPN aufgerufen werden. Die R ckgabewerte sind aber vom Zeitpunkt des Aufrufs abh ngig. So steht z.B. beim Dekomprimieren der Verschl sselungsmode (CRYPTOMODE) erst nach erfolgtem Funktionsaufruf FLMOPF zur Verf gung, Splitt-Parameterwerte erst nach FLMOPD. Allerdings sind alle Werte bekannt, wenn FLMOPN als einzige Open-Funktion (LASTPAR=0) aufgerufen wurde.

Achtung: In Abweichung zu den anderen Funktionsaufrufen wurde das Feld RETCO auf zwei Worte (2 x 4 Byte) erweitert. Das erste Wort gibt wie bisher den Returncode zur Steuerung zur ck, das zweite Wort stellt den INFOCODE dar. In diesem wird der fehlerhafte Parameter zur ckgegeben.

Parameter:

1 → **FLAMIDF** Kennung

 $\textbf{2} \leftarrow \textbf{RETCO,INFCO} \quad \textbf{2F} \qquad \text{Returncode, Infocode}$

= 0,0 Kein Fehler, Infocode=0

ansonsten enth. It der Infocode den Wert des fehlerhaften

Parameters

= 91,param unbekannter Parameter

3 → **PARAM1 F** erster Parameter

4 ← **VALUE1 F** erster Parameterwert

•

n → PARAMn F letzter Parameter

n+1← **VALUEn F** letzter Parameterwert

Hinweis: Es k nnen mehrere Parameter gesetzt werden. Das Ende der Parameterliste ist unbedingt zu markieren. Bei Compilern geschieht das i.d.R. automatisch, in Assembler ist f r die letzte VALUE-Adresse anzugeben: A(X'80000000'+VALUEn).

Folgende Parameterwerte k nnen erfragt werden:

<u>Beschreibung</u>	<u>Parameter</u>	Value
Splitmode	1	0 / 1 / 2 none / serial / parallel
Splitnumber	2	2 - 4
Cryptomode	2001	0 / 1 / 2 none / FLAM / AES
Secureinfo	2002	0 / 1 / 2 / 3 no / yes / ignore / member

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.25 Funktion FLMSET

Funktionserweiterungen der Satzschnitttstelle sind oft mit nderungen der Parameterlisten verbunden. Um den nderungsaufwand bei der Programmierung neuer Funktionen so gering als m glich zu halten und die Schnittstellen kompatibel zu lassen, wurde in FLAM V4.1 die Funktion FLMSET implementiert.

Mit der Funktion FLMSET k nnen Parameter bergeben werden.

Diese sind jeweils nach FLMOPN aber vor FLMOPD, bzw. FLMOPF zu bergeben. Ein sp terer Aufruf wird mit Returncode 90 abgewiesen, die Parameter kommen dann nicht zur Wirkung!

Achtung: In Abweichung zu den anderen Funktionsaufrufen wurde das Feld RETCO auf zwei Worte (2 x 4 Byte) erweitert. Das erste Wort gibt wie bisher den Returncode zur Steuerung zur ck, das zweite Wort stellt den INFOCODE dar. In diesem wird der fehlerhafte Parameter zur ckgegeben.

Parameter:

1 → **FLAMIDF** Kennung

2 ← RETCO,INFCO 2F

= 0.0

Returncode, Infocode

Kein Fehler, Infocode=0

ansonsten enth It der Infocode den Wert des fehlerhaften

Parameters

= 90,param

falscher Zeitpunkt (z.B. SPLITT nach FLMOPD bei

Komprimierung)

= 91,param

unbekannter Parameter

= 92,param

F

F

fehlerhafter Parameterwert

3 → PARAM1

erster Parameter

4 → VALUE1

erster Parameterwert

.

.

 $n \rightarrow PARAMn$ F

letzter Parameter

FLAM V4.1 (VSE)

107

n+1→ **VALUEn F** letzter Parameterwert

Hinweis: Es k nnen mehrere Parameter gesetzt werden. Das Ende der Parameterliste ist unbedingt zu markieren. Bei Compilern geschieht das i.d.R. automatisch, in Assembler ist f r die letzte VALUE-Adresse anzugeben : A(X'80000000'+VALUEn).

Parameter, die VOR der Funktion FLMOPD zu setzen sind:

Parameter	Value
1	0 / 1 / 2
	none / serial / parallel
2	2 - 4
3	1 - 4095
	Angabe in MegaBytes
	1 2

Parameter, die VOR der Funktion FLMOPF zu setzen sind:

<u>Beschreibung</u>	Parameter	Value
Cryptomode	2001	0 / 1 / 2
		none / FLAM / AES
Secureinfo	2002	0/1/2/3
		no / yes / ignore / member

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.3.26 Funktion FLMUPD

Mit der Funktion FLMUPD wird jeweils der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE (VSAM-KSDS) ge ndert.

Parameter:

1 →	FLAI	MID	F	Kennung
2 ←	RETCO F		F	Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5		Kein aktueller Satz vorhanden
	=	15		Originalsatz ist gr er als 32764 Bytes
	=	16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	=	43 - 49		Fehlerabbruch durch Exit
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	REC	ORD	XLn	Originalsatz (Daten

3.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Die Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle kann f r das Dienstprogramm FLAM, f r das Unterprogramm FLAMUP und f r die Satzschnittstelle FLAMREC verwendet werden.

Unter FLAM und FLAMUP kann die Eingabedatei (FLAMIN), die Ausgabedatei (FLAMOUT) oder die Komprimatsdatei (FLAMFILE) bearbeitet werden. Die Benutzung dieser Schnittstelle ist durch die Parameter IDEVICE=USER, ODEVICE=USER und DEVICE=USER anzufordern.

An der Satzschnittstelle FLAMREC kann die Benutzer-Ein-/Ausgabe mit dem Parameter DEVICE in der Funktion FLMOPD fr die Komprimatsdatei (FLAMFILE) angefordert werden.

Die entsprechenden Funktionen stellt der Anwender bereit. Dabei sind die Funktionen USROPN und USRCLS obligatorisch. Von den restlichen Funktionen sind nur die bereitzustellen, die f r den jeweiligen Zweck gebraucht werden.

Mit FLAM wird ein Musterprogramm in COBOL und in ASSEMBLER mitgeliefert. In diesem Muster sind f r alle Funktionen Dummys ausprogrammiert.

USROPN ffnen der Datei bzw. Schnittstelle

USRCLS Schlie en der Datei bzw. Schnittstelle

USRGET Einen Satz lesen und bergeben

USRPUT Einen Satz bernehmen und wegschreiben

USRGKY Einen Satz mit Schl ssel lesen und bergeben

USRPOS Weiter positionieren

USRPKY Einen Satz bernehmen und mit Schl ssel wegschreiben

USRDEL Den zuletzt gelesenen Satz I schen

3.4.1 Funktion USROPN

ffen der Schnittstelle f r die im DD-Name angegebenen Datei.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich ist der Datei eindeutig zugeordnet. Er kann als Ged chtnis zwischen den Aufrufen benutzt werden.

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 unzul ssige Funktion= sonst siehe Funktion FLMOPN

3 → OPENMODE F Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise

INPUT (sequentiell lesen) (Datei muss bereits existieren)
 OUTPUT (sequentiell schreiben) (Datei wird neu angelegt

oder berschrieben)

= 2 INOUT (mit Schl ssel sowie sequentiell schreiben und le-

sen) (Datei muss bereits existieren)

= 3 OUTIN (mit Schl ssel sowie sequentiell schreiben und le-

sen) (Datei wird neu angelegt oder berschrieben)

4 → **DDNAME CL8** Symbolischer Dateiname

5 ↔ **DSORG F** Dateiformat

= 0; 8; 16 ... sequentiell

= 1; 9; 17 ... indexsequentiell

= 2; 10; 18 ... relativ

= 3; 11; 19 ... Direktzugriff = 5; 13; 21 ... Bibliothek = 6; 14; 22 ... physikalisch

6 ↔ **RECFORM F** Satzformat

= 0; 8; 16 ... V: VARIABEL

= 1; 9; 17 ... F: FIX

= 2; 10; 18 ... U: UNDEFINED = 3; 11; 19 ... S: STREAM

7 ↔ **RECSIZE F** Satzl nge

= 0 bis 32760

RECFORM = V: Maximale Satzl nge oder 0

RECFORM = F: Satzl nge

RECFORM = U: Maximale Satzl nge oder 0

FLAM V4.1 (VSE)

111

RECFORM = S: L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes 8 ↔ **BLKSIZE** F Blockl nge 0 ungeblockt 1 - 32760 9 ↔ KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung KEYFLAGS F Optionen 0 Keine doppelten Schl ssel = 1 Doppelte Schl ssel erlaubt KEYPARTS F Anzahl Schl sselteile 0 = Kein Schl ssel vorhanden 0 bis 8 **KEYPOS1** Erstes Byte des ersten Teilschl ssels 1 bis 32759 Wert kleiner als Satzl nge **KEYLEN1** F L nge des ersten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP1** Datentyp des ersten Teilschl ssels 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwert **KEYPOS8** Erstes Byte des achten Teilschl ssels F Wert kleiner als Satzl nge 1 bis 32759 **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP8** Datentyp des achten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 Bin rwert 10 ↔ DEVICE Ger tetyp 7; 15; 23 ... Benutzerger te 11 ↔ RECDELIM XLn Satztrenner XL1 F Ilzeichen 12 ↔ PADCHAR 13 ↔ PRCTRL F Vorschubsteuerzeichen 0 keine 1 ASA-Steuerzeichen = 2 maschinenspezifische Steuerzeichen (MCC) 14 → CLOSDISP Art der Close-Bearbeitung REWIND 0

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

= 1 UNLOAD = 2 LEAVE

15 → ACCESS F Zugriffsverfahren = 0 logisch (satzweise)

16 ↔ **NAMELEN F** L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs f r den Datei-

namen

17 ↔ FILENAME CLn Dateiname

3.4.2 Funktion USRCLS

Schlie en der Schnittstelle f r eine Datei.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 unzul ssige Funktion= x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3.4.3 Funktion USRGET

Satz sequentiell lesen und bergeben.

Parameter:

2 _

RETCO

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

F

~ `	ILLIOO	•	riciarricode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt
	= 2		END-OF-FILE erreicht
	= 3		L cke bei relativer Datei gefunden

= x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3 ← **RECLEN F** Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes

Returncode

4 ← **RECORD XL***n* Originalsatz (Daten)

 $\mathbf{5} o \mathbf{BUFLEN}$ F L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

Anmerkung: Bei Returncode 2 (EOF) ist RECLEN auf Null (F'0') zu setzen.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.4.4 Funktion USRPUT

Satz bernehmen und sequentiell schreiben.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2←	= -	O 0 -1 1 4 x'0FXXX	F (XXX'	Returncode Kein Fehler Funktion unzul ssig Satz wurde verk rzt Satz wurde mit F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt sonstiger Fehlercode
3 →	RECL	EN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 →	RECO	RD	XLn	Originalsatz (Daten)

3.4.5 Funktion USRGKY

Satz mit angegebenen Schl ssel lesen und weitergeben. Dabei steht der gesuchte Schl ssel im Satz auf der Schl sselposition laut KEYDESC.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ←	RETCO F		Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt
	= 2		END-OF-FILE erreicht
	= 5		Schl ssel nicht vorhanden
	= x'0FXX	XXXX'	sonstiger Fehlercode
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes
4 ↔	RECORD	XLn	Satz mit Suchbegriff / Satz
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

3.4.6 Funktion USRPOS

In Datei positionieren.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig
 = 5 Unzul ssige Position
 = x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3 → **POSITION F** relative Position

= 0 Keine Positionierung

- MAXINT Dateianfang (-2147483648 bzw. x'80000000')
 + MAXINT Dateiende (+2147483647 bzw. x'7FFFFFFF)

= -n n S tze r ckw rts= +n n S tze vorw rts

Hinweis: Mit dieser Funktion k nnen durch Vorw rtspositionieren in einer relativen Datei L cken

erzeugt werden.

3.4.7 Funktion USRPKY

Satz mit angegebenen Schl ssel schreiben.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig= 1 Satz wurde verk rzt

= 4 Satz wurde mit dem F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt

5 Schl ssel ist ung Itigx'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3 → RECLEN F Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

4 → **RECORD XL***n* Originalsatz (Daten)

Hinweis: Der Satz wird normalerweise eingef gt. Nur wenn der Schl ssel des zuletzt gelesenen Satzes mit dem Schl ssel der USRPKY Funktion bereinstimmt, wird der Satz berschrieben (REWRITE). Sonst wird bei gleichem Schl ssel ein weiterer Satz hinzugef gt, sofern doppelte Schl ssel erlaubt sind.

3.4.8 Funktion USRDEL

Den zuletzt gelesenen Satz I schen.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig

= 5 Kein aktueller Satz vorhanden

= x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.5 Benutzerausg nge

3.5.1 **Eingabe Originaldaten EXK10**

In diesem Benutzerausgang werden die komprimierenden Originals tze unmittelbar nach dem Lesen von der Eingabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXK10=<name> aktiviert. Er muss dazu in der VSE-Ladebibliothek stehen, die mit LIBDEF zugewiesen wurde.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

R1: Adresse der Parameterliste

zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte) R13:

R14: enth It die R cksprungadresse

R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz gelesen und bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RETCO = 0	F	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler

satz bernehmen bzw. kein Fehler

4 Satz nicht bernehmen

8 Satz einf gen

Ende der Komprimierung einleiten 12 16 Fehler im Exit; abnormales Ende

RECPTR Α Satzpointer 3 ↔

4 ↔ **RECLEN** F Satzl nge (maximal 32760)

5 ↔ **EXWORK** 256F Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den symboli-

> schen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom Exit frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so muss der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz verarbeitet. Danach wird der Exit mit dem alten Satz der

Hingaltie escade ufge	0	4	8	
Returncode: 0		х	Х	х
	4		Х	
	8		Х	Х
	12		Х	
	16	х	Х	х

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

3.5.2 **Ausgabe Komprimat EXK20**

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatss tze unmittelbar vor dem Schreiben in die Komprimatsdatei zur Verf gung gestellt.

Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und Satzschnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXK20=<name> aktiviert. Er muss dazu in der VSE-Ladebibliothek stehen, die mit LIBDEF zugewiesen wurde.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

R1: Adresse der Parameterliste

R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

R14: enth It die R cksprungadresse

R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2←	RETCO = 0 = 4 = 8	F	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler Satz nicht bernehmen Satz einf gen
	= 12		Ende der Komprimierung einleiten

RECPTR 3 ↔ Α Satzpointer

16

4 ↔ **RECLEN** F Satzl nge (maximal 32760)

EXWORK 256F Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den symboli-5 ↔

Fehler im Exit; abnormales Ende

schen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt

wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so muss der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Kapitel 3 Schnittstellen

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Komprimatssatz erneut aufgerufen.

Funktionscode:		0	4	8
Returncode:	0	х	х	х
	4		х	
	8		х	х
	12		х	
	16	х	х	х

3.5.3 **Ausgabe Originaldaten EXD10**

In diesem Benutzerausgang werden die dekomprimierten Originals tze unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. Hier k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXD10=<name> aktiviert. Er muss dazu in der VSE-Ladebibliothek stehen, die mit LIBDEF zugewiesen wurde.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

R1: Adresse der Parameterliste

R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

enth It die R cksprungadresse R14:

R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RETCO = 0	F	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler

Satz nicht bernehmen 4

8 Satz einf gen

12 Ende der Dekomprimierung einleiten Fehler im Exit; abnormales Ende 16

RECPTR Α 3 ↔ Satzpointer

RECLEN F Satzl nge (maximal 32760) 4 ↔

5 ↔ **EXWORK** 256F Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den symboli-

schen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so muss der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

Kapitel 3 Schnittstellen

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Komprimatsdatei bis zum Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Satz erneut aufgerufen.

Eine ~ nderung der Satzl nge wird nur ber cksichtigt, wenn die Ausgabedatei mit RECFORM=V definiert ist.

Kapitel 3 Schnittstellen

3.5.4 Eingabe Komprimat EXD20

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatss tze unmittelbar nach dem Lesen aus der Komprimatsdatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und der Satzschnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter EXD20=<name> aktiviert. Er muss dazu in der VSE-Ladebibliothek stehen, die mit LIBDEF zugewiesen wurde.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ R1: Adresse der Parameterliste

→ **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

→ R14: enth It die R cksprungadresse

→ R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2←	RETCO = 0 = 4 = 8 = 12 = 16	F	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler Satz nicht bernehmen Satz einf gen Ende der Dekomprimierung einleiten Fehler im Exit; abnormales Ende
3 ↔	RECPTR	A	Satzpointer
4 ↔	RECLEN	F	Satzl nge (maximal 32760)

5 ↔ EXWORK 256F Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den symboli-

schen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so muss der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

FLAM V4.1 (VSE)

127

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Komprimatsdatei bis zum Ende gelesen wird.

Wegen der notwendigen Synchronisation mit dem Aufbau einer Matrix, ist dieser Returncode nur bedingt einsetzbar.

Benklen Eurktionso	odes 0 ι	in∂d 8 w	ipp kein	Satz zui
Verf gung gestellt. Returncode:	0	х	х	х
	4		,	
	8		,	х
	12		(x)	
	16	х	х	х

Kapitel 3 Schnittstellen

3.5.5 Schl sselverwaltung KMEXIT

Dieser Benutzerausgang dient zum Anschluss an ein Schl sselverwaltungssystem (Key Management).

Die Aufgabe dieser Benutzerroutine ist es, zur Ver- / Entschl sselung einer FLAMFILE einen Schl ssel zur Verf gung zu stellen.

Er kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden.

Der Exit wird ber den Parameter KMEXIT=name aktiviert. Er wird dann f r jede FLAMFILE aufgerufen.

Beim Aufruf durch FLAM werden die Angaben des Parameters KMPARM (max. 256 Bytes) zur Verf gung gestellt.

Der Exit kann bei der Verschl sselung einen Datenstring von max. 512 Bytes zur ckgeben, der in der FLAMFILE gespeichert wird (als Userheader, vgl. Funktion FLMPUH). Zur Entschl sselung werden diese Daten wieder von FLAM an den Exit bergeben.

Die ersten 50 Zeichen des Datenstrings werden bei der Dekomprimierung/Entschl sselung als Kommentar im Protokoll angezeigt (FLM0482 OLD COMMENT: ...).

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ R1: Adresse der Parameterliste

→ R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

→ R14: enth It die R cksprungadresse

→ R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 → FUCO F Funktionscode
= 0 Entschl sselung
= 1 Verschl sselung

2 ← RETCO F Returncode = 0 kein Fehler = sonst Fehler

 $3 \rightarrow$ PARMLEN F L nge Parameter (max. 256)

4 → **PARAM XLn** Parameter (in L nge PARMLEN)

 $5 \leftrightarrow DATALEN$ F Datenl nge

Entschl sselung:

→ L nge Daten

Kapitel 3 Schnittstellen

Verschl sselung:

→ Gr e Feld DATA (512)

← L nge Daten (max. 512)

6 ↔ **DATA XLn** Daten (in L nge DATALEN)

7 ↔ CKYLEN F Schl ssell nge

→ Gr e Schl sselpuffer (Feld CRYPTOKEY) (64)

← L nge Schl ssel (max. 64)

8 ← CRYPTOKEY XLn Schl ssel (in L nge CKYLEN)

9 ↔ MSGLEN F Nachrichtenl nge

→ Gr e Nachrichtenpuffer (Feld MESSAGE) (128)

← L nge Nachricht (max. 128)

10 ← **MESSAGE CLn** Nachricht (in L nge MSGLEN)

Wird eine Nachrichtenl nge > 0 zur ckgegeben, wird die Meldung FLM0445 ... im Protokoll ausgegeben.

Die Daten DATA werden unver ndert im Userheader der FLAMFILE gespeichert. Wird ein spezieller Schutz gew nscht, ist er vom Exit selbst zu realisieren.

Bei Verwendung dieses Exits werden die FLAM Parameter (z.B. der Kommandozeile) COMMENT und CRYPTOKEY berschrieben.

Der bergebene Schl ssel wird NICHT protokolliert.

Der Exit wird pro FLAMFILE nur ein Mal aufgerufen. D.h. werden mehrere Dateien in eine Sammel-FLAMFILE komprimiert (C,FLAMIN=user.*), erfolgt der Aufruf nur ein Mal zu Beginn. Werden aber mehrere FLAMFILEs gelesen (D,FLAMFILE=user.*.aes), wird nach jedem ffnen einer FLAMFILE der Exit aufgerufen. Konkatinierte FLAMFILEs gelten als eine Datei!

Hinweis: Ein funktionsf higes Beispiel ist in der ausgelieferten Bibliothek FLAM. LIB(KMXSAMPL.A) enthalten.

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 4:

Arbeitsweise

Inhalt

4.	Arbeitsweise	3
4.1	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	Dienstprogramm	4
4.1.1	Komprimieren	4
4.1.2	Dekomprimieren	5
4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	Unterprogramm	6
4.2.1	Komprimieren	6
4.2.2	Dekomprimieren	7
4.3	Verarbeiten von S tzen	8
4.3.1	Komprimieren	8
4.3.2	Dekomprimieren	10
4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	11
4.5	Benutzerausg nge	15
4.5.1	Dienstprogramm	15
4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausg ngen	
	EXK10, EXK20	15
4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen	
	EXD10, EXD20	16
4.5.2	Satzschnittstelle	17
4.5.2.1	Komprimieren mit	
	Benutzerausgang EXK20	17
4.5.2.2	Dekomprimieren mit	
	Benutzerausgang EXD20	18
4.6	Die FLAMFILE	19
4.6.1	Allgemeine Beschreibung	19
4.6.2	Sammeldatei	24
4.7	Heterogener Datenaustausch	25
4.8	Code-Konvertierung	27

> 4.9 Umsetzung von Dateiformaten

28

Arbeitsweise 4.

W hrend die vorangegangenen Kapitel beschreiben, wo Komprimierung sinnvoll einzusetzen ist, Funktionen von FLAM dazu angeboten werden und in der jeweiligen Umgebung genutzt werden k nnen, erkl rt dieses Kapitel die interne Arbeitsweise f r den effizienten Einsatz dieses Produktes.

Es wird unterschieden zwischen einem Dienstprogramm zur Verarbeitung ganzer Dateien, das als Haupt- oder aufgerufen werden Unterprogramm kann, Schnittstellen zur satzweisen Verarbeitung von Daten, die einem Anwenderprogramm bergeben bernommen werden k nnen.

Dienstprogramm

kann Das Dienstprogramm direkt unter dem Betriebssystem durch ein Kommando gestartet werden. Dabei wird ber Parameter die Art der Verarbeitung gesteuert. Je nach Betriebssystem k nnen die Parameter direkt im Kommando mitgegeben oder in einem Dialog am Bildschirm eingegeben werden.

Zus tzlich k nnen Parameter auch aus einer Datei werden. Die Dateien werden gelesen ber die Kommandosprache des Betriebssystems oder ber Parameter zugeordnet und spezifiziert.

Unterprogramm

Das Unterprogramm bietet die gleiche Funktionalit t wie das Hauptprogramm. Es kann jedoch von einem Anwenderprogramm aus aufgerufen werden. Bei diesem Aufruf k nnen Parameter mitgegeben werden.

Satzschnittstelle

ber die Satzschnittstelle k nnen Daten von einem Anwenderprogramm satzweise komprimiert bzw. werden. FLAM dekomprimiert verwaltet die Komprimatsdatei unterhalb dieser Schnittstelle. Von k nnen Anwenderprogramm einem Komprimatsdateien gleichzeitig verarbeitet werden. Fr das Anwenderprogramm bildet die Satzschnittstelle eine equivalente Schnittstelle Dateizugriff zum Betriebssystems mit dem Unterschied, dass die Daten komprimiert gespeichert werden und Satzschnittstelle auf allen Betriebssystemen gleich ist.


Benutzer Ein-/Ausgabe Die Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe erm glicht den Austausch mitgelieferter Dateizugriffsfunktionen durch Funktionen, die vom Benutzer bereitgestellt werden. ber diese Schnittstelle k nnen sowohl Originaldateien im Dienstprogramm als auch die Komprimatsdatei im Dienstprogramm und unter der Satzschnittstelle bearbeitet werden.

Benutzerausg nge

ber Benutzerausg nge k nnen Vor- und Nachbearbeitungen von S tzen durchgef hrt werden. Es k nnen Originals tze im Dienstprogramm vor der Komprimierung und nach der Dekomprimierung bearbeitet werden. Komprimatss tze k nnen im Dienstprogramm und unter der Satzschnittstelle bearbeitet werden. Diese Benutzerausg nge dienen beispielsweise zur Verschl sselung von Komprimaten oder zur selektiven Verarbeitung von Originaldaten.

4.1 Verarbeiten von Dateien mit dem Dienstprogramm

4.1.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung


FLAM liest die unkomprimierten Datens tze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die Komprimatsdatei.

FLAM ben tigt Angaben ber die Art der Komprimierung, die zu komprimierende Datei und die Komprimatsdatei.

Die so erstellte Komprimatsdatei kann mit dem Dienstprogramm FLAM, mit dem Unterprogramm FLAMUP oder mit der Satzschnittstelle FLAMREC dekomprimiert werden.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.1.2 Dekomprimieren



Datenfluss bei Dekomprimierung

FLAM liest die komprimierten Datens tze von der Komprimatsdatei, dekomprimiert sie und schreibt sie in die Ausgabedatei.


Sind die Dateiattribute der Originaldatei nicht bekannt (kein Fileheader), so muss der Anwender die Dateiattribute per Parameter oder durch Kommandos vorgeben. FLAM erzeugt sonst eine sequentielle Datei mit variabler Satzl nge.

FLAM ben tigt f r die Dekomprimierung einer Datei die Zuweisung der Komprimats- und der Ausgabedatei.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.2 Verarbeiten von Dateien mit dem Unterprogramm

4.2.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung

FLAMUP liest, wie FLAM, die unkomprimierten Datens tze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die Komprimatsdatei.


FLAMUP ben tigt f r die Komprimierung, wie FLAM, die Zuordnung der Original- und der Komprimatsdatei.

Parameter k nnen beim Aufruf bzw. ber eine Parameterdatei angegeben werden.

Die Ausgabe eines Protokolls ist wahlweise m glich.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

4.2.2 Dekomprimieren



Datenfluss bei Dekomprimierung

FLAMUP liest, wie FLAM, die komprimierten Datens tze von der Komprimatsdatei, dekomprimiert sie und schreibt sie in eine Ausgabedatei. Die Ausgabedatei ist wahlweise mit den gleichen Dateiattributen der Originaldatei oder nach den Vorgaben des Anwenders einzurichten.

FLAMUP ben tigt f r die Dekomprimierung einer Datei Angaben ber die dekomprimierte Ausgabedatei und die Komprimatsdatei, analog zum Dekomprimieren mit FLAM.


Parameter k nnen beim Aufruf bergeben bzw. aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.3 Verarbeiten von S tzen mit der Satzschnittstelle

ber die Satzschnittstelle k nnen Daten von einem Anwenderprogramm satzweise komprimiert bzw. dekomprimiert werden. FLAM verwaltet die Komprimatsdatei unterhalb dieser Schnittstelle. Von einem Anwenderprogramm mehrere k nnen Komprimatsdateien gleichzeitig verarbeitet werden. Fr das Anwenderprogramm bildet die Satzschnittstelle eine Schnittstelle equivalente zum Dateizugriff Betriebssystems mit dem Unterschied, dass die Daten komprimiert gespeichert werden und dass Satzschnittstelle auf allen Betriebssystemen gleich ist.

4.3.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung

ber die Satzschnittstelle gibt das Anwendungsprogramm die S tze zum Komprimieren direkt an FLAM weiter. FLAM sammelt die S tze, bis die maximale Anzahl von S tzen (MAXRECORDS) in einem Block erreicht oder der zur Verf gung stehende Puffer (MAXBUFFER) gef Ilt ist. Die Daten werden komprimiert und die komprimierten S tze in eine Datei geschrieben. Danach k nnen die Datens tze f r den n chsten Block bergeben und komprimiert werden. F r den Anwender bleibt die Blockbildung unsichtbar. Er bergibt nur seine

Datens tze, FLAM bildet die Bl cke und f hrt die Komprimierung durch.

Die bergabe der Datens tze vom Anwenderprogramm an der Satzschnittstelle wird ber verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:

ffnen der Satzschnittstelle zum Schreiben, ggf. folgen noch FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bestimmter 1. FLMOPN

Parameter.

2. FLMPHD bergeben der Fileheader-Informationen (wahlfrei).

3. FLMPUT bergabe eines Originalsatzes, mit Wiederholung bis alle

S tze an FLAM bergeben wurden.

4. FLMCLS Schlie en der Satzschnittstelle und gegebenenfalls die

Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die berg Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen. bergabe von

FLMOPN **FLMOPD** Bibliothek **FLMOPF FLMGHD** Anwenderprogramm LMGET LMLOC FLAMFILE dekomprimierte Komprimat Datei **FLMCLS**

4.3.2 Dekomprimieren

Datenfluss bei Dekomprimierung

Die Satzschnittstelle bergibt dem Anwenderprogramm die dekomprimierten S tze direkt von FLAM. Die S tze k nnen seguentiell bzw. ber Satzschl ssel gelesen werden. FLAM liest die Komprimatss tze blockweise und dekomprimiert die Bl cke automatisch. Anwenderprogramm nimmt von dieser blockweisen keine Kenntnis. Das Verarbeitung Ende Komprimatsdatei bzw. das Ende einer Originaldatei in einem Sammelkomprimat wird ber einen Returncode gemeldet.

Die bernahme der Datens tze das durch Anwenderprogramm an der Satzschnittstelle wird durch verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:

1. FLMOPN

ffnen der Satzschnittstelle zum Lesen, gegebenenfalls folgen FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bzw. Ermitteln bestimmter Parameter.

2. FLMGHD

bernehmen der Fileheader-Informationen (wahlfrei). Kann gegebenenfalls wiederholt werden, wenn in einem Sammelkomprimat eine neue Datei beginnt.

3. FLMGET

bernehmen eines dekomprimierten Originalsatzes. Kann solange wiederholt werden, bis alle S tze von FLAM bernommen oder die Schnittstelle mit FLMCLS geschlossen wird.

4. FLMCLS

Schlie en der Satzschnittstelle und gegebenenfalls Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die bergabe von Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen.

4.4 Benutzer Ein-/Ausgabe

Mit Hilfe der Benutzer-Ein-/Ausgabe-Schnittstelle k nnen die in FLAM enthaltenen Dateizugriffsfunktionen durch eigene Routinen des Anwenders ersetzt werden.

Diese Routinen werden im Dienstprogramm fr die Bearbeitung der Originaldateien und die Komprimatsdatei eingesetzt. Unter der Satzschnittstelle kann nur die Komprimatsdatei bearbeitet werden.

Die Verwendung der benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe wird f r jede Datei ber den Parameter DEVICE=USER bzw. IDEVICE, ODEVICE getrennt eingestellt. Dazu m ssen die Routinen zur benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe zuvor in das Dienstprogramm oder die Satzschnittstelle eingebunden werden.

Es m ssen Routinen zum ffnen und Schlie en (USROPN, USRCLS) der Dateien und zum sequentiellen Schreiben und Lesen (USRPUT, USRGET) bereitgestellt werden. Das gilt gegebenenfalls auch zum Schreiben und Lesen ber Schl ssel (USRPKY, USRGKY) bzw. zum L schen und Positionieren (USRDEL, USRPOS).

Arbeitsweise:

1. USROPN:

F r jede zugeordnete Datei wird diese Funktion als erste genau einmal aufgerufen. Es wird ein Arbeitsbereich von 1024 Bytes als dateispezifisches Ged chtnis zur Verf gung gestellt. Dieser Bereich wird bei allen nachfolgenden Aufrufen bis zum USRCLS unver ndert weitergegeben.

Die Zuordnung der Datei erfolgt ber den symbolischen Dateinamen. Im Parameter OPENMODE wird die Art des gew nschten Zugriffs: INPUT, OUTPUT, INOUT, OUTIN spezifiziert. In den Parametern RECFORM, RECSIZE, BLKSIZE usw., werden die Dateiattribute spezifiziert, die gegebenenfalls an die Gegebenheiten der Datei angepasst werden k nnen.

ber fest definierte und frei vergebbare Returncodes k nnen der erfolgreiche Abschluss der Funktion, bzw. spezielle Zust nde und Fehler gemeldet werden. Der Returncode wird von FLAM ausgewertet und im Falle eines Fehlers an die oberen Schichten weitergeleitet.

2. USRCLS:

Mit dieser Funktion wird das Schlie en der Datei veranlasst. Der Arbeitsbereich f r diese Datei wird von FLAM nach R ckgabe der Kontrolle wieder freigegeben.

3. USRGET:

Mit dieser Funktion wird der n chste Satz angefordert. Es d rfen maximal so viele Zeichen bergeben werden wie im Parameter BUFLEN angegeben sind. Muss der Satz deshalb verk rzt werden, ist das im Returncode zu melden. Wird das Dateiende erreicht, ist das ebenfalls im Returncode zur ckzumelden. F r jeden gelesenen Satz ist die Satzl nge zur ckzugeben (auch bei fixem Satzformat).

4. USRPUT:

Mit dieser Funktion wird ein Satz zum Schreiben bergeben. Kann der Satz nicht in der angegebenen L nge geschrieben werden, ist die Verk rzung im Returncode zu melden. Oder der Satz muss mit dem beim USROPN angegebenen F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt und der entsprechende Returncode zur ckgemeldet werden.

5. USRPOS:

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Schreib-/Leseposition ge ndert. Es sind relative Positionierungen um n-S tze vorw rts bzw. r ckw rts und absolute Positionierungen an den Dateianfang bzw. das Ende m glich.

6. USRGKY:

Mit dieser Funktion wird ein Satz mit einem bestimmten Schl ssel gelesen. Der gew nschte Schl ssel steht im Satzbereich an der Position und mit der L nge wie es in der Schl sselbeschreibung (KEYDESC) beim USROPN festgelegt wurde. Das Lesen ber Schl ssel legt auch die Position fr nachfolgende sequentielle Lesefunktionen (USRGET) fest. Wird ein Satz nicht gefunden, muss das mit einem entsprechenden Returncode zur ckgemeldet werden. Mit USRGET kann dann der Satz mit dem n chst gr eren Schl ssel gelesen werden.


7. USRPKY:

Mit dieser Funktion wird ein Satz mit dem angegebenen Schl ssel ersetzt oder eingef gt. Hat der Satz den gleichen Schl ssel wie der zuletzt gelesene Satz, so wird er durch den aktuellen ersetzt. Im anderen Fall wird der Satz eingef gt. Ist dies nicht m glich, weil z.B. keine doppelten Schl ssel erlaubt sind, so ist dies mit einem entsprechenden Returncode zur ckzumelden. Das Schreiben ber Schl ssel legt auch die Position fr nachfolgende sequentielle Schreibfunktionen (USRPUT) fest.

8. USRDEL:

Mit dieser Funktion wird der zuletzt gelesene Satz gel scht.


Komprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:



Parameter f r FLAM oder FLAMUP:

COMPRESS, IDEVICE = USER, DEVICE=USER

Dekomprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:



Parameter f r FLAM oder FLAMUP:


DECOMPRESS, ODEVICE = USER, DEVICE = USER

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

4.5 Benutzerausg nge

4.5.1 Dienstprogramm

4.5.1.1 Komprimieren mit Benutzerausg ngen EXK10, EXK20



Datenfluss bei Komprimierung mit Benutzerausg ngen


Bei der Komprimierung k nnen zus tzlich Routinen zur Vorbearbeitung der Originals tze und zur Nachbereitung der Komprimatss tze aufgerufen werden.

Die Vorbearbeitung der Originals tze kann z.B. eine Selektion von S tzen oder Feldern sein.

Die Nachbearbeitung der Komprimatss tze kann z.B. eine Verschl sselung des Komprimats sein.

In vielen F llen k nnen anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzschnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXK10 durchgef hrt werden.

4.5.1.2 Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen EXD10, EXD20



Datenfluss bei Dekomprimierung mit Benutzerausg ngen

Bei der Dekomprimierung k nnen zus tzlich Routinen zur Vorbearbeitung der Komprimatss tze und zur Nachbereitung der Originals tze aufgerufen werden.

Die Vorbearbeitung der Komprimatss tze kann z.B. eine Entschl sselung des Komprimats sein.


Die Nachbearbeitung der Originals tze kann z.B. eine Selektion von S tzen oder Feldern sein.

In vielen F llen k nnen anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzschnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXD10 durchgef hrt werden.

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

4.5.2 Satzschnittstelle

4.5.2.1 Komprimieren mit Benutzerausgang EXK20




Datenfluss bei Komprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang f r Komprimatss tze kann auch unterhalb der Satzschnittstelle benutzt werden.

An der bergabe der Originals tze ndert sich dadurch nichts.

4.5.2.2 Dekomprimieren mit Benutzerausgang EXD20



Datenfluss bei Dekomprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang f r Komprimatss tze kann auch unterhalb der Satzschnittstelle benutzt werden.

An der bernahme der Originals tze ndert sich dadurch nichts.

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

4.6 Die FLAMFILE

4.6.1 Allgemeine Beschreibung

Unabh ngig der Komprimierungstechnik des von Frankenstein-Limes-Verfahrens, verfolgt FLAM ein Konzept, das es erm glicht, Dateien so zu konvertieren, dass Kompatibilit tsforderungen weitgehend erf Ilbar sind. So ist die mit FLAM komprimierte Datei ein auf der Datens tzen logisches Abbild Basis von der urspr nglichen Datei. Davon ausgehend ist Konvertierung im Prinzip realisierbar.

Damit FLAM heterogen-kompatibel und hinsichtlich unterschiedlicher Anwendungsgebiete durchg ngig einsetzbar ist, wird das Komprimat, die FLAMFILE, in Anlehnung an das vorgenannte Prinzip standardm ig als sequentielle Datei abgelegt. Fr Direktzugriffe ist auch eine Speicherung in einer indexsequentiellen Datei m glich.

Die Probleme, die bei vergleichbaren Anforderungen mit unkomprimierten Dateien auftreten, d rfen wegen des Einsatzes von FLAM deshalb nicht einfach ignoriert werden. Manche sind durch das FLAM-Konzept leichter zu I sen, andere bleiben trotz FLAM bestehen und m ssen daher, wie bisher, anwendungsspezifisch bzw. organisatorisch gel st werden, nur dass dabei die Originaldatei durch eine FLAMFILE ersetzt werden kann.

FLAM I st nicht die Probleme der heterogenen Kompatibilit t von Satz-/Feldstrukturen, die aus der Sicht eines Benutzers gegebenenfalls gar nicht erkannt werden. FLAM bietet hier zumindest Benutzerausg nge, um solche differenzierten Konvertierungen integrieren zu k nnen. Damit ist FLAM selbst offen f r L sungen, die sich in der Zukunft f r Teilbereiche standardisieren lassen.

FLAM verlangt, dass die zu komprimierenden Daten satzweise bergeben werden. Ferner bedingt das Verfahren ein asynchrones Vorgehen insofern, als aus n Originals tzen k Komprimatss tze mit n ungleich k werden k nnen. Das kann im Einzelfall ein Problem sein.

Die FLAMFILE wird grunds tzlich mit einer maximalen Satzl nge angelegt, die der Anwender selbst vorgeben kann. Das bewirkt in der Regel, das gleichlange Datens tze erzeugt werden. Dies ist erforderlich, weil es DV-Systeme gibt, die nur Dateien mit gleich langen S tzen unterst tzen. Diese Restriktion gilt zum Teil auch f r manche bertragungstechnik.

Die kleinste Satzl nge betr gt 80 Bytes, damit kann die FLAMFILE auch im Lochkarten-Format dargestellt werden (RJE-Filetransfer!). Die Begrenzungen nach oben richten sich danach, auf welchen Systemen die Datei gespeichert und mit welchen Produkten sie bertragen werden soll. Maximal sind 32760 Bytes m glich.

Unabh ngig davon, kann der Anwender festlegen, welches Format der einzelne Satz haben soll: fix oder variabel. Dabei wird ein Komprimatssatz, der die maximale Satzl nge nicht ausf Ilt, bei fixer Darstellung ggf. entsprechend aufgef Ilt.

Ferner ist es m glich, S tze unterschiedlich zu blocken, um das Ein-/Ausgabeverhalten sowie die Daten bertragung und/oder den Verbrauch an Speicherplatz zu optimieren.

Auch bez glich Satzformat und Blockgr e k nnen somit die Anforderungen aller beteiligten Hard- und Softwarekomponenten sowie spezifischer Anwendungen in der Regel auf einen Nenner gebracht werden.

Grunds tzlich ist die FLAMFILE eine bin re Datei, in der alle 256 Bitkombinationen je Byte erlaubt sind. In dieser Codierung kann die FLAMFILE nur transparent bertragen werden (MODE=CX8, VR8 oder ADC).

Falls auf 7-Bit-Leitungen bertragen werden muss, expandieren Filetransferprodukte solche Bin rdateien so, dass garantiert ASCII-kompatible Formate entstehen. Manche Produkte machen aus jedem Halbbyte ein Byte, andere benutzen ein Verfahren, bei dem 3 Bytes nur auf 4 Bytes expandiert werden.

Sofern die zu komprimierenden Daten nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen, erlaubt FLAM ber den Parameter MODE=CX7 eine andere, ggf. zweckm igere Codierung des Komprimats. In diesem Fall werden alle Zeichen aus der Originaldatei direkt in das Komprimat bernommen. Es gibt keine Verschmelzung von Originalzeichen und FLAM-Deskriptoren. Diese Darstellung ist fast immer g nstiger als die mit MODE=CX8 und anschlie ender Expansion im Verh Itnis 3 zu 4.

Die FLAM-Deskriptoren selbst sind im MODE=CX7 ausschlie lich solche abdruckbaren Zeichen, die international bez glich ihrer Codierung in ASCII und EBCDIC eindeutig sind, und zwar alle gro en und kleinen lateinischen Buchstaben, die zehn Ziffern und das Leerzeichen (Blank). Steuerzeichen, gleich welcher Art, Sonderzeichen, Umlaute usw. wurden ausgeschlossen.

Der Vorteil besteht nun darin, dass die im MODE=CX7 erstellte FLAMFILE an beliebiger Stelle zwischen Komprimierung und Dekomprimierung zeichenweise von ASCII nach EBCDIC oder umgekehrt 1:1 umcodiert werden kann. Wird diese Konvertierung nicht vom bertragungssystem oder auf dem bertragungsweg vorgenommen, kann der Anwender die Benutzerausg nge verwenden und die erforderliche Transkription als integrierten Pre-/Post-Prozess ber die S tze des Komprimats vornehmen.

FLAM orientiert sich bei MODE=CX7 immer an der normalen Arbeitsweise des Systems, auf dem FLAM installiert wurde. Sind Sende- und Zielsystem ASCII- oder EBCDIC-orientiert, er brigt sich jegliche Umcodierung. Sind Sende- und Zielsystem nicht gleich orientiert, erwartet FLAM zwingend, dass die FLAMFILE in der Codierung zur Dekomprimierung bergeben wird, die f r das Zielsystem charakteristisch ist.

Soll die mit MODE=CX7 erzeugte FLAMFILE sowohl ber 7-Bit- als auch 8-Bit-Leitung bertragen werden, sind differenzierte berlegungen anzustellen, um durchg ngig kompatibel zu bleiben. Dabei ist zu ber cksichtigen, dass FLAM die M glichkeit einer integrierten Codetransformation nicht auf allen Systemen anbietet. Im Grundsatz ist auch dieses Problem im CX7-Format I sbar.

Da die FLAMFILE in der Regel gleichlange S tze hat, wird der letzte Satz bei MODE=CX7 mit Blanks, sonst mit bin ren Nullen aufgef Ilt. Bei variablem Format wird er ggf. verk rzt.

Jeder Satz der FLAMFILE hat einen (internen) Overhead: die FLAM-Syntax. Damit wird das Komprimat in eine feste Struktur gebracht, die notwendig ist, um diversen Anforderungen zu gen gen. Der Overhead ist pro Satz gleich: Er betr gt im 7-Bit-Format 4 und im 8-Bit-Format 6 Bytes. Das sollte der Anwender wissen, wenn er die Satzl nge vordefiniert, insbesondere bei kurzen Komprimatss tzen. Dar ber hinaus gibt es weitere syntaktische Elemente in der FLAMFILE, z.B. je Original-Datei (optional) den Fileheader, je Matrix (obligatorisch) den Blockheader u.a.m.

Die FLAMFILE beginnt normalerweise mit einem Fileheader. Dieser besteht aus einem neutralen und einem systembezogenen Teil. Er beinhaltet in unterschiedlicher Ausf hrlichkeit die Informationen der zur Komprimierung zugewiesenen Original-Datei. Beim Dekomprimieren kann sich FLAM wahlweise dieser oder anderer, von au en vorgebbarer Informationen zum Aufbau der dekomprimierten Datei bedienen.

Es ist m glich, mehrere Komprimate zusammenzuf gen. Dann stehen in der FLAMFILE mehrere verschiedene Fileheader. Das Dienstprogramm FLAM bergeht diese beim Dekomprimieren und benutzt nur den Fileheader am Beginn der FLAMFILE. Die anderen werden aber protokolliert. Damit ist FLAM darauf vorbereitet, in archivierte Dateien identische Fileheader einzustreuen, um die Archivkopie auch bei Materialdefekten am Dateianfang noch identifizieren zu k nnen. ber die Satzschnittstelle k nnen die einzelnen Dateien getrennt werden.

Eine leere Datei wird in eine FLAMFILE konvertiert, die nur einen Header beinhaltet. Die Behandlung leerer Dateien ist damit kein Sonderfall mehr. Die blichen Probleme mit der Kommandosprache oder einem Filetransfer treten nicht mehr auf.

Beim Komprimieren kann ber Parameter bestimmt werden, ob und in welchem Umfang ein Fileheader erzeugt wird.

Um sich ber den Ursprung und die Eigenschaften eines Komprimats zu informieren, kann der Fileheader protokolliert werden, ohne dass die Datei dekomprimiert werden muss.

Je Matrix wird ein Blockheader gebildet. Dieser ist so aufgebaut, dass eine FLAMFILE auch ohne Fileheader korrekt dekomprimiert werden kann. Hier muss der Benutzer per Parameter, Kommandosprache oder Katalog mitteilen, in welches Format konvertiert werden soll, sofern ein anderes Format als sequentiell und variabel erzeugt werden soll.

Der Blockheader beinhaltet auch s mtliche Informationen, die FLAM zur Dekomprimierung braucht, z.B. MODE, Version, Matrixgr e u.a. Auf diese Weise wird die Aufw rtskompatibilit t von FLAM sichergestellt.

Die einzelnen S tze der FLAMFILE f hren ihre L nge redundant mit. Dazu kommt bei Darstellung im variablen Format das Satzl ngenfeld von 2 oder 4 Bytes L nge.

Auf PC- und UNIX-Systemen werden bei MODE=CX7 auch Texttrenner von 2 bzw. 1 Byte L nge benutzt. Insofern ist die Satzl nge heterogen als physikalische Gr e nicht eindeutig definiert.

Eine im 8-Bit-Code erstellte FLAMFILE wird pro Satz mit einer 16-Bit-Checksumme vor Datenverf Ischung gesch tzt. Au erdem gibt es einen sogenannten Blockpointer, der eine Synchronisation erm glicht, falls Daten durch Verf Ischung oder physischen Verlust nicht ordnungsgem dekomprimiert werden k nnen.

Eine im 7-Bit-Code erstellte FLAMFILE beinhaltet keine Checksumme, da sie von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt zeichenweise konvertierbar sein muss. Stattdessen wird gepr ft, ob es in der Anzahl Bytes je Satz eine Verschiebung gibt, z.B. weil die Code-Konvertierung nicht 1:1 erfolgte. Dies ist denkbar, wenn Tabulatoren oder Drucksteuerzeichen o. . nicht 1:1 umgesetzt werden. Dies widerspr che der Voraussetzung, dass nur solche Dateien mit MODE=CX7 bearbeitet werden d rfen, die aus abdruckbaren Zeichen bestehen.

Es ist von Vorteil im 8-Bit-Format zu arbeiten, wenn das 7-Bit-Format nicht zwingend erforderlich ist. Das geht schneller, der Kompressionsgrad ist h her, das Komprimat ist im Sinne von Datenschutz und Datensicherheit besser abgesichert, die bertragung solcher Dateien im Transparenzmodus ist effizienter und es gibt mehr Verschl sselungsm glichkeiten.

Eine FLAMFILE im 7-Bit-Code darf n mlich nur durch Verw rfelung von Zeichenfolgen zus tzlich verschleiert werden, wenn sie den sonstigen Anforderungen an dieses Format noch gen gen soll (siehe oben).

Eine FLAMFILE im 8-Bit-Format kann mit beliebigem Verfahren bearbeitet werden, um die FLAMFILE zur Marktversion hin gezielt inkompatibel zu machen.

F r den Fall, dass die unkomprimierten Datens tze vor der Komprimierung respektive nach der Dekomprimierung zeichenweise 1:1 umcodiert werden sollen, bietet FLAM die M glichkeit f r Konvertierungen von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt, sowie von EBCDIC des einen Herstellers auf das eines anderen an. Diese Umsetztabellen von FLAM k nnen auch durch eigene Tabellen des Benutzers ersetzt werden. Es ist somit auf diese Weise sie Verschleierungszwecken zu benutzen. Fr alle hier nicht aufgef hrten Konvertierungsprobleme kann der Anwender Benutzerausg nge f r unkomprimierte Daten verwenden, und zwar unabh ngig vom MODE-Parameter. Diese k nnen zweckm igerweise Satzverarbeitungen kombiniert werden.

Unabh ngig von den Benutzerausg ngen gibt es die Satzschnittstelle zur bergabe unkomprimierter Datens tze vor dem Komprimieren bzw. nach dem Dekomprimieren. Diese erm glichen dem Anwender, Originaldateien zu verarbeiten, die FLAM nicht bearbeiten kann. Au erdem sind Kopplungen von FLAM mit Applikationen des Anwenders und anderen Produkten ber diese Satzschnittstelle m glich.

Auch wenn die FLAMFILE ohne Fileheader (HEADER=NO) geschrieben wurde, ist FLAM in der Lage, diese FLAMFILE zu dekomprimieren.

Die Restauration einer defekten FLAMFILE ist prinzipiell m glich und erfordert derzeitig die Hinzuziehung eines Spezialisten des Herstellers. Solche Defekte haben aber ihre Ursache ausschlie lich in Materialsch den sowie Datenverf Ischungen des Komprimats von au en.

4.6.2 Sammeldatei

Die M glichkeit, mehrere Komprimate hintereinander abspeichern zu k nnen, wurde in der FLAMFILE als Sammeldatei weiterentwickelt.

Werden bei der Komprimierung mehrere Dateien gelesen (siehe Kapitel 3.1.4), so erzeugt FLAM f r jede Eingabedatei einen Fileheader (Parameter HEADER=YES, Standard) in der FLAMFILE. Praktisch werden so "viele FLAMFILEs" physikalisch sequentiell hintereinander geschrieben (Bei Parameter HEADER=NO werden keine Informationen ber die jeweilige Datei in der Sammeldatei gespeichert. Diese Datei wird dann bei der Dekomprimierung nicht mehr als FLAMFILE vieler Einzelkomprimate erkannt und kann dann auch nur insgesamt dekomprimiert werden.).

Dateityp und Format einer Sammeldatei k nnen, wie bei der FLAMFILE gewohnt, beliebig den W nschen angepasst werden.

ber die Parametereingabe SHOW=DIR lassen sich die Informationen aller komprimierten Dateien in dieser Sammeldatei anzeigen, ohne dass dekomprimiert wird.

FLAM kann bei der Dekomprimierung bei Vorgabe einer Auswahlvorschrift (siehe Kapitel 3.1.4.3) jede Datei dieser Sammeldatei dekomprimieren. Dabei kann die dekomprimierte Datei per Kommando vorgegeben werden, oder FLAM legt sie dynamisch an und katalogisiert sie.

Bibliotheken werden von FLAM memberweise in eine Sammeldatei komprimiert, d.h. jedes Member k nnte bei entsprechender Umsetzvorschrift in eine separate Datei dekomprimiert werden. Analog gilt die Umkehrung: aus vielen Einzeldateien k nnen Member einer Bibliothek erzeugt werden.

Durch diese Sammeldatei k nnen Bibliotheken verschiedenster Betriebssysteme heterogen kompatibel ausgetauscht werden.

Ohne Vorgabe einer Auswahl- oder Umsetzvorschrift wird wie in fr heren Versionen von FLAM in eine vorgegebene Datei dekomprimiert, d.h. alle urspr nglich verschiedenen Dateien stehen jetzt dekomprimiert hintereinander. Dabei wird gem den Dateiattributen der Ausgabe entsprechend konvertiert.

Hinweis: Wurde beim Erzeugen der Sammeldatei FILEINFO= NO angeben, so wurde auch kein Dateiname f r das jeweilige Komprimat gespeichert. Damit st nde auch kein Dateiname zum Anlegen der Dateien zur Verf gung.

ber die internen Dateinamen FILE0001 (f r die 1. Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) k nnen die Komprimate

trotzdem angesprochen und entsprechende Umsetzvorschriften benannt werden.

4.7 Heterogener Datenaustausch

Komprimierte Dateien k nnen ber Filetransfer oder mit Hilfe von Datentr gern von einem System zu einem anderen gebracht werden. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass es sich um gleichartige Systeme handelt. Voraussetzung ist nat rlich, dass ein Filetransfer f r den heterogenen Datenaustausch bzw. ein kompatibler Datentr ger vorhanden ist.

Unter den genannten Voraussetzungen ist ein Austausch von komprimierten Daten immer dann m glich, wenn auf den beteiligten Systemen FLAM existiert und installiert ist.

Zu beachten ist die Version von FLAM. F r BS2000, MVS und DOS/VSE gibt es eine Version 1.x von FLAM. Auf anderen Systemen gibt es FLAM erst ab Version 2.x. Die Versionen von FLAM sind aufw rtskompatibel. Das hei t, es k nnen auf Systemen mit Version 1.x und 2.x Komprimate, die auf einem beliebigen System mit Version 1.x erstellt wurden, dekomprimiert werden.

Ab Version 2.x sind die komprimierten Datenformate auf allen Systemen, auf denen es FLAM gibt, kompatibel.

F r den Datenaustausch zwischen gleichen und heterogenen Systemen sollten nur logische Datenformate f r die Komprimierung benutzt werden. Physische Formate sind auf einem anderen System nicht identisch reproduzierbar.

Es gibt mehrere Methoden f r die Erstellung eines Komprimates. Mit VR8 und CX8 werden Komprimate im 8-Bit Modus erstellt, mit CX7 im 7-Bit Modus. Nicht alle diese Methoden sind auf allen Rechnern implementiert. Bei einem Austausch von Dateien zwischen Gro rechnern kann jeder Modus benutzt werden.

Au erdem ist zu beachten, ob ein Filetransfer Daten transparent bertragen kann. In diesem Fall ist ein 8-Bit Komprimat, das auch im Zielsystem dekomprimiert werden kann, zu w hlen.

Bei nicht transparentem bertragungsmodus muss CX7 gew hlt werden. Die Datei darf nur druckbare Zeichen, die bei einer Code-Konvertierung im Filetransfer eindeutig umgesetzt werden, enthalten.

Beim Filetransfer sind au erdem bertragungsmodus, die Satzl nge und das Satzformat, variabel bzw. fix, zu beachten. Es ist m glich, dass im Zielsystem vor der Dekomprimierung L ngenfelder erg nzt oder gel scht werden m ssen. Einige Filetransfers erlauben z.B. nur bestimmte Satzl ngen oder Satzformate.

Ein Parameter, der auf beiden Systemen mit gleichem Wert vorhanden sein muss, ist die maximale Puffergr sse (MAXBUFFER) fr die Komprimierung eines Datenblockes. Dieser Wert betr gt bei Hostsystemen maximal 2,5 MB, bei einigen Rechnern, wie z.B. IBM/81xx und NIXDORF 886x konstant 32 KB, unter UNIX und UNIX-Derivaten max. 128 KB. FLAM auf Gro rechnern arbeitet mit Wechselpuffern so, dass fr die doppelte Puffergr e Speicherplatz zur Verf gung stehen muss.

Dateiattribute der Originaldateien sind beim Datenaustausch nicht von Bedeutung. bertragen wird das Komprimat als sequentielle Datei.

Im Zielsystem k nnen die dekomprimierten Daten in einer Datei, mit einer dort g Itigen Organisation, gespeichert werden. Diese kann einen sequentiellen, indexsequentiellen oder direkten Zugriff erlauben.

Wichtig ist, dass die Daten den Anforderungen der Organisation gen gen (z.B. muss ein Satzschl ssel frindex-sequentielle Organisation aufsteigend sortiert sein).

Dateien k nnen nach einer Verarbeitung komprimiert und bis zu einer bertragung komprimiert gespeichert oder erst unmittelbar vor einer bertragung komprimiert werden.

4.8 Code-Konvertierung

Bei der Komprimierung und Dekomprimierung k nnen beliebige 1:1 Code-Konvertierungen f r die Originaldaten durchgef hrt werden.

Eine Konvertierung von EBCDIC nach ASCII ist nach einer vorgegebenen Tabelle m glich. Es gibt aber auch die M glichkeit, eine eigene bersetzungstabelle mit der Angabe des Namens nachzuladen (TRANSLATE).

Generell ist es vorzuziehen, die Code-Konvertierung bei der Dekomprimierung durchzuf hren, weil das Komprimierungsverfahren bestimmte h ufige Zeichen (wie Leerzeichen und Nullen) des lokalen Zeichensatzes bevorzugt behandelt. Durch eine Transformation k nnte die Komprimierung verschlechtert werden. Au erdem ist bei einer Umsetzung von EBCDIC nach ASCII, wegen des kleineren Zeichenvorrates der Verlust von Zeichen m glich, die dann bei der Dekomprimierung nicht mehr in EBCDIC zur ck konvertiert werden k nnen.

Ein besonderes Problem ist der Zeichencode beim Austausch von Komprimaten indexsequentieller Dateien. Durch die Konvertierung alphanumerischer oder bin rer Schl ssel sind diese nach der Konvertierung nicht mehr sortiert. Keine Probleme gibt es bei abdruckbar alphabetischen oder abdruckbar numerischen Schl sseln.

Bei bin ren bzw. alphanumerischen Schl sseln ist eine Konversion der indexsequentiellen Datei vor bzw. nach der Verarbeitung mit FLAM notwendig.

4.9 Umsetzung von Dateiformaten

Dateien m ssen beim Dekomprimieren nicht mit der gleichen Organisation und dem gleichen Satzformat wie die Originaldatei erstellt werden. Das gilt insbesondere f r Komprimate von anderen Betriebssystemen.

Wenn keine anderen Angaben vom Anwender gemacht werden, werden Dateien, die unter dem gleichen Betriebssystem komprimiert wurden, durch die Angaben im systemspezifischen Teil des Fileheaders mit den gleichen Attributen rekonstruiert.

Grunds tzlich ist jedoch jedes Komprimat in jedes Dateiformat konvertierbar, das von FLAM auf dem jeweiligen System unterst tzt wird.

Dabei k nnen in Abh ngigkeit von der Dateiorganisation und dem Satzformat verschiedene Situationen auftreten:

Bei der Umsetzung in fixes Satzformat k nnen die Originaldaten I nger oder k rzer als die neue Satzl nge sein.

L ngere Originaldaten k nnen durch den Parameter TRUNCATE=YES auf Anforderung verk rzt werden.

K rzere Originaldaten werden bis zur neuen (fixen) Satzl nge mit F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt.

Beim Umsetzen von indexsequentiellen Dateien in sequentielle Dateien, k nnen durch den Parameter KEYDISP=DEL die Schl ssel entfernt werden.

Beim Umsetzen von sequentiellen Dateien in ein indexsequentielles Format m ssen die Originaldaten ein Feld mit einer Schl sseleigenschaft (eindeutig und aufsteigend sortiert) enthalten. Anderenfalls kann mit dem Parameter KEYDISP=NEW ein abdruckbarer Schl ssel in der gew nschten L nge an der Schl sselposition eingef gt werden.

S tze der L nge Null oder L cken aus relativen Dateien werden beim Konvertieren in ein sequentielles Format entfernt.

Beim Umsetzen in fixes Format werden L cken entfernt.

FLAM (VSE/ESA)

Benutzerhandbuch

Kapitel 5:

Anwendungsbeispiele

Inhalt

5.	Anwendungsbeispiele	3
5.1	Kommandoprozeduren	3
5.1.1	Komprimieren	4
5.1.2	Dekomprimieren	11
5.2	Verwendung der Satzschnittstelle	15
5.2.1	Komprimieren	15
5.2.2	Dekomprimieren	18
5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle	
	FLAMFILE	21
5.2.4	Testprogramm f r die Satzschnittstelle	
	FLAMREC	26
5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	46
5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	46
5.3.2	COBOL Beispiel	60
5.4	Verwendung der Benutzerausg nge	66
5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	66
5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	70
5.5	Kopplung von FLAM mit anderen Produkte	en73
5.5.1	Kopplung mit NATURAL fi	73
5.5.2	Kopplung mit SIRON fi	73

5. Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sind einige Beispiele zur Demonstration unterschiedlicher FLAM-Funktionen angegeben. Alle Beispiele sind in Form von Kommandoprozeduren oder Quelltexten auf dem Lieferband enthalten.

Die Beispiele sind alle getestet. Trotzdem ist es m glich, dass einzelne Beispiele in anderen Umgebungen nicht in jedem Falle ohne Probleme ablauff hig und Anpassungen notwendig sind.

Bei den COBOL-Programmen wurde versucht, m glichst unabh ngig von Compiler und Betriebssystem zu bleiben. Die Programme wurden deshalb sowohl auf MVS als auch auf BS2000 und DPPX getestet. Beim Portieren von MVS auf BS2000 und DPPX mussten dabei einige Modifikationen gemacht werden.

5.1 JCL f r Dienstprogramm FLAM

Es folgen Jobabl ufe f r die Komprimierung und Dekomprimierung

5.1.1 Komprimieren

Beispiel: Komprimieren mit Zuweisung der Ein-/Ausgabedatei ber JCL.

```
* $$ JOB JNM=JFLAMKV, CLASS=0, DISP=D, PRI=3, NTFY=YES, LDEST=*
                                                                (0)
* $$ LST CLASS=A, DISP=D
                                                                (1)
// JOB JFLAMKV TESTJOB FUER FLAM
                                                                (2)
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
                                                                (3)
* TESTJOB KOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT(VSAM) OUTPUT(VSAM)
* **********************
* ** ZUWEISUNG VON VSAM UEBER JCL.
* **********************
// DLBL FLAMIN, 'LIMES.FLAM.DATEN',, VSAM, CAT=VSESPUC
                                                                (4)
// DLBL FLAMFIL, 'LIMES.FLAMFILE',, VSAM, CAT=VSESPUC
                                                                (5)
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='COMP, MODE=CX8, MAXSIZE=2048, END'
                                                                (6)
                                                                (7)
/&
                                                                (8)
* $$ EOJ
                                                                (9)
```

- (0) POWER Job-Karte.
- (1) POWER Listen Zuweisung f r den Drucker.
- (2) JCL-JOB-Anweisung.
- (3) Zuweisung der Ladebibliothek
- (4) Beschreibung der Eingabedatei mit den Originaldaten. Hier eine VSAM-ESDS-Datei. Die Dateiattribute werdendem Katalog entnommen.
- (5) Beschreibung der Komprimatsdatei FLAMFILE als VSAM-ESDS-Datei. Als Re cordgr e wird die MAXSIZE-Angabe aus der PARM Anweisung verwendet, falls diesen nicht gr er ist als die maximale Recordgr e laut Katalog.
- (6) EXEC-Anweisung f r FLAM mit PARM-Angabe zum komprimieren.
- (7) EOF fuer READER-Input (immer erforderlich).
- (8) JOB-Ende
- (9) POWER-JOB-Ende

Protokoll:

```
// JOB JFLAMKV TESTJOB FUER FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
* TESTJOB KOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT(VSAM) OUTPUT(VSAM)
* **********************
* ** ZUWEISUNG VON VSAM UEBER JCL.
* *******************
// DLBL FLAMIN, 'LIMES.FLAM.DATEN',, VSAM, CAT=VSESPUC
// DLBL FLAMFIL, 'LIMES.FLAMFILE',, VSAM, CAT=VSESPUC
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='COMP, MODE=CX8, MAXSIZE=2048, END'
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK TS2000-06-30
FLM0428 RECEIVED: COMP, MODE=CX8, MAXSIZE=2048, END
FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 3.0A00 ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME: VSESPUC:LIMES.FLAM.DATEN -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: ACCESS : LOG
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : ESDS
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: SPNBLK
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32758
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
                                  2048
FLM0410 DATA SET NAME : VSESPUC:LIMES.FLAMFILE -FLAMFILE-
FLM0415 USED PARAMETER: MODE : CX8
FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF: 65536
FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :
FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :
FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : ESDS
FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM : VARBLK
FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE :
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES:
                                                     680,880
                                 8,511 /
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                  235 /
                                                      481,280
FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 29.32
FLM0408 CPU - TIME:
                        2.6632
FLM0409 RUN - TIME:
                         7.4824
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
EOJ JFLAMKV MAX.RETURN CODE=0000
```

Beispiel: Komprimieren mit Zuweisung der Eingabedatei ber Parameter

* \$\$ JOB JNM=JTSVSAM1,CLASS=0,DISP=D,PRI=3,NTFY=YES,LDEST=*	(0)
* \$\$ LST DISP=D,CLASS=A,PRI=3	(1)
// JOB JFV30KV TESTJOB FUER FLAM	(2)
// STDOPT LINES=66	
// OPTION PARTDUMP	
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)	(3)
* TESTJOB KOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT(VSAM) OUTPUT(VSAM)	
* **********************	*
* ** ZUGRIFF AUF VSAM DATA-SET UEBER DSN. *	*
* **********************	*
// DLBL FLAMFIL,'LIMES.FLAMFILE',,VSAM,CAT=VSESPUC	(4)
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO	(5)
COMP, FLAMIN=VSESPUC: LIMES.FLAM.DATEN, MODE=ADC, END	(6)
/*	(7)
/ &	(8)
* \$\$ EOJ	(9)

- (0) POWER Job-Karte.
- (1) POWER Listen Zuweisung f r den Drucker.
- (2) JCL-JOB-Anweisung.
- (3) Zuweisung der Ladebibliothek
- (4) Beschreibung der Komprimatsdatei FLAMFILE als VSAM-ESDS-Datei. Als Re cordgr e wird die MAXSIZE-Angabe aus den Defaultwerten verwendet,

falls

diesen nicht gr er ist als die maximale Recordgr e laut Katalog. Die Dateiattribute werden dem Katalog entnommen.

- (5) EXEC-Anweisung f r FLAM.
- (6) Parameter zum Komprimieren mit Komprimierungsmode ADC. Die Eingabedatei mit den Originaldaten wird ber den Dateinamen zugeordnet. Die Dateiattribute werdendem Katalog entnommen.
- (7) EOF fuer READER-Input (immer erforderlich).
- (8) JOB-Ende
- (9) POWER-JOB-Ende

Protokoll:

```
// JOB JFV30KV TESTJOB FUER FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
* TESTJOB KOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT(VSAM) OUTPUT(VSAM)
* **********************
* ** ZUGRIFF AUF VSAM DATA-SET UEBER DSN.
* *******************
// DLBL FLAMFIL,'LIMES.FLAMFILE',,VSAM,CAT=VSESPUC
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK TS2000-06-30
FLM0428 RECEIVED: COMP, FLAMIN=VSESPUC: LIMES.FLAM.DATEN, MODE=ADC, END
FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 3.0A00 ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME: VSESPUC:LIMES.FLAM.DATEN -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: ACCESS : LOG
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : ESDS
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: SPNBLK
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32758
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
                                  2048
FLM0410 DATA SET NAME : VSESPUC:LIMES.FLAMFILE -FLAMFILE-
FLM0415 USED PARAMETER: MODE : ADC
FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF: 65536
FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :
FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :
FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : ESDS
FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM : VARBLK
FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE :
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES:
                                 8,511 /
                                                    680,880
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                                     242,176
                                  473 /
FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 64.44
FLM0408 CPU - TIME:
                        9.3363
FLM0409 RUN - TIME:
                        13.3658
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
EOJ JFV30KV MAX.RETURN CODE=0000
```

Beispiel: Komprimieren einer bestimmten Liste in der POWER List-Queue, es wird keine FLAMFILE erzeugt (z.B. zum Testen).

```
// JOB JFCPWR1 TESTJOB ZUR KOMPRIMIERUNG MIT FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
* ** KOMPRIMIERN MIT FLAM: POWER QUEUE * *
* SYNTAX: FLAMIN=#LST/#PUN/#RDR(JOBNAME, JOBNR, CLASS, DISP, USER, PASSW)
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO
1S54I PHASE FLAM
                    IS TO BE FETCHED FROM FLAM.LIB
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK TS2009-06-30
FLM0428 RECEIVED: COMPRESS, MODE=ADC
FLM0428 RECEIVED: FLAMIN=#LST(JFCMP, 3569, A, D, FLAM)
                                                                (1)
FLM0428 RECEIVED: FLAMFILE=*DUMMY
                                                                (2)
FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 4.1A00 ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME: #LST(JFCMP, 3569, A, D, FLAM,) -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: VAR
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32756
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
                                    32764
FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: MACHINE
FLM0410 DATA SET NAME : (NONE) -FLAMFILE-
                                                               (3)
FLM0415 USED PARAMETER: MODE
                               : ADC
FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF: 65536
FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :
FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :
FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM: VARBLK
FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE: 6144
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES:
                                          33 /
                                                             1,618
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                                              1,024
                                           2 /
FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 36.72
FLM0408 CPU - TIME:
                          0.0240
FLM0409 RUN - TIME:
                           2 9986
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
```

- (1) Spezielle Liste (Dateiname gem FLAM-Syntax, siehe Kap. 3.1.4)
- (2) Die FLAMFILE wird auf *DUMMY gesetzt, damit erfolgt keine Ausgabe
- (3) Kein Dateiname (wg. 2), Ausgabe nur virtuell aber kompl. Protokoll

Beispiel: Komprimieren aller Listen der POWER List-Queue, serieller Splitt der FLAMFILE in Dateien von 1MB Gr e.

Mit Meldung FLM0414 wird der Splitt der FLAMFILE best tigt. Meldung FLM0468 protokolliert die Anzahl S tze/Byte pro erzeugtem FLAMFILE-Fragment. Der zugeh rige Dateiname wird in der vorherigen Meldung FLM0410 ausgegeben. Am Protokollende wird eine Gesamtstatistik ausgegeben.

```
// JOB JFCSPLI TESTJOB ZUR KOMPRIMIERUNG MIT FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
* SPLITT DER FLAMFILE
// DLBL FLAMFIL, 'DAT.WORK01.ESDS',, VSAM, CAT=LIMES
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO
1S54I PHASE FLAM IS TO BE FETCHED FROM FLAM.LIB
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK TS2009-06-30
FLM0428 RECEIVED: COMPRESS, MODE=ADC
FLM0428 RECEIVED: FLAMIN=#LST(*)
FLM0428 RECEIVED: SPLITM=SER, SPLITS=1
FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 4.1A00 ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME: #LST(FLAMDYN, 2331, 0, D, SYSA,) -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: VAR
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32756
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: MACHINE
FLM0414 FLAMFILE SPLIT ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME : LIMES:DAT.WORK01.ESDS -FLAMFILE-
FLM0415 USED PARAMETER: SPLITMOD: SERIAL
FLM0415 USED PARAMETER: SPLITSIZ:
FLM0415 USED PARAMETER: MODE : ADC
FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF: 65536
FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :
FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :
FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : ESDS
FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM: VARBLK
FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE : 20480
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES:
                                         627 /
22 /
                                                             46,651
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                                             11,264
FLM0410 DATA SET NAME: #LST(FLAMPAR, 3037, 0, D, FLAM,) -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: VAR
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32756
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: MACHINE
FLM0468 SPLIT RECORDS/BYTES: 2,048 /
                                               1,048,576
FLM0410 DATA SET NAME : LIMES:DAT.WORK02.ESDS -F882761 -
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: 7,641 / FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES: 273 /
                                                      139,776
FLM0410 DATA SET NAME: #LST(FLAMFIOP, 3564, 0, D, FLAM,) -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
```

```
FLM0410 DATA SET NAME: #LST(FLAMFIOV, 3693, 0, D, FLAM, ) -FLAMIN-
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: VAR
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE: 32756
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:
                                   32764
FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: MACHINE
FLM0468 SPLIT RECORDS/BYTES: 2,048 /
                                                     1,048,576
FLM0410 DATA SET NAME : LIMES:DAT.WORK03.ESDS -F882761 -
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: 9,833 /
                                                       1,011,708
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                      321 /
                                                         164,352
FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: MACHINE
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: 12 /
                                                             742
                                    1 /
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                                             512
FLM0468 SPLIT RECORDS/BYTES: 1,612 /
                                                       825,344
FLM0410 DATA SET NAME : LIMES:DAT.WORK01.ESDS -FLAMFILE-
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: 242,151 / 18,369,031 FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES: 5,702 / 2,919,424
FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 84.11
FLM0408 CPU - TIME: 6.1277
FLM0409 RUN - TIME:
                       12.2130
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
```

5.1.2 Dekomprimieren

Beispiel: Komprimieren mit Zuweisung der Ein-/Ausgabedatei ber JCL.

```
* $$ JOB JNM=JFLAMDV, CLASS=0, DISP=D, PRI=3, NTFY=YES, LDEST=*
                                                                 (0)
* $$ LST CLASS=A, DISP=D
                                                                 (1)
// JOB JFLAMDV TESTJOB FUER FLAM
                                                                 (2)
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
                                                                 (3)
* TESTJOB DEKOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT(VSAM) OUTPUT(VSAM)
* ********************************
* ** ZUWEISUNG VON VSAM UEBER JCL.
* *********************
// DLBL FLAMOUT, 'LIMES.FLAM.DATEN',, VSAM, CAT=VSESPUC
                                                                 (4)
// DLBL FLAMFIL, 'LIMES.FLAMFILE',, VSAM, CAT=VSESPUC
                                                                 (5)
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='DECOMP, END'
                                                                 (6)
/*
                                                                 (7)
/&
                                                                 (8)
* $$ EOJ
                                                                 (9)
```

- (0) POWER Job-Karte.
- (1) POWER Listen Zuweisung f r den Drucker.
- (2) JCL-JOB-Anweisung.
- (3) Zuweisung der Ladebibliothek
- (4) Beschreibung der Ausgabedatei f r die Originaldaten. Hier eine VSAM-ESDS-Datei. Die Dateiattribute werdendem Katalog entnommen.
- (5) Beschreibung der Komprimatsdatei FLAMFILE. Die Dateiangaben werde dem Katalog entnommen.
- (6) EXEC-Anweisung f r FLAM mit PARM-Angabe zum dekomprimieren.
- (7) EOF fuer READER-Input (immer erforderlich).
- (8) JOB-Ende
- (9) POWER-JOB-Ende

Protokoll:

```
// JOB JFLAMDV TESTJOB FUER FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// LIBDEF PHASE, SEARCH=(FLAM.LIB)
* TESTJOB DEKOMPRIMIEREN MIT FLAM INPUT (VSAM) OUTPUT (VSAM)
* *******************************
* ** ZUWEISUNG VON VSAM UEBER JCL.
* ************************
// DLBL FLAMOUT, 'LIMES.FLAM.DATEN', VSAM, CAT=VSESPUC
// DLBL FLAMFIL, 'LIMES.FLAMFILE',, VSAM, CAT=VSESPUC
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='DECOMP, END'
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK TS2000-06-30
FLM0428 RECEIVED: DECOMP, END
FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION 3.0A00 ACTIVE
FLM0460 DATA SET NAME : VSESPUC:LIMES.FLAMFILE -FLAMFILE-
FLM0465 USED PARAMETER: MODE : ADC
FLM0465 USED PARAMETER: VERSION:
FLM0465 USED PARAMETER: FLAMCODE: EBCDIC
FLM0465 USED PARAMETER: MAXBUFF:
FLM0465 USED PARAMETER: DSORG : ESDS
FLM0465 USED PARAMETER: RECFORM: VARBLK
FLM0465 USED PARAMETER: RECSIZE :
FLM0465 USED PARAMETER: BLKSIZE :
FLM0482 OLD ODSN : VSESPUC:LIMES.FLAM.DATEN
FLM0482 OLD ODSORG : SEQUENT
FLM0482 OLD ORECFORM: SPNBLK
FLM0482 OLD ORECSIZE: 32758
FLM0482 OLD OBLKSIZE:
                        2048
FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: 0102
FLM0460 DATA SET NAME: VSESPUC:LIMES.FLAM.DATEN -FLAMOUT-
FLM0479 FILE-ATTRIBUTE WAS CHANGED
FLM0480 FILE PARAM OLD ODSORG : SEQUENT
                                          NEW: ESDS
FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES:
                                  473 /
                                                      242,176
FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                 8,511 /
                                                       680,880
FLM0458 CPU - TIME: 5.1593
FLM0459 RUN - TIME:
FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
EOJ JFLAMDV MAX.RETURN CODE=0000
```

Beispiel: Dekomprimieren mit DTFSD Ein- und Ausgabedatei.

```
* $$ JOB JNM=JFLAMDSD, CLASS=0, DISP=D, PRI=3, NTFY=YES, LDEST=*
                                                                      (0)
* $$ LST CLASS=A, DISP=D
                                                                      (1)
// JOB JFLAMDSD TESTJOB FUER FLAM DTFSD > DTFSD
                                                                      (2)
// OPTION PARTDUMP
// STDOPT LINES=66
// LIBDEF PHASE, SEARCH=FLAM.LIB
                                                                      (3)
* ** TESTJOB FUER FLAM DTFSD > DTFSD
* ** ZUWEISUNG VON DTFSD ODER DTFMT NUR UEBER JCL MOEGLICH.
* ***********************
// ASSGN SYS001,142,TEMP
                                                                      (4)
// DLBL FLAMFIL, 'FLAMFILE.TEST2',, SD, BLKSIZE=2560
                                                                      (5)
// ASSGN SYS002,142,TEMP
                                                                      (6)
// DLBL FLAMOUT, 'FLAMV30.TESTDATA', 0, SD, BLKSIZE=1032
                                                                      (7)
// EXTENT SYS002, SYSWK2, 1, , 400064, 20000
                                                                      (8)
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='DECOMP, RECFORM=FIX, MAXSIZE=512, END'
                                                                      (9)
/*
                                                                     (10)
/&
                                                                     (11)
* $$ EOJ
                                                                     (12)
```

- (0) POWER Job-Karte.
- (1) POWER Listen Zuweisung f r den Drucker.
- (2) JCL-JOB-Anweisung.
- (3) Zuweisung der Ladebibliothek
- (4) DEVICE-Zuordnung f r die FLAMFILE.
- (5) Beschreibung der Komprimatsdatei FLAMFILE.
- (6) DEVICE-Zuordnung f r die Ausgabedatei.
- (7) Beschreibung der Ausgabedatei f r die Originaldaten im DTFSD-Format.
- (8) Bereichszuweisung f r Ausgabedatei.
- (9) EXEC-Anweisung f r FLAM mit PARM-Angabe zum dekomprimieren.
- (10) EOF fuer READER-Input (immer erforderlich).
- (11) JOB-Ende
- (12) POWER-JOB-Ende

Protokoll:

```
// JOB JFLAMDSD TESTJOB FUER FLAM DTFSD > DTFSD
// OPTION PARTDUMP
// STDOPT LINES=66
// LIBDEF PHASE, SEARCH=FLAMV30.LIB
* ** TESTJOB FUER FLAM DTFSD > DTFSD
* ************************
* ** ZUWEISUNG VON DTFSD ODER DTFMT NUR UEBER JCL MOEGLICH.
* ************************
// ASSGN SYS001,142,TEMP
// DLBL FLAMFIL, 'FLAMFILE.TEST2',, SD, BLKSIZE=2560
// ASSGN SYS002,142,TEMP
// DLBL FLAMOUT, 'FLAMV30.TESTDATA', 0, SD, BLKSIZE=1032
// EXTENT SYS002, SYSWK2, 1, , 400064, 20000
// EXEC FLAM, SIZE=AUTO, PARM='DECOMP, RECFORM=FIX, MAXSIZE=512, END'
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK TS2000-06-30
FLM0428 RECEIVED: DECOMP, RECFORM=FIX, MAXSIZE=512, END
FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION 3.0A00 ACTIVE
FLM0460 DATA SET NAME : FLAMFILE.TEST2 -FLAMFILE-
FLM0465 USED PARAMETER: MODE : ADC
                                     300
FLM0465 USED PARAMETER: VERSION:
FLM0465 USED PARAMETER: FLAMCODE: EBCDIC
FLM0465 USED PARAMETER: MAXBUFF:
FLM0465 USED PARAMETER: DSORG : SEQUENT
FLM0465 USED PARAMETER: RECFORM : FIX
FLM0465 USED PARAMETER: RECSIZE :
FLM0465 USED PARAMETER: BLKSIZE :
                                    2560
FLM0482 OLD ODSN
                  : VSESPUC:LIMES.FLAM.DATEN
FLM0482 OLD ODSORG : SEQUENT
FLM0482 OLD ORECFORM: SPNBLK
FLM0482 OLD ORECSIZE:
FLM0482 OLD OBLKSIZE:
                        2048
FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: 0102
FLM0460 DATA SET NAME : FLAMV30.TESTDATA -FLAMOUT-
FLM0479 FILE-ATTRIBUTE WAS CHANGED
FLM0480 FILE PARAM OLD OBLKSIZE:
                                     2048 NEW: 1032
FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES:
                                    473 /
                                                      242,176
FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES:
                                  8,511 /
                                                      680,880
FLM0458 CPU - TIME:
                         4.2396
FLM0459 RUN - TIME:
                         8.1953
FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END
1S55I LAST RETURN CODE WAS 0000
EOJ JFLAMDSD MAX.RETURN CODE=0000
```

5.2 Verwendung der Satzschnittstelle

Es folgen Beispielprogramme zum Aufruf der FLAM-Satzschnittstelle.

5.2.1 Komprimieren

Die sequentielle Datei "INDAT" mit fixer Satzl nge wird mit COBOL gelesen. Jeder Datensatz wird an die Satzschnittstelle bergeben. FLAM erzeugt die komprimierte FLAMFILE, die im n chsten Beispiel wieder gelesen wird.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE1C.
AUTHOR.
           LIMES DATENTECHNIK GMBH.
* SAMPLE1C READS A SEQUENTIAL DATA SET.
         EVERY RECORD IS GIVEN TO FLAM FOR COMPRESSION.
          FLAM MANAGES THE FLAMFILE ITSELF.
          IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
             - ANY DATA SET IN MVS, BS2000
             - VSAM
                                VSE/ESA
          EINE SEQUENTIELLE DATEI WIRD GELESEN.
          JEDER DATENSATZ WIRD AN FLAM ZUR KOMPRIMIERUNG
          HEBERGEREN
          FLAM VERWALTET DIE KOMPRIMATSDATEI SELBST.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
                       SYSOUT IS OUT-PUT.
SPECIAL-NAMES.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT INDAT ASSIGN TO SYS010-S-DATAIN
           ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD INDAT RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
           RECORDING MODE IS F.
01 INDAT-RECORD.
    02 FILLER PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
77 OPERATION PIC X(6).
```

01 FLAM-PARAMETER.

```
USED FOR EVERY FLAM-CALL
   02 FILE-ID PIC S9(8) COMP SYNC.
   02 RETCO PIC S9(8) COMP SYNC.
      88 FLAMOK VALUE 0.
   02 RETCO-X REDEFINES RETCO.
     03 RETCO-1 PIC X.
      88 NODMS-ERROR VALUE LOW-VALUE.
     03 RETCO-2-4 PIC XXX.
 USED FOR FLAM OPEN
   02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 1.
   02 DDNAME PIC X(8) VALUE "FLAMFIL".
   02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
 USED FOR FLAM PUT
   02 DATLEN PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
   02 DATABYTES PIC X(80).
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
OPEN-INPUT-DATA.
 OPEN DATA SET TO READ RECORDS
   OPEN INPUT INDAT.
OPEN-FLAM.
   OPEN FLAM FOR OUTPUT (COMPRESSION)
   CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                      LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
    IF NOT FLAMOK
       THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
            PERFORM FLAM-ERROR
            GO TO CLOSE-DATA.
READ-RECORD.
 READ A RECORD FROM INPUT DATA SET
   READ INDAT INTO DATABYTES AT END
                              GO TO FINISH-COMPRESSION.
WRITE-RECORD.
 WRITE THE RECORD WITH FLAM COMPRESSION
   CALL "FLMPUT" USING FILE-ID, RETCO,
                       DATLEN, DATABYTES.
                                                     FLAM V4.1 (VSE)
```

```
IF FLAMOK
     THEN GO TO READ-RECORD
      ELSE MOVE "PUT" TO OPERATION
           PERFORM FLAM-ERROR.
FINISH-COMPRESSION.
 CLOSE FLAM
    CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
    IF NOT FLAMOK
     THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
CLOSE-DATA.
    CLOSE INDAT.
MAIN-END.
   STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
FLAM-ERROR-1.
    IF NODMS-ERROR
     THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
     ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
    DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
           UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
    EXIT.
```

5.2.2 Dekomprimieren

Hier liest FLAM das Komprimat aus dem vorangegangenen Beispiel. ber die Satzschnittstelle werden die dekomprimierten S tze bereitgestellt und mit COBOL in die sequentielle Datei "OUTDAT" geschrieben.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE1D.
AUTHOR.
        LIMES DATENTECHNIK GMBH.
  SAMPLE1D READS WITH FLAM COMPRESSED RECORDS AND WRITES
          THE RECEIVED DECOMPRESSED DATA IN A SEQUENTIAL
          DATA SET.
          IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
             - ANY DATA SET IN MVS, BS2000
             - VSAM
                                IN VSE/ESA
          HIER WIRD MIT FLAM AUF KOMPRIMIERTE DATEN LESEND
          ZUGEGRIFFEN.
          DIE ERHALTENEN DATENSAETZE WERDEN IN EINE SEQUENT.
          DATEI GESCHRIEBEN.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
   SYSOUT IS OUT-PUT.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
   SELECT
               OUTTDAT
   ASSIGN TO SYS010-S-DATAOUT
   ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
      DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD OUTDAT RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
           RECORDING MODE F.
01 OUTDAT-RECORD.
    02 FILLER PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
77 OPERATION PIC X(6).
01 FLAM-PARAMETER.
 USED FOR ALL FLAM-CALLS
    02 FILE-ID PIC S9(8) COMP SYNC.
    02 RETCO PIC S9(8) COMP SYNC.
      88 FLAMOK
                          VALUE 0.
      88 FILEID-ERR
                           VALUE -1.
      88 MEMORY-ERR
                          VALUE -1.
```

```
88 REC-TRUNCATED VALUE 1.
       88 END-OF-FILE VALUE 2.
88 REC-NOT-FOUND VALUE 5.
88 NEW-HEADER VALUE 6.
       88 NO-FLAMFILE VALUE 10.
88 FORMAT-ERR VALUE 11.
88 RECLEN-ERR VALUE 12.
88 FILELEN-ERR VALUE 13.
88 CHECKSUM-ERR VALUE 14.
88 MAXB-INVALID VALUE 21.
        88 COMPMODE-INVALID VALUE 22.
        88 COMPSYNTAX-ERR VALUE 23.
        88 MAXREC-INVALID VALUE 24.
        88 MAXSIZE-INVALID VALUE 25.
        88 FLAMCODE-INVALID VALUE 26.
        88 FILE-EMPTY VALUE 30.
        88 NO-DATA-SET VALUE 31.
    02 RETCO-X REDEFINES RETCO.
      03 RETCO-1 PIC X
        88 FLAM-ERROR-RC VALUE LOW-VALUE.
      03 RETCO-2-4 PIC XXX.
  USED FOR FLAM OPEN
    02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 DDNAME PIC X(8) VALUE "FLAMFIL".
    02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
 USED FOR FLAM GET
    02 DATLEN
                   PIC S9(8).
    02 MAXLEN
                   PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
OPEN-OUTPUT-DATA.
 OPEN DATA SET TO WRITE RECORDS
    OPEN OUTPUT OUTDAT.
OPEN-FLAM.
  OPEN FLAM FOR INPUT (DECOMPRESSION)
    CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                          LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
    IF NOT FLAMOK
        THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
              PERFORM FLAM-ERROR
              GO TO CLOSE-DATA.
```

```
READ-RECORD.
 READ A RECORD WITH FLAM IN OUTPUT AREA
    CALL "FLMGET" USING FILE-ID, RETCO,
                       DATLEN, OUTDAT-RECORD, MAXLEN.
    IF FLAMOK
      THEN NEXT SENTENCE
      ELSE IF END-OF-FILE
               THEN GO TO CLOSE-FLAM
               ELSE MOVE "GET" TO OPERATION
                   PERFORM FLAM-ERROR
                    GO TO CLOSE-FLAM.
WRITE-RECORD.
 WRITE THE DECOMPRESSED RECORD
    WRITE OUTDAT-RECORD.
   GO TO READ-RECORD.
CLOSE-FLAM.
  CLOSE TO FLAM
    CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
    IF NOT FLAMOK
      THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
CLOSE-DATA.
  CLOSE OUTPUT DATA
    CLOSE OUTDAT.
MAIN-END.
    STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
FLAM-ERROR-1.
    IF FLAM-ERROR-RC
      THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
      ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
    DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
            UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
    EXIT.
```

5.2.3 Direktzugriff auf indexsequentielle FLAMFILE

Dieses Beispiel setzt als Eingabe eine indexsequentielle FLAMFILE einer indexsequentiellen Originaldatei mit 80 Bytes Satzl nge und Satzschl sseln von 8 Bytes L nge an der Position 73 voraus. Die Schl ssel sind abdruckbar numerisch von 1 bis n, wobei n gr er als 40 sein sollte. Das Komprimat dieser Datei kann mit dem Dienstprogramm FLAM erzeugt werden.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE3D.
AUTHOR.
            LIMES DATENTECHNIK GMBH.
 SAMPLE3D IS AN EXAMPLE FOR AN INFORMATION RETRIEVAL PROGRAM,
BASED ON A VSAM-KSDS-FLAMFILE, USING THE FLAM-CALL-INTERFACE
A DIRECT READ WITH KEY IS DONE.
 IF RECORD FOUND, THE NEXT RECORDS ARE READ SEQUENTIAL AND
 DISPLAYED, UNTIL A NEW SET OF KEYS START.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    SYSOUT IS OUT-PUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 NEXT-KEY PIC 9(8).
77 CONDITION-FLAG PIC X.
    88 SET-END VALUE "X".
77 SET-END-FLAG PIC X VALUE "X".
01 FLAM-FILEID PIC 9(8) COMP.
01 FLAM-RETCO PIC S9(8) COMP.
88 FLAMOK VALUE 0.
                   VALUE 0.
                    VALUE -1.
VALUE -1.
    88 FILEID-ERR
    88 MEMORY-ERR
   88 REC-TRUNCATED VALUE 1.
88 END-OF-FILE VALUE 2.
88 REC-NOT-FOUND VALUE 5.
88 NEW-HEADER VALUE 6.
                      VALUE 10.
    88 NO-FLAMFILE
    88 FORMAT-ERR
                        VALUE 11.
    88 RECLEN-ERR
                        VALUE 12.
    88 FILELEN-ERR
                        VALUE 13.
```

```
88 CHECKSUM-ERR
88 MAXB-INVALID
                          VALUE 14.
                          VALUE 21.
    88 COMPMODE-INVALID VALUE 22.
    88 COMPSYNTAX-ERR VALUE 23.
    88 MAXREC-INVALID VALUE 24.
88 MAXSIZE-INVALID VALUE 25.
    88 FLAMCODE-INVALID VALUE 26.
    88 FILE-EMPTY
                         VALUE 30.
01 RETCO-X REDEFINES FLAM-RETCO.
    03 RETCO-1 PIC X.
       88 NODMS-ERROR
                           VALUE LOW-VALUE.
    03 RETCO-2 PIC X.
    03 RETCO-3-4.
     05 RETCO-3 PIC X.
     05 RETCO-4 PIC X.
01 FLMOPN-AREA.
    02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 DDNAME PIC X(8) VALUE "FLAMFIL".
    02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
01 FLMGET-FLMGKY-AREA.
    02 DATALEN
                    PIC S9(8) COMP SYNC.
    02 DATA-AREA.
       04 PURE-DATA PIC X(72).
       04 KEY-DATA PIC 9(8).
    02 BUFFLEN PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
01 SEARCH-KEYS.

      02 S-KEY-1
      PIC 9(8)
      VALUE 10.

      02 S-KEY-2
      PIC 9(8)
      VALUE 30.

      02 S-KEY-3
      PIC 9(8)
      VALUE 0.

01 STOP-KEYS.
    02 STOP-KEY-1 PIC 9(8) VALUE 20.
    02 STOP-KEY-2 PIC 9(8) VALUE 40.
    02 STOP-KEY-3 PIC 9(8) VALUE 9.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
MAIN-OPEN-FILE.
    OPEN FLAMFILE
    THE FLAMFILE WAS BUILD BY THE FLAM-UTILITY, SO IT HAS
    A FILE-HEADER WITH VALUES ABOUT THE ORIGINAL DATA SET.
    THEN WE NEED ONLY THE FLMOPN-CALL.
    CALL "FLMOPN" USING FLAM-FILEID,
                            FLAM-RETCO,
                            LASTPAR,
                            OPENMODE
                            DDNAME,
                            STATIS.
```

```
IF NOT FLAMOK
      THEN DISPLAY "OPEN-ERROR." UPON OUT-PUT
            PERFORM FLAM-ERROR
            GO TO MAIN-END.
MAIN-SEARCH-1.
 SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 1
   MOVE S-KEY-1 TO KEY-DATA.
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
   IF FLAMOK
      THEN MOVE STOP-KEY-1 TO NEXT-KEY
           MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-SEARCH-2.
  SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 2
   MOVE S-KEY-2 TO KEY-DATA.
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
   IF FLAMOK
      THEN MOVE STOP-KEY-2 TO NEXT-KEY
           MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-SEARCH-3.
 SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 3
 (KEY DOES NOT EXIST IN DATA SET).
   MOVE S-KEY-3 TO KEY-DATA.
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD NOT FOUND, FLAM POSITIONS TO THE NEXT HIGHER KEY
 IN THE DATA SET:
   IF REC-NOT-FOUND
      THEN MOVE STOP-KEY-3 TO NEXT-KEY
          MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-CLOSE-FILE.
 CLOSE FLAMFILE
    CALL "FLMCLS" USING FLAM-FILEID,
                             FLAM-RETCO.
MAIN-END.
   STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
```

```
FLAM-RETURNCODE IS NOT ZERO.
 DOCUMENT THE ERROR-SITUATION.
FLAM-ERROR-1.
    IF END-OF-FILE
      THEN GO TO FLAM-ERROR-99.
    IF NODMS-ERROR
      THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
      ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            THIS BYTE CONTAINS A SIGN FOR DATA SET-ERROR,
             WE DON'T NEED TO DISPLAY IT
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-2.
    DISPLAY "RETURNCODE= " FLAM-RETCO UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
   EXIT.
GET-KEY SECTION.
 GET A RECORD WITH SPECIFIED KEY
GET-KEY-1.
   CALL "FLMGKY" USING FLAM-FILEID,
                         FLAM-RETCO,
                         DATALEN,
                         DATA-AREA,
                          BUFFLEN.
GET-KEY-2.
    IF FLAMOK
      THEN NEXT SENTENCE
       ELSE IF REC-NOT-FOUND
                THEN DISPLAY "KEY NOT FOUND: " KEY-DATA
                             UPON OUT-PUT
                      GO TO GET-KEY-99
                ELSE PERFORM FLAM-ERROR
                     GO TO GET-KEY-99.
GET-KEY-3.
    DISPLAY "KEY FOUND: " KEY-DATA UPON OUT-PUT.
    DISPLAY "DATA: "
                                 UPON OUT-PUT.
                                 UPON OUT-PUT.
    DISPLAY DATA-AREA
GET-KEY-99.
   EXIT.
GET-SEQ SECTION.
 GET RECORDS IN SEQUENTIAL ORDER
GET-SEQ-1.
    CALL "FLMGET" USING FLAM-FILEID,
                         FLAM-RETCO,
                          DATALEN,
                          DATA-AREA,
                         BUFFLEN.
GET-SEQ-2.
 CHECK RETURNCODE
```

```
IF
       FLAMOK
     THEN
    IF RECORD CONTAINS TO THE SET, DISPLAY THE DATA,
     ELSE SET THE SET-END CONDITION.
       IF KEY-DATA < NEXT-KEY
         THEN DISPLAY DATA-AREA UPON OUT-PUT
         ELSE MOVE SET-END-FLAG TO CONDITION-FLAG
     ELSE
     SET THE SET-END CONDITION,
     ON ERROR, DISPLAY THE FLAM-RETURNCODE.
         MOVE SET-END-FLAG TO CONDITION-FLAG
         IF NOT END-OF-FILE
           THEN PERFORM FLAM-ERROR.
GET-SEQ-99.
   EXIT.
```

5.2.4 Testprogramm f r die Satzschnittstelle FLAMREC

Mit diesem Programm k nnen Funktionen der Satzschnittstelle FLAMREC mit allen Parameterwerten in beliebiger Reihenfolge aufgerufen werden. Dieses Beispiel enth It damit alle Datendefinitionen und alle Unterprogrammaufrufe, die f r die Satzschnittstelle gebraucht werden k nnen. Es kann sowohl als Muster f r eigene Entwicklungen als auch zum Untersuchen beliebiger Komprimatsdateien verwendet werden.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. RECTEST.
*******************
           RECTEST
  FUNKTION: FLAMREC-SCHNITTSTELLE BENUTZEN.
           MIT DIESEM TESTPROGRAMM KOENNEN ALLE FUNKTIONEN
           DER FLAM SATZSCHNITTSTELLE FLAMREC MIT ALLEN PARA- *
           METERWERTEN IN BELIEBIGER REIHENFOLGE AUFGERUFEN
           WERDEN.
  FUNCTION: USE THE INTERFACE FLAMREC.
           IN THIS EXAMPLE YOU ARE ABLE TO CALL ALL FUNCTIONS *
           OF THE RECORD INTERFACE FLAMREC WITH ALL PARAMETERS*
           AND IN EVERY SEQUENCE.
  IT IS AN EXAMPLE FOR CALLING FLAM FROM A COBOL ROUTINE.
  EVERY ENTRY AND ITS PARAMETER ARE DESCRIBED.
  TO START RECTEST IN TSO, USE AFTER COMPILATION AND LINKING:
    ALLOC DSN(*) DD(SYSIN)
    ALLOC DSN(*) DD(SYSOUT)
    CALL FLAMV27C (RECTEST)
***********************************
ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
           IS TERMIN
    SYSIN
    SYSOUT IS TERMOUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
    PARAMETER FOR FLMOPN
                             PIC S9(8) COMP SYNC.
77 FLAMID
01 RETCO
                             PIC S9(8) COMP SYNC.
                                VALUE 0.
    88 UNZULAESSIG
                                 VALUE -1.
```

```
01 RETCO-RED REDEFINES RETCO.
    05 RETCO-INDICATOR PIC X(1).

      88 DVS-ERROR
      VALUE

      05 FILLER
      PIC X(1).

      05 RETCO-FLAM
      PIC S9(4)

                                     VALUE HIGH-VALUE.
                               PIC S9(4) COMP SYNC.
                                     VALUE 1.
        88 CUT
        88 EOF
                                     VALUE 2.
        88 GAP
                                     VALUE 3.
        88 INVKEY
                                     VALUE 5.
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
77 LASTPAR
                                     VALUE 1.
    88 LAST-PARAMETER
                                     VALUE 0.
77 OPENMODE
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 2.
    88 OPEN-INPUT
                                     VALUE 0.
    88 OPEN-OUTPUT
                                     VALUE 1.
                                     VALUE 2.
    88 OPEN-INOUT
    88 OPEN-OUTIN
                                     VALUE 3.
77 DDNAME
                                 PIC X(8)
                                     VALUE "FLAMFIL".
77 STATIS
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 1.
    88 STATISTIK
                                     VALUE 1.
    PARAMETER FOR FLMOPD
77 NAMELEN
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 54.
77 FILENAME
                                 PIC X(54)
                                     VALUE SPACES.
77 DSORG
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 1.
77 RECFORM
                                 PIC S9(8) COMP SYNC.
77 MAXSIZE
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 512.
77 RECDELIM
                                 PIC X(4).
77 BLKSIZE
                                 PIC S9(8) COMP SYNC.
77 CLOSDISP
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 0.
77 DEVICE
                                 PIC S9(8) COMP SYNC
                                     VALUE 0.
   PARAMETER FOR FLMOPF
77 VERSION
                                 PIC S9(8) COMP SYNC.
                                     VALUE 100.
    88 VERSION-1
    88 VERSION-1-1
                                     VALUE 101.
    88 VERSION-2
                                     VALUE 200.
77 FLAMCODE
                                 PIC S9(8) COMP SYNC.
    88 EBC-DIC
                                     VALUE 0.
    88 ASCII
                                     VALUE 1.
77 COMPMODE
                                PIC S9(8) COMP SYNC.
    88 CX8
                                     VALUE 0.
    88 CX7
                                     VALUE 1.
    88 VR8
                                     VALUE 2.
77 MAXBUFF
                                 PIC S9(8) COMP SYNC.
```

77	HEA	DER	PIC	S9(8)	COMP	SYNC	
				VALUE	1.		
		NOHEADER		VALUE	0.		
		FILEHEADER		VALUE			
77	MAX	REC	PIC	S9 (8)			
				VALUE	255.		
*							
*		LUESSELBESCHREIBUNG					
*	KEY	DESCRIPTION OF THE	F.TWWF.TT	E.			
	PEV	DECC					
		DESC. EYFLAGS	DIC	S9(8)	COMD	CVNC	
0.	3 K	EIFLAGS	PIC	VALUE		SINC	
0	5 K1	EYPARTS	DTC	S9 (8)		SVNC	
0.	J 10		110	VALUE		51110	
0.	5 KI	EYENTRY1.		VIII-01			
		KEYPOS1	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC	
				VALUE			
	10	KEYLEN1	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC	
	-			VALUE		-	
	10	KEYTYPE1	PIC	S9 (8)		SYNC	
				VALUE	1.		
0.	5 K	EYENTRY-2-BIS-8		OCCUR	5 7 T	IMES.	
	10	KEYPOS	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC.	
	10	KEYLEN	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC.	
	10	KEYTYPE	PIC	S9(8)	COMP	SYNC.	
*							
77	BLK	MODE	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC.	
	88	UNBLOCKED		VALUE	0.		
	88	BLOCKED		VALUE	1.		
77	EXK	20	PIC	X(8)			
				VALUE	SPAC	ES.	
77	EXD:	20	PIC	X(8)			
*				VALUE	SPAC	ES.	
*	מאם	MEMED EOD EIMDUD					
*	PAR	AMETER FOR FLMPHD					
 77	NZM	ELEN-ORIG	PTC	S9(8)	COMP	SYNC	
,,	MALL	ELEN ORIG	110	VALUE		DINC	
77	TT.	ENAME-ORIG	PTC	X(54)	54.		
• •		2 		VALUE	SPACI	ES.	
77	DSO	RG-ORIG	PIC	S9 (8)			
				VALUE		•	
77	REC	FORM-ORIG	PIC	S9 (8)		SYNC.	
		SIZE-ORIG		S9 (8)			
				VALUE			
77	REC	DELIM-ORIG	PIC	X(4).			
77	BLK	SIZE-ORIG	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC.	
77	PRC'	TRL-ORIG	PIC	S9 (8)	COMP	SYNC	
				VALUE	0.		
	88	NO-CONTROL-CHAR		VALUE	0.		
		ASA-CONTROL-CHAR		VALUE	1.		
	88			VALUE	2.		
		MACH-CONTROL-CHAR					
77	88	MACH-CONTROL-CHAR TEM-ORIG	PIC	X(2)			
	88 SYS!	TEM-ORIG		VALUE		VALUES.	
77 77	88 SYS!						
	88 SYS!	TEM-ORIG		VALUE			FLAM V4.1 (VSE)

```
VALUE 1.
    88 LAST-PARAMETER-PHD
                                   VALUE 0.
   SCHLUESSELBESCHREIBUNG DER ORIGINALDATEI
    KEY DESCRIPTION OF THE ORIGINAL DATA SET
01 KEYDESC-ORIG.
  05 KEYFLAGS-ORIG
                               PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 1.
  05 KEYPARTS-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 1.
  05 KEYENTRY1-ORIG.
    10 KEYPOS1-ORIG
                             PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 1.
    10 KEYLEN1-ORIG
                               PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 8.
    10 KEYTYPE1-ORIG PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 1.
  05 KEYENTRY-2-BIS-8-ORIG
                                   OCCURS 7 TIMES
   10 KEYPOS-ORIG PIC S9(8) COMP SYNC.
10 KEYLEN-ORIG PIC S9(8) COMP SYNC.
10 VEYTYPE-ORIG PIC S9(8) COMP SYNC.
                                   INDEXED BY KEYDESC-INDEX.
77 KEYDESC-INDIKATOR
                             PIC X(1)
                                  VALUE "Y".
    88 KEYDESC-DEFINIERT
                                   VALUE "Y".
   PARAMETER FOR FLMPUH
77 UATTRLEN
                               PIC S9(8) COMP SYNC.
77 USERATTR
                               PIC X(80).
    PARAMETER FLMGET / FLMPUT
77 RECLEN
                               PIC S9(8) COMP SYNC
                                         VALUE 80.
01 REC-ORD.
    05 BYTE
                               PIC X(1)
                                   OCCURS 32767 TIMES
                                   INDEXED BY REC-INDEX.
01 RECORD-DISPLAY REDEFINES REC-ORD
                              PIC X(80).
01 RECORD-KEY-DISPLAY.
    02 RECORD-KEY-BYTE
                              PIC X(1) OCCURS 80
                                   INDEXED BY KEY-INDEX.
77 BUFLEN
                               PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 32767.
77 CHECKMODE
                               PIC S9(8) COMP SYNC
                                   VALUE 0.
                               PIC S9(8) COMP SYNC
77 RECNO
                                   VALUE 0.
    VARIABLEN ZUR AUFBEREITUNG DES RETURNCODES
77 LEN-RETCO
                             PIC S9(8) COMP SYNC
```

```
VALUE 4.
01 RETCO-HEX.
    05 FILLER
                               PIC X(4).
    05 RETCO-DISP
                               PIC X(4).
    VARIABLEN ZUM EINLESEN UND AUFBEREITEN VON ZAHLEN
    VARIABLES TO READ IN, AND EDIT NUMBERS
01 EINGABE.
    05 BYTE-EIN
                               PIC X(1)
                               OCCURS 9 TIMES
                               INDEXED BY EIN-INDEX.
01 EINGABE-NUM
                               PIC S9(8).
01 EINGABE-RED REDEFINES EINGABE-NUM.
    05 BYTE-RED
                               PIC X(1)
                               OCCURS 8 TIMES
                               INDEXED BY RED-INDEX.
 AUSGEWAEHLTE FUNKTION
  SELECTED FUNCTION
01 FUNKTION
                               PIC X(8).
    88 FLMOPD
                                  VALUES "FLMOPD" "OPD".
    88 FLMOPF
                                  VALUES "FLMOPF" "OPF".
    88 FLMCLS
                                  VALUES "FLMCLS" "CLS" "C".
                                  VALUES "FLMFLU" "FLU".
    88 FLMFLU
    88 FLMGET
                                  VALUES "FLMGET" "GET" "G".
     88 FLMGTR
                                  VALUES "FLMGTR" "GTR".
    88 FLMGKY
                                  VALUES "FLMGKY" "GKY".
                                  VALUES "FLMFKY" "FKY".
    88 FLMFKY
    88 FLMGRN
                                  VALUES "FLMGRN" "GRN".
    88 FLMFRN
                                  VALUES "FLMFRN" "FRN".
    88 FLMPUT
                                  VALUES "FLMPUT" "PUT" "P".
    88 FLMPKY
                                  VALUES "FLMPKY" "PKY".
                                  VALUES "FLMPOS" "POS".
    88 FLMPOS
                                  VALUES "FLMDEL" "DEL" "D".
    88 FLMDEL
    88 FLMUPD
                                  VALUES "FLMUPD" "UPD" "U".
    88 FLMPHD
                                  VALUES "FLMPHD" "PHD".
    88 FLMPUH
                                  VALUES "FLMPUH" "PUH".
    88 FLMGHD
                                  VALUES "FLMGHD" "GHD".
    88 FLMGUH
                                  VALUES "FLMGUH" "GUH".
* AREAS FOR FLMCLS AND FLMFLU
77 CPUTIME
                               PIC 9(8) COMP.
77 REC-ORDS
                               PIC 9(8) COMP.
01 BYTEFELD.
    05 BYTEOFL
                               PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 BYTES
                               PIC 9(8) COMP SYNC.
01 BYTECHT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.
77 CMPRECS
                             PIC 9(8) COMP.
01 CMPBYFELD.
    05 CMPBYOFL
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 CMPBYTES
                              PIC 9(8) COMP SYNC.
01 CMPBYCNT REDEFINES CMPBYFELD
                               PIC S9(18) COMP SYNC.
                                                            FLAM V4.1 (VSE)
```

```
77 STATIS-DIS
                             PIC ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ.
* ARBEITSVARIABLEN
* WORK FIELDS
77 INDEX-DISPLAY
                       PIC 9(8) COMP.
PIC S9(8) COMP SYNC.
PIC S9(8) COMP SYNC.
VALUE 9999999
                           PIC 9(8).
77 KEY-IND-DISP
77 GET-COUNT
77 GET-INDEX
77 REL-POSITION
    88 DATEI-ENDE
    88 DATEI-ANFANG
77 DIGIT
                             PIC 9.
01 HEXDATA
                              PIC 9(8) COMP SYNC.
01 HEXDATA-BYTES REDEFINES HEXDATA.
                       PIC X(2).
    05 BYTE-1-2-HEX
                         PIC X(2).
PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 BYTE-3-4-HEX
77 HEX-QUOTIENT
                            PIC 9(8) COMP SYNC.
77 HEX-REMAINDER
01 HEXDIGITS
                             PIC X(16)
                                   VALUE "0123456789ABCDEF".
01 HEXTAB REDEFINES HEXDIGITS.
                              PIC X(1)
    05 DIGIT-HEX
                                   OCCURS 16 TIMES
                                   INDEXED BY HEX-INDEX.
01 CHARDATA
01 CHARDATA-BYTES REDEFINES CHARDATA.
    05 BYTE-1-CHAR
                             PIC X(2).
    05 BYTE-2-4-CHAR.
        10 BYTE-2-CHAR PIC X(2).
10 BYTE-3-4-CHAR PIC X(4).
01 CHARDATA-TAB REDEFINES CHARDATA.
    05 BYTE-CHAR
                                   OCCURS 8 TIMES
                                   INDEXED BY CHAR-INDEX.
PROCEDURE DIVISION.
* STARTMELDUNG AUSGEBEN
START-MELDUNG.
    DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
    DISPLAY "START PROGRAM TO TEST FLAMREC"
                                                UPON TERMOUT.
    DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
* DATEI OEFFNEN
OPEN-EINGABE.
    DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPN: "
                                               UPON TERMOUT
    DISPLAY "OPENMODE (0=INPUT 1=OUTPUT 2=INOUT) ?"
                                                 UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO OPENMODE
```

```
DISPLAY "DDNAME ?"
                                                 UPON TERMOUT
   ACCEPT DDNAME
                                                 FROM TERMIN
   DISPLAY "STATIS (0=NO 1=YES) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO STATIS
   DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
   MOVE
           EINGABE-NUM TO LASTPAR
   CALL "FLMOPN" USING FLAMID, RETCO,
                          LASTPAR, OPENMODE,
                          DDNAME, STATIS
    IF NOT OK
    THEN
        DISPLAY "ERROR ON 'OPEN' OF: ", DDNAME UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
        DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
        DISPLAY "PROGRAM TERMINATED WITH ERRORS" UPON TERMOUT
        STOP RUN
   END-IF.
OPEN-NEXT.
       NOT LAST-PARAMETER
   IF
   THEN
        DISPLAY "PLEASE SELECT FUNCTION: FLMOPD FLMOPF"
                                                 UPON TERMOUT
        ACCEPT FUNKTION
                                                 FROM TERMIN
        IF FLMOPD
        THEN
             DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
             DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPD: "
                                                 UPON TERMOUT
             DISPLAY "DATA SET NAME ?"
                                                UPON TERMOUT
                                                FROM TERMIN
             ACCEPT FILENAME
             DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"
                                              UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                      EINGABE-NUM TO NAMELEN
             ТF
                 OPEN-OUTPUT
             THEN
                  DISPLAY "DSORG (0=SEQ 1=INDEX ...) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                         EINGABE-NUM TO DSORG
                  DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX ...) ?"
                                                 UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                          EINGABE-NUM TO RECFORM
                  DISPLAY "MAXSIZE (80 - 32768) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                          EINGABE-NUM TO MAXSIZE
                  DISPLAY "KEYDESC FOR ORIGINAL DATA SET ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM KEYDESC-EINGABE
                           KEYDESC-ORIG TO KEYDESC
```

```
DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?"
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO BLKSIZE
    END-IF
    DISPLAY "CLOSDISP (0=REWIND 1=UNLOAD ...) ?"
                                      UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE EINGABE-NUM TO CLOSDISP
    DISPLAY "DEVICE (0=DISK 1=TAPE ...) ?"
                                      UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE
            EINGABE-NUM TO DEVICE
    DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?" UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE EINGABE-NUM TO LASTPAR
           "FLMOPD" USING FLAMID, RETCO,
    CALL
                    LASTPAR, NAMELEN, FILENAME,
                    DSORG, RECFORM, MAXSIZE,
                    RECDELIM, KEYDESC, BLKSIZE,
                    CLOSDISP, DEVICE
    IF NOT OK
    THEN
         DISPLAY "ERROR ON 'OPEN' OF: ",
                                      UPON TERMOUT
                 FILENAME
         PERFORM FEHLER-MELDUNG
         DISPLAY " "
                                  UPON TERMOUT
         DISPLAY "PROGRAM TERMINATED WITH ERRORS"
                                      UPON TERMOUT
         STOP RUN
    ELSE
         DISPLAY "NAMELEN ", NAMELEN UPON TERMOUT
         DISPLAY "DATA SET ", FILENAME UPON TERMOUT
         DISPLAY "DSORG ", DSORG UPON TERMOUT
         DISPLAY "RECFORM ", RECFORM UPON TERMOUT
         DISPLAY "MAXSIZE ", MAXSIZE UPON TERMOUT
             DSORG 0 AND KEYPARTS 0
         THEN
              DISPLAY "KEYDESC OF FLAMFILE"
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYPOS1 ", KEYPOS1
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYLEN1 ", KEYLEN1
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1
                                      UPON TERMOUT
         END-IF
         DISPLAY "BLKSIZE ", BLKSIZE UPON TERMOUT
         DISPLAY "CLOSDISP ", CLOSDISP UPON TERMOUT
         DISPLAY "DEVICE ", DEVICE UPON TERMOUT
    END-IF
ELSE
```

```
IF
        FLMOPF
    THEN
         MOVE
                1
                         TO LASTPAR
         MOVE DDNAME TO FILENAME
    ELSE
         DISPLAY " UNKNOWN FUNCTION: ", FUNKTION
                                       UPON TERMOUT
         GO TO OPEN-NEXT
    END-IF
END-IF
ΙF
    NOT LAST-PARAMETER
THEN
    DISPLAY " "
                                       UPON TERMOUT
    DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPF :"
                                       UPON TERMOUT
    ΙF
        OPEN-OUTPUT
    THEN
         DISPLAY "FLAMCODE (0=EBCDIC 1=ASCII) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO FLAMCODE
         DISPLAY "COMPMODE (0=CX8 1=CX7 2=VR8) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO COMPMODE
         DISPLAY "MAXBUFF (0 - 32768) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                EINGABE-NUM TO MAXBUFF
         DISPLAY "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO HEADER
         DISPLAY "MAXREC (1 - 255) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                  EINGABE-NUM TO MAXREC
         ΙF
             FLMOPF
         THEN
              DISPLAY "KEYDESC FOR ORIGINALDATEI ?"
                                       UPON TERMOUT
              PERFORM KEYDESC-EINGABE
         END-IF
         DISPLAY "BLKMODE (0=UNBLK 1=BLK) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO BLKMODE
         MOVE:
         DISPLAY "EXK20 ?"
                                      UPON TERMOUT
         ACCEPT EXK20
                                      FROM TERMIN
    ELSE
         IF
             FLMOPF
              DISPLAY "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                       UPON TERMOUT
              PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                       EINGABE-NUM TO HEADER
```

```
IF
                            OPEN-INOUT
                       THEN
                            DISPLAY "MAXREC (1 - 255) ?"
                                                UPON TERMOUT
                            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                                    EINGABE-NUM TO MAXREC
                            DISPLAY "EXK20 ?" UPON TERMOUT
                            ACCEPT EXK20
                                             FROM TERMIN
                       END-IF
                      DISPLAY "KEYDESC FOR ORIGINAL DATA SET ?"
                                                UPON TERMOUT
                       PERFORM KEYDESC-EINGABE
                  END-IF
                  DISPLAY "EXD20 ?"
                                                UPON TERMOUT
                  ACCEPT EXD20
                                                FROM TERMIN
              END-IF
                     "FLMOPF" USING FLAMID, RETCO,
              CALL
                              VERSION, FLAMCODE, COMPMODE,
                              MAXBUFF, HEADER, MAXREC,
                              KEYDESC-ORIG, BLKMODE,
                              EXK20, EXD20
              IF
                  NOT OK
              THEN
                  DISPLAY "ERROR ON OPEN OF: ",
                           FILENAME
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM FEHLER-MELDUNG
                  DISPLAY " "
                                                UPON TERMOUT
                  DISPLAY "PROGRAM TERMINATED WITH ERRORS"
                                                UPON TERMOUT
                  STOP RUN
               ELSE
                  DISPLAY "VERSION ", VERSION UPON TERMOUT
                  DISPLAY "FLAMCODE ", FLAMCODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "COMPMODE ", COMPMODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "MAXBUFF ", MAXBUFF UPON TERMOUT
                  DISPLAY "HEADER ", HEADER UPON TERMOUT
                  DISPLAY "MAXREC ", MAXREC UPON TERMOUT
                  PERFORM KEYDESC-AUSGABE
                  DISPLAY "BLKMODE ", BLKMODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "EXK20 ", EXK20 DISPLAY "EXD20 ", EXD20
                                               UPON TERMOUT
                                               UPON TERMOUT
               END-IF
          END-IF
    END-IF.
* VERARBEITUNGSSCHLEIFE
******************
    PERFORM UNTIL FLMCLS
       DISPLAY "PLEASE SELECT FUNCTION: "
               "GET GTR GKY FKY GRN FRN "
               "PUT PKY POS DEL UPD GHD GUH PHD PUH FLU CLS"
                                                UPON TERMOUT
       ACCEPT FUNKTION
                                                FROM TERMIN
       IF FLMGET
```

```
THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN
ELSE
ΙF
     FLMGTR
THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS
 ELSE
 ΙF
       FLMPOS
 THEN PERFORM POSITIONIEREN
 ELSE
   IF
       FLMDEL
   THEN PERFORM LOESCHEN
   ELSE
        FLMGKY
    THEN PERFORM SCHLUESSEL-LESEN
    ELSE
         FLMFKY
     ΙF
     THEN PERFORM SCHLUESSEL-POSITIONIEREN
     TF
          FLMGRN
     THEN PERFORM SATZNUMMER-LESEN
     ELSE
       ΙF
           FLMFRN
       THEN PERFORM SATZNUMMER-POSITIONIEREN
       ELSE
        IF
            FLMPUT
        THEN PERFORM SCHREIBEN
        ELSE
             FLMPKY
         THEN PERFORM SCHLUESSEL-SCHREIBEN
         ELSE
          ΙF
              FLMUPD
          THEN PERFORM AENDERN
          ELSE
           IF
               FLMPHD
           THEN PERFORM HEADER-SCHREIBEN
           ELSE
                FT.MPIJH
            THEN PERFORM USER-HEADER-SCHREIBEN
            ELSE
             ΙF
                 FLMGHD
             THEN PERFORM HEADER-LESEN
             ELSE
                  FLMGUH
              THEN PERFORM USER-HEADER-LESEN
              ELSE
               ΙF
                   FLMFLU
               THEN PERFORM MATRIX-ABSCHLIESSEN
               ELSE
                IF FLMCLS
                THEN DISPLAY FILENAME,
                             " WILL BE CLOSED"
                                          UPON TERMOUT
                ELSE DISPLAY FUNKTION,
                             " UNKNOWN"
                                          UPON TERMOUT
                END-IF
               END-IF
              END-IF
```

```
END-IF
                 END-IF
                END-IF
               END-IF
               END-IF
              END-IF
             END-IF
            END-IF
           END-IF
          END-IF
        END-IF
        END-IF
       END-IF
      END-IF
    END-PERFORM.
FLAMFILE-SCHLIESSEN.
    CALL
          "FLMCLS" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                        BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
                        CMPBYOFL.
    IF NOT OK
       DISPLAY "ERROR DURING CLOSE"
                                             UPON TERMOUT
       PERFORM FEHLER-MELDUNG
    ELSE
       IF STATISTIK
       THEN
                   DISPLAY " "
                                                        UPON TERMOUT
                REC-ORDS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORG. RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE BYTECHT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORG. BYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE CMPRECS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "COMP. RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE CMPBYCNT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "COMP. BYTES
                             ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
       END-TF
       DISPLAY " "
                                             UPON TERMOUT
       DISPLAY "PROGRAM NORMAL TERMINATION"
                                             UPON TERMOUT
    END-IF.
    STOP RUN.
******************
  VERARBEITUNGSFUNKTIONEN
* PROCESSING FUNCTIONS
******************
SEQUENTIELL-LESEN.
    DISPLAY "NUMBER RECORDS TO READ ?"
                                     UPON TERMOUT.
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
    MOVE
         EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
    MOVE
           0 TO RETCO.
    PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
           UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
      MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
       CALL
             "FLMGET" USING FLAMID, RETCO,
                     RECLEN, REC-ORD, BUFLEN
```

```
IF GAP
           DISPLAY "*** FOUND EMPTY SLOT ***" UPON TERMOUT
           MOVE 0 TO RETCO
        ELSE
           IF OK OR CUT
              DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                  UPON TERMOUT
           END-IF
        END-IF
     END-PERFORM.
     IF NOT OK
        DISPLAY "ERROR ON 'GET RECORD'"
                                                 UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
     END-IF.
 SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS.
     DISPLAY "NUMBER RECORDS TO READ ?"
                                           UPON TERMOUT.
     PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
           EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
            0 TO RETCO.
     PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
             UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
        MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
        CALL "FLMGTR" USING FLAMID, RETCO,
                             RECLEN, REC-ORD, BUFLEN
        IF GAP
           DISPLAY "*** FOUND EMPTY SLOT ***"
                                                UPON TERMOUT
           MOVE 0 TO RETCO
        ELSE
           IF OK OR CUT
              DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                UPON TERMOUT
           END-IF
        END-IF
     END-PERFORM.
      IF NOT OK
        DISPLAY "ERROR ON 'READ BACKWARD'"
                                            UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
     END-IF.
 SATZNUMMER-LESEN.
     DISPLAY " "
                                                  UPON TERMOUT.
     DISPLAY "RECORD NUMBER ?"
                                                  UPON TERMOUT.
     PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
     MOVE EINGABE-NUM TO RECNO.
     MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
     CALL "FLMGRN" USING FLAMID, RETCO, RECLEN, REC-ORD
                                       BUFLEN, RECNO.
        DISPLAY "*** FOUND EMPTY SLOT ***"
                                                 UPON TERMOUT
        MOVE 0 TO RETCO
     ELSE
        IF OK OR CUT
           DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                  UPON TERMOUT
        END-IF
     END-IF
     IF NOT OK
                                                            FLAM V4.1 (VSE)
38
```

```
DISPLAY "ERROR ON 'POSITION TO RECORD NUMBER'"
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
SATZNUMMER-POSITIONIEREN.
   DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
   DISPLAY "RECORD NUMBER ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO RECNO.
   DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
   CALL "FLMFRN" USING FLAMID, RETCO, RECNO, CHECKMODE.
      DISPLAY "ERROR ON 'POSITION TO RECORD NUMBER'"
                                                 UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
      DISPLAY "RECORD NUMBER: ", RECNO
                                                 UPON TERMOUT
    END-IF.*
POSITIONIEREN.
   DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
   DISPLAY "RELATIVE POSITION ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO REL-POSITION.
   CALL "FLMPOS" USING FLAMID, RETCO, REL-POSITION.
   IF NOT OK
      DISPLAY "ERROR ON 'POSITION'" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
LOESCHEN.
   CALL "FLMDEL" USING FLAMID, RETCO,
    IF NOT OK
      DISPLAY "ERROR ON 'DELETE'"
                                                 UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
SCHLUESSEL-LESEN.
   DISPLAY "RECORD KEY ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   MOVE SPACES TO REC-ORD.
   ACCEPT RECORD-KEY-DISPLAY
                                                FROM TERMIN.
           KEY-INDEX TO 1.
REC-INDEX TO KEYPOS1-ORIG.
   SET
   PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
           UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
      MOVE RECORD-KEY-BYTE (KEY-INDEX) TO BYTE (REC-INDEX)
      SET KEY-INDEX UP BY 1
      SET REC-INDEX UP BY 1
   END-PERFORM.
    CALL "FLMGKY" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD, BUFLEN.
```

```
IF NOT OK
     THEN
        DISPLAY "ERROR ON 'READ WITH KEY'" UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
        MOVE RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
        DISPLAY "RECORD BUFFER: "
                                                  UPON TERMOUT
        DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                  UPON TERMOUT
     ELSE
        DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                  UPON TERMOUT
     END-IF.
 SCHLUESSEL-POSITIONIEREN.
     DISPLAY "RECORD KEY ?"
                                                  UPON TERMOUT.
     MOVE SPACES TO REC-ORD.
     ACCEPT RECORD-KEY-DISPLAY
                                                  FROM TERMIN.
     DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"
                                                  UPON TERMOUT.
     PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
           EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
            KEY-INDEX TO 1.
REC-INDEX TO KEYPOS1-ORIG.
     SET
     PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
             UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
        MOVE RECORD-KEY-BYTE (KEY-INDEX) TO BYTE (REC-INDEX)
        SET KEY-INDEX UP BY 1
        SET REC-INDEX UP BY 1
     END-PERFORM.
     CALL "FLMFKY" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD, CHECKMODE.
     IF NOT OK
     THEN
        DISPLAY "ERROR ON 'FIND WITH KEY'"
                                                  UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
              RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
        DISPLAY "RECORD BUFFER: "
                                                  UPON TERMOUT
        DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                  UPON TERMOUT
     END-IF.
 SCHREIBEN.
     DISPLAY "RECORD LENGTH ?"
                                                  UPON TERMOUT.
     PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
     MOVE EINGABE-NUM TO RECLEN.
     DISPLAY "RECORD DATA ?"
                                                  UPON TERMOUT.
     MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
     ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                                  FROM TERMIN.
     CALL "FLMPUT" USING FLAMID, RETCO,
                     RECLEN, REC-ORD.
     IF NOT OK
     THEN
        DISPLAY "ERROR ON 'WRITE A RECORD'" UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
     END-IF.
 SCHLUESSEL-SCHREIBEN.
     DISPLAY "RECORD LENGTH ?"
                                                  UPON TERMOUT.
40
                                                            FLAM V4.1 (VSE)
```

```
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO RECLEN.
   DISPLAY "RECORD INCLUSIVE KEY ?"
                                                UPON TERMOUT.
   MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
    ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                                FROM TERMIN.
    CALL "FLMPKY" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "ERROR ON 'WRITE WITH KEY'"
                                              UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
AENDERN.
   DISPLAY "RECORD LENGTH ?"
                                                UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE. MOVE EINGABE-NUM TO RECLEN.
   DISPLAY "RECORD INCLUSIVE KEY ?"
                                               UPON TERMOUT.
         SPACES TO RECORD-DISPLAY
   ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                              FROM TERMIN.
    CALL "FLMUPD" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD, BUFLEN.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "ERROR ON 'UPDATE'"
                                                UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
HEADER-SCHREIBEN.
   DISPLAY "DATA SET NAME ?"
                                                UPON TERMOUT
   ACCEPT FILENAME-ORIG
                                                FROM TERMIN
   DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"
                                                UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
           EINGABE-NUM TO NAMELEN-ORIG
   DISPLAY "DSORG (0=SEQ 1=INDEX 2=REL ...) ?" UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
           EINGABE-NUM TO DSORG-ORIG
   DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX 2=UNDEF ...) ?" UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO RECFORM-ORIG
   DISPLAY "RECSIZE (0 - 32768) ?"
                                               UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
           EINGABE-NUM TO RECSIZE-ORIG
   DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?"
                                               UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
   MOVE:
            EINGABE-NUM TO BLKSIZE-ORIG
    IF NOT KEYDESC-DEFINIERT
        PERFORM KEYDESC-EINGABE
        MOVE "N" TO KEYDESC-INDIKATOR
   END-IF
   DISPLAY "PRCTRL (0=NO 1=MACHINE 2=ASA) ?" UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
   MOVE EINGABE-NUM TO PRCTRL-ORIG
           LOW-VALUES TO SYSTEM-ORIG
    DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"
                                               UPON TERMOUT
```

```
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
   MOVE EINGABE-NUM TO LASTPAR-PHD
   CALL "FLMPHD" USING FLAMID, RETCO,
                   NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
                   DSORG-ORIG, RECFORM-ORIG,
                   RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
                   KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
                   PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG,
                   LASTPAR-PHD.
    IF NOT OK
    THEN
        DISPLAY "ERROR ON 'WRITE HEADER'"
                                                UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
                IF NOT LAST-PARAMETER-PHD
   ELSE
        THEN
             DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
             DISPLAY "WRITE USER HEADER: "
                                                UPON TERMOUT
             PERFORM USER-HEADER-SCHREIBEN
        END-IF
   END-IF.
USER-HEADER-SCHREIBEN.
   DISPLAY "HEADERLENGTH ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO UATTRLEN.
   DISPLAY "YOUR INPUT, PLEASE"
                                                 UPON TERMOUT.
   ACCEPT USERATTR
                                                 FROM TERMIN.
   CALL "FLMPUH" USING FLAMID, RETCO,
                   UATTRLEN, USERATTR.
   IF NOT OK
   THEN
      DISPLAY "ERROR ON 'WRITE USER HEADER'" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   FND-TF
HEADER-LESEN.
   MOVE 54
                 TO NAMELEN-ORIG.
   MOVE SPACES TO FILENAME-ORIG.
    CALL "FLMGHD" USING FLAMID, RETCO,
                   NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
                   DSORG-ORIG, RECFORM-ORIG,
                   RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
                   KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
                   PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG.
    IF NOT OK
      DISPLAY "ERROR ON 'READ HEADER'"
                                                UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   ELSE
      DISPLAY "NAMELEN ", NAMELEN-ORIG
                                               UPON TERMOUT
      DISPLAY "DATA SET ", FILENAME-ORIG
                                               UPON TERMOUT
      DISPLAY "DSORG ", DSORG-ORIG
                                                UPON TERMOUT
      DISPLAY "RECFORM ", RECFORM-ORIG
                                                UPON TERMOUT
      DISPLAY "RECSIZE ", RECSIZE-ORIG
                                                UPON TERMOUT
                                                          FLAM V4.1 (VSE)
```

```
PERFORM KEYDESC-AUSGABE
       DISPLAY "BLKSIZE ", BLKSIZE-ORIG
                                            UPON TERMOUT
       DISPLAY "PRCTRL ", PRCTRL-ORIG
                                           UPON TERMOUT
      DISPLAY "PRCTRL ", PRCTRL-ORIG
DISPLAY "RECSIZE ", RECSIZE-ORIG
                                             UPON TERMOUT
              SYSTEM-ORIG TO BYTE-3-4-HEX
       PERFORM HEX-TO-CHAR
       DISPLAY "SYSTEM ", BYTE-3-4-CHAR UPON TERMOUT
    END-IF.
USER-HEADER-LESEN.
    MOVE 80
                 TO UATTRLEN.
    MOVE SPACES TO USERATTR.
    CALL "FLMGUH" USING FLAMID, RETCO,
              UATTRLEN, USERATTR.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "ERROR ON 'READ USER HEADER'" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
       DISPLAY "LENGTH USERHEADER ", UATTRLEN
                                             UPON TERMOUT
       IF UATTRLEN 0
       THEN
         DISPLAY USERATTR
                                             UPON TERMOUT
      END-IF
    END-IF.
MATRIX-ABSCHLIESSEN.
    CALL "FLMFLU" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                       BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
                        CMPBYOFL.
    IF NOT OK
      DISPLAY "ERROR ON 'FLUSH MATRIX' " UPON TERMOUT
       PERFORM FEHLER-MELDUNG
    ELSE
       IF STATISTIK
       THEN
         DISPLAY " "
                                             UPON TERMOUT
                REC-ORDS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORG. RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
                 BYTECNT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORG. BYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE CMPRECS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "COMP. RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE CMPBYCNT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "COMP. BYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
       END-IF
    END-IF.
******************
    HILFSFUNKTIONEN
******************
FEHLER-MELDUNG.
    IF UNZULAESSIG
```

```
THEN DISPLAY "ILLEGAL FUNCTION"
                                                  UPON TERMOUT
          IF DVS-ERROR
          THEN
               MOVE
                        LOW-VALUE TO RETCO-INDICATOR
               MOVE
                        RETCO TO HEXDATA
               PERFORM HEX-TO-CHAR
               DISPLAY "VSAM ERROR CODE: ", BYTE-2-4-CHAR
                                                   UPON TERMOUT
          ELSE
               DISPLAY "FLAM ERROR CODE: ", RETCO-FLAM
                                                   UPON TERMOUT
          END-IF
     END-IF.
 NUMERISCHE-EINGABE.
     ACCEPT EINGABE
                                           FROM TERMIN.
     MOVE
             0 TO EINGABE-NUM.
             RED-INDEX TO 8.
     PERFORM VARYING EIN-INDEX
                FROM 9 BY -1 UNTIL EIN-INDEX = 0
                                OR RED-INDEX = 0
             IF BYTE-EIN (EIN-INDEX) NUMERIC
             THEN MOVE BYTE-EIN (EIN-INDEX)
                      TO BYTE-RED (RED-INDEX)
                     SET RED-INDEX DOWN BY 1
             END-IF
     END-PERFORM.
            BYTE-EIN(1) = "-"
             COMPUTE EINGABE-NUM = -1 * EINGABE-NUM
     END-IF.
 HEX-TO-CHAR.
      PERFORM VARYING CHAR-INDEX
                 FROM 8 BY -1 UNTIL CHAR-INDEX = 0
              DIVIDE HEXDATA BY 16 GIVING HEX-QUOTIENT
                 REMAINDER HEX-REMAINDER
              END-DIVIDE
                              TO HEX-REMAINDER
              ADD 1
              SET HEX-INDEX TO HEX-REMAINDER
              MOVE HEX-QUOTIENT TO HEXDATA
              MOVE DIGIT-HEX (HEX-INDEX)
                TO BYTE-CHAR (CHAR-INDEX)
      END-PERFORM.
 KEYDESC-EINGABE.
      DISPLAY "KEYPARTS (0 - 8) ?"
                                                  UPON TERMOUT
      PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
      MOVE
              EINGABE-NUM TO KEYPARTS-ORIG
          KEYPARTS-ORIG 0
      THEN
           DISPLAY "KEYFLAGS (0=NODUP 1=DUPKY) ?" UPON TERMOUT
           PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                    EINGABE-NUM TO KEYFLAGS-ORIG
44
                                                             FLAM V4.1 (VSE)
```

```
DISPLAY "KEYPOS1 (1 - 32767) ?"
                                                UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO KEYPOS1-ORIG
         DISPLAY "KEYLEN1 (1 - 255) ?"
                                                UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  EINGABE-NUM TO KEYLEN1-ORIG
         DISPLAY "KEYTYPE1 (0=DISP 1=BINARY) ?" UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                EINGABE-NUM TO KEYTYPE1-ORIG
         PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
                    UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
                  SET
                          DIGIT TO KEYDESC-INDEX
                  ADD
                           1 TO DIGIT
                  DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " (1 - 32767) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                         EINGABE-NUM
                    TO
                         KEYPOS-ORIG (KEYDESC-INDEX)
                  DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " (1 - 255) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE EINGABE-NUM
                          KEYLEN-ORIG (KEYDESC-INDEX)
                  DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " (0=DISP 1=BIN) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE
                          EINGABE-NUM
                    TO
                           KEYTYPE-ORIG (KEYDESC-INDEX)
         END-PERFORM
    END-IF.
KEYDESC-AUSGABE.
     IF
         KEYPARTS-ORIG 0
     THEN
         DISPLAY "KEYDESC OF ORIGINAL DATA SET" UPON TERMOUT
         DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS-ORIG UPON TERMOUT
         DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS-ORIG
                                               UPON TERMOUT
         DISPLAY "KEYPOS1 ", KEYPOS1-ORIG
                                              UPON TERMOUT
         DISPLAY "KEYLEN1 ", KEYLEN1-ORIG
                                              UPON TERMOUT
         DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1-ORIG
                                               UPON TERMOUT
         PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
                    UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
                    DIGIT TO KEYDESC-INDEX
            SET
                    1 TO DIGIT
            DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " ",
                     KEYPOS-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
            DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " ",
                     KEYLEN-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
            DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " ",
                     KEYTYPE-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
         END-PERFORM
     END-IF.
```

5.3 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

5.3.1 ASSEMBLER-Beispiel

Dieses Beispiel realisiert ein DUMMY-Device, das beim Lesen sofort beim ersten Satz den Returncode END-OF-FILE liefert. Beim Schreiben werden alle S tze bernommen. Es wird immer der Returncode OK zur ckgegeben, ohne dass die S tze irgendwohin geschrieben werden. Die Funktionen USRGKY und USRPOS liefern immer den Returncode INVALID-KEY bzw. INVALID-POSITION. Die Funktion USRDEL liefert immer den Returncode INVALID-FUNCTION.

Diese Funktionalit t entspricht einer Dateizuweisung auf DUMMY.

Durch Ausf Ilen der mit drei Punkten markierten Sequenzen, kann diese Routine als Ger st fr eine spezielle Benutzer Ein-/Ausgabe Routine benutzt werden.

```
FLAMUIO START
       TITLE 'FLAMUIO: USER-I/O-MODULE FOR FLAM V2.5'
*********************
 NAME: FLAMUIO
  FUNCTION:
       DUMMY MODULE AS EXAMPLE FOR AN USER-IO-MODULE
  INTERFACES:
       USROPN OPEN DATA SET
       USRCLS CLOSE DATA SET
       USRGET READ SEQUENTIAL
       USRGKY READ WITH KEY
       USRPUT WRITE SEQUENTIAL
       USRPKY WRITE WITH KEY
       USRDEL DELETE ACTUAL RECORD
       USRPOS POSITION IN DATA SET
  NOTES:
       ALL FUNCTIONS ARE REENTRANT.
       WE NEED NO RUN TIME SYSTEM.
       INDEPENDANT FROM ANY /370-SYSTEM.
  ADDRESSING -/ RESIDENCY MODE
FLAMUIO AMODE ANY
FLAMUIO RMODE ANY
 RETURN CODES
                       KEIN FEHLER
OK
     EQU 0
                        REQM-FEHLER; UNGUELTIGE KENNUNG BZW.
       EQU -1
                        UNZULAESSIGE FUNCTION
CUT
      EQU 1
                       SATZ VERKUERZT
EOF
       EQU 2
                        DATEIENDE
       EQU 3
GAP
                        LUECKE IN RELATIVER DATEI
                                                     FLAM V4.1 (VSE)
```

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

```
FILL
       EQU
                         SATZ AUFGEFUELLT
INVKEY EQU 5
                        SCHLUESSEL NICHT VORHANDEN
RCEMPTY EQU 30
                        EINGABEDATEI IST LEER
RCNEXIST EQU 31
                        DATEI IST NICHT VORHANDEN
RCOPENMO EQU
             32
                         UNZULAESSIGER OPEN-MODE
RCFCBTYP EQU 33
                         UNZULAESSIGES DATEIFORMAT
                        UNZULAESSIGES SATZFORMAT
RCRECFOR EQU
             34
RCRECSIZ EQU 35
                        UNZULAESSIGE SATZLAENGE
                        UNZULAESSIGE BLOCKGROESSE
RCBLKSIZ EQU 36
RCKEYPOS EQU 37
                        UNZULAESSIGE SCHLUESSELPOSITION
RCKEYLEN EQU 38
                         UNZULAESSIGE SCHLUESSELLAENGE
RCDSN EQU
             39
                         UNZULAESSIGER DATEINAME
       EQU X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLER
*********
* REGISTER EQUATES
            0
       EQU
       EQU
             1
R2
       EQU
            2
      EQU
R3
             3
R4
      EQU
             4
R5
      EQU
             5
R6
      EQU 6
             7
R7
       EQU
R8
       EQU
             8
R9
       EQU
R10
       EQU
            10
       EQU 11
R11
R12
       EQU 12
R13
      EQU 13
R14
      EQU 14
R15
       EQU 15
            C'*** MODULE FLAMUIO. '
       DC
        DC
             C'USER-I/O-MODULE FOR FLAM '
        DC C'TIME - DATE ASSEMBLED: '
             C'&SYSDATE - &SYSTIME ***'
       TITLE 'USROPN'
       DS
USROPN
             0D
       ENTRY USROPN
        USING USROPN, R10
***********************
* NAME: USROPN
  FUNCTION:
       OPEN DATA SET
* PARAMETER:
  1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA, INITIALIZED WITH X'00'.
                      THIS AREA IS CONNECTED TO THIS DATA SET.
                      USABLE AS WORKAREA DURING THE DIFFERENT CALLS*
                      FOR THE ACTUAL DATA SET.
  2 <- RETCO
                    RETURNCODE
       = 0
                     NO ERROR
        = 30
                     INPUT DATA SET IS EMPTY
        = 31
                     DATA SET NOT CONNECTED OR DOES NOT EXIST
                     ILLEGAL OPEN MODE
        = 32
```

*			= 33	ILLEGAL DSORG	*
*			= 34	ILLEGAL RECORD FORMAT	*
*			= 35	ILLEGAL RECORD LENGTH	*
*			= 36	ILLEGAL BLOCK SIZE	*
*			= 37	ILLEGAL KEY POSITION	*
*			= 38	ILLEGAL KEY LENGTH	*
*			= -1	UNSUPPORTED FUNCTION; GETMAIN ERROR	*
*			= X'OFXXXXXX'	SONSTIGER FEHLERCODE	*
*	3	->	OPENMODE F	OPEN MODE	*
*	•	•	= 0	INPUT (SEQUENTIAL READ)	*
*			•	(DATA SET MUST EXIST)	*
*			= 1	OUTPUT (SEQUENTIAL WRITE)	*
*			_	(DATA SET WILL BE OVERWRITTEN)	*
*			= 2	INOUT (READ OR WRITE SEQUENTIAL OR WITH KEY)	*
*			_	(DATA SET MUST EXIST)	*
*			= 3	OUTIN (WRITE OR READ SEQUENTIAL OR WITH KEY)	*
*			_	(DATA SET WILL BE OVERWRITTEN)	*
*	4	->	DDNAME CL8	DD-NAME	*
*	_		DSORG F	DATA SET ORGANIZATION	*
*	-	-	= 0; 8; 16		*
*			, ,	INDEX SEQUENTAIL	*
*			= 2; 10; 18	_	*
*			= 3; 11; 19		*
*			= 4; 12; 20		*
*			= 5; 13; 21		*
*	6	<->	RECFORM F	RECORD FORMAT	*
*			= 0; 8; 16	VARIABELE (V)	*
*			, ,	8 = BLOCKED 16 = BLOCKED/SPANNED	*
*			= 1; 9; 17	FIX (F)	*
*				9 = BLOCKED 17 = BLOCKED/SPANNED	*
*			= 2; 10; 18	UNDEFINED (U)	*
*			, ,	• •	*
*			= 3; 11; 19	STREAM (S)	*
*			, ,	11 = DELIMITER 19 RECORD DESCRIPTOR WORD	*
*	7	<->	RECSIZE F	DATA LENGTH (WITHOUT DELIMTER OR RDW)	*
*			= 0 BIS 32767	·	*
*			RECFORM = V:	MAX. RECORD LENGTH OR 0	*
*			RECFORM = F:	RECORD LENGTH	*
*			RECFORM = U:	MAX. RECORD LENGTH OR 0	*
*			RECFORM = S:	LENGTH DELIMITER OR RDW	*
*	8	<->	BLKSIZE F	BLOCK SIZE	*
*			= 0	UNBLOCKED	*
*	9	<->	KEYDESC STRUCT	KEY DESCRIPTION	*
*					*
*			KEYFLAGS F	OPTIONS	*
*			= 0	NO DUPLICATE KEYS	*
*			= 1	DUPLICATES ALLOWED	*
*			KEYPARTS F	NUMBER OF KEY PARTS	*
*			= 0 BIS 8		*
*			KEYPOS1 F	1. BYTE OF 1. KEYPART	*
*			= 1 BIS 32766		*
*			KEYLEN1 F	LENGTH OF 1. KEYPART	*
*			= 1 BIS 255		*
*			KEYTYPE1 F	DATA TYPE OF 1. KEYPART	*
*			= 0	PRINTABLE CHARACTER	*
*			= 1	BINARY	*
48				FLAM V4	.1 (VS
					` -

```
KEYPOS8 F 1. BYTE OF 8. KEYPART
        = 1 BIS 32766
         KEYLEN8 F LENGTH OF 8. KEYPART
         = 1 BIS 255
        KEYTYPE8 F DATA TYPE OF 8. KEYPART
         = 0
                        PRINTABLE CHARACTER
        = 1
                        BINARY
* 10 <-> DEVICE F DEVICE TYPE

* = 7; 15; 23 USER DEFINED

* 11 <-> RECDELIM XL RECORD DELIMITER
* 12 -> PADCHAR XL1 PADDIND CHARACTER
* 13 <-> PRCTRL F PRINTER CONTROL CHARACTER
        = 0
                        NONE
         = 1
                       ASA-CHARACTER
* = 2 MACHINE SPECIFIC CHARACTER
* 14 -> CLOSDISP F CLOSE PROCESSING
                        REWIND
        = 0
                        UNLOAD
        = 1
        = 2
                       RETAIN / LEAVE
ACCESS METHOD
* 15 -> ACCESS F
        = 0
                        LOGICAL (RECORD BY RECORD)
         = 1
                        PHYSICAL
* 16 <-> DSNLEN F
                         LENGTH OF DATA SET NAME OR BUFFER FOR NAME
* 16 <-> DSNLEN F LENGTH OF DATA
* 17 <-> DSN CL DATA SET NAME
                         (DAT SET NAME SHOULD BE RETURNED, IF 1. BYTE *
                         OF GIVEN NAME IS C' ' OR A DIFFERENT DATA SET*
                         IS ALLOCATED).
  SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
         STM R14,R12,12(R13)
         LR R10, R15
  LOAD PARAMETER
         LM R1, R2, 0 (R1)
  ADDRESS WORKAREA
         LR R12,R1
         USING WORKAREA, R12
   OPEN DATA SET
  SET RETURNCODE TO 'NO ERROR'
         LA RO, OK
```

```
ST R0,0(R2)
 RETURN
       LM R14,R12,12(R13)
      BR R14
 RELEASE WORKAREAS REGISTER*
      DROP R12
********************
* LOCAL CONSTANTS
**********************
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRCLS'
USRCLS DS OD
       ENTRY USRCLS
      USING USRCLS, R10
********************
* NAME: USRCLS
* FUNCTION:
       CLOSE DATA SET
 PARAMETER:
 1 <-> WORKARL...
2 <- RETCO F RETURNO
NO ERROR
 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
                    RETURNCODE
                   UNSUPPORTED FUNCTION
      = -1
      = X'0FXXXXXX' ELSE
                  DMS-ERROR CODE
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
       STM R14, R12, 12 (R13)
       LR R10, R15
 LOAD PARAMETER
       LM R1, R2, 0 (R1)
 ADDRESS WORKAREA
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
 CLOSE DATA SETR
  SET RETURNCODE TO 'NO ERROR'
       LA
          R0,OK
       ST R0,0(R2)
                                                FLAM V4.1 (VSE)
```

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

```
RETURN
       LM R14, R12, 12 (R13)
           R14
       BR
  RELEASE WORKAREAS REGISTER
       DROP R12
 LOCAL CONSTANTS
***********************
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRGET'
USRGET DS OD
       ENTRY USRGET
       USING USRGET, R10
***********************
* NAME: USRGET
* FUNCTION:
       READ A RECORD (SEQUENTIAL)
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
 2 <- RETCO F
                   RETURNCODE
       = 0
                    NO ERROR
       = 1
                    RECORD TRUNCATED
                   END OF FILE
       = 2
       = 3
                   EMPTY SLOT IN RELATIVE RECORD DATA SET
       = -1
                   UNSUPPORTED FUNCTION
       = X'0FXXXXXX' ELSE
 3 <- RECLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
4 <- RECORD XL RECORD
5 -> BUFLEN F LENGTH OF RECORD BUFFER IN BYTES
*********************
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
       STM R14,R12,12(R13)
       LR
            R10,R15
  LOAD PARAMETER
       LM R1, R5, 0 (R1)
 ADDRESS WORKAREA
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
  READ A RECORD
```

```
HERE: RETURNCODE 'END OF FILE'
        LA RO, EOF
        ST R0,0(R2)*
  RETURN
        LM R14,R12,12(R13)
        BR R14
  RELEASE WORKAREAS REGISTER
        DROP R12
********************
* LOCAL CONSTANTS
********************
        LTORG
        DROP R10
        TITLE 'USRGKY'
USRGKY DS OD
       ENTRY USRGKY
       USING USRGKY, R10
**********************
* NAME: USRGKY
* FUNCTION:
       READ RECORD WITH GIVEN RECORD-KEY
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
  2 <- RETCO F RETURNCODE
= 0 NO ERROR
                    RECORD TRUNCATED
END OF FILE
       = 1
       = 2
       = 5 KEY NOT FOUND

= -1 UNSUPPORTED FUNCTION

= X'0FXXXXXX' ELSE
 3 <- RECLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
4 <- RECORD XL RECORD WITH SEARCH KEY
5 -> BUFLEN F LENGTH OF RECORD BUFFER IN BYTES
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
        STM R14, R12, 12 (R13)
        LR R10, R15
  LOAD PARAMETER
        LM R1, R5, 0 (R1)
  ADDRESS WORKAREA
        LR R12, R1
        USING WORKAREA, R12
  READ RECORD
                                                        FLAM V4.1 (VSE)
```

²⁰⁰⁸ by limes datentechnik gmbh

```
HERE: RETURNCODE 'RECORD NOT FOUND'
           R0, INVKEY
       LA
       ST R0,0(R2)
  RETURN
       LM R14,R12,12(R13)
       BR
            R14
  RELEASE WORKAREAS REGISTER
       DROP R12
* LOCAL CONSTANTS
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRPUT'
USRPUT DS OD
       ENTRY USRPUT
       USING USRPUT, R10
********************
* NAME: USRPUT
* FUNCTION:
       WRITE A RECORD (SEQUENTIAL)
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
  2 <- RETCO F RETURNCODE
                    NO ERROR
       = 0
                    RECORD TRUNCATED
       = 1
             RECORD FILLED WITH PADDING CHARACTER UNSUPPORTED FUNCTION
       = 4
       = -1
  J -> RECLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
4 -> RECORD XL RECORD
 3 -> RECLEN F
  SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
       STM R14,R12,12(R13)
       LR R10, R15
  LOAD PARAMETER
       LM R1, R4, 0 (R1)
  ADDRESS WORKAREA
       LR R12,R1 USING WORKAREA,R12
```

```
* WRITE THE RECORD
 RETURNCODE: 'NO ERROR'
       LA RO,OK
       ST R0,0(R2)
  RETURN
       LM R14,R12,12(R13)
       BR R14
 RELEASE WORKAREAS REGISTER
       DROP R12
* LOCAL CONSTANTS
*********************
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRPKY'
USRPKY DS 0D
       ENTRY USRPKY
       USING USRPKY, R10
********************
* NAME: USRPKY
* FUNCTION:
       WRITE A RECORD WITH GIVEN KEY (INDEX SEQUENTIAL)
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
 2 <- RETCO F RETURNCODE
       = 0
                    NO ERROR
       = 1
                   RECORD TRUNCATED
                   RECORD FILLED WITH PADDING CHARACTER INVALID KEY
       = 4
       = 5
       = -1
                    UNSUPPORTED FUNCTION
       = X'0FXXXXXX' ELSE
 3 -> RECLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
4 -> RECORD XL RECORD
 NOTES:
       IF THE GIVEN KEY IS THE SAME THAN THE LAST READ KEY, THE
       RECORD SHALL BE OVERWRITTEN (REWRITE).
       OTHERWISE, THE RECORD SHALL BE INSERTED.
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
       STM R14,R12,12(R13) LR R10,R15
 LOAD PARAMETER
                                                    FLAM V4.1 (VSE)
```

```
LM R1, R5, 0 (R1)
 ADDRESS WORK AREA
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
 WRITE THE RECORD
  RETURNCODE: 'NO ERROR'
       LA RO, OK
       ST R0,0(R2)
  RETURN
       LM R14,R12,12(R13)
       BR R14
 RELEASE WORKAREAS REGISTER
       DROP R12
***********************
* LOCAL CONSTANTS
*********************
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRDEL'
USRDEL DS OD
      ENTRY USRDEL
      USING USRDEL, R10
* NAME: USRDEL
* FUNCTION:
      DELETE ACTUAL RECORD
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
 2 <- RETCO F RETURNCODE
= 0 NO ERROR
      = 5
                   NO ACTUAL RECORD READ
       = -1
                    UNSUPPORTED FUNCTION
       = X'0FXXXXXX' ELSE
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER*
       STM R14,R12,12(R13)
       LR R10,R15
 LOAD PARAMETER
```

```
LM R1, R2, 0 (R1)
 ADDRESS WORKAREA
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
 DELETE RECORD
 HERE: RETURNCODE 'NO ACTUAL RECORD READ'
       LA RO, INVKEY
       ST R0,0(R2)
 RUECKSPRUNG
       LM
          R14,R12,12(R13)
       BR
          R14
 RELEASE WORKAREAS REGISTER
       DROP R12
********************
* LOCAL CONSTANTS
*******************
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'USRPOS'
USRPOS DS OD
       ENTRY USRPOS
       USING USRPOS, R10
********************
* NAME: USRPOS
* FUNCTION:
      POSITION IN DATA SET
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA F WORKAREA
2 <- RETCO F RETURNCODE
      = 0
                   OK
              ILLEGAL POSITION
UNSUPPORTED FUNCTION
       = 5
       = -1
  = X'0FXXXXXX' ELSE
3 -> POSITION F RELATIVE POSITION
      = 0 NO NEW POSITION
= - MAXINT TO BEGINNING OF DATA SET
                    ( -2147483648 OR X'80000000')
      = + MAXINT TO END OF DATA SET
                    ( +2147483647 OR X'7FFFFFFF')
                  N RECORDS BACKWARD
       = - N
       = + N
                    N RECORD FORWARD
 NOTES:
                                                   FLAM V4.1 (VSE)
```

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

```
YOU CAN CREATE EMPTY SLOTS ON FORWARD POSITIONING IN A
      RELATIVE DATA SET ON OUTPUT MODE.
 SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
       STM R14,R12,12(R13)
       LR R10,R15
 LOAD PARAMETER
       LM R1, R5, 0 (R1)
 ADDRESS WORKAREA
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
 POSITION RECORD
 HERE: RETURNCODE -1 UNSUPPORTED FUNCTION
       LA RO, 0
       BCTR R0,0
       ST R0,0(R2)
 RETURN
       LM R14,R15,12(R13)
       BR R14
 RELEASE WORKAREAS REGISTER
      DROP R12
***********************
* LOCAL CONSTANTS
       LTORG
       DROP R10
       TITLE 'FLAMUIO: DUMMY SECTIONS'
* DUMMY SECTIONS
WORKAREA DSECT
* WORKAREA ON DOUBLE WORD BOUNDARY
********************
```

*		XL1024	
LWORK	EQU EJECT	*-WORKAREA	LENGTH; MAXIMAL 1024 BYTES

	SECTI(****		************
*			
*			
OPNPAR		*****	********
		ST FOR USROPN	
*			
* NOTE:		DRESSES ARE GIVEN	

ADWORKA		A	WORKAREA RETCO
ADRETCO			OPENMODE
ADOPMO ADDDN			DDNAME
ADDSORG			DSORG
ADRECFO			RECFORM
ADRECSI			RECSIZE
ADBLKSI	DS	A	BLKSIZE
ADKEYDE	DS	A	KEYDESC
ADEVICE	DS	A	DEVICE
ADRECDE	DS	A	RECDELIM
ADPADC			PADCHAR
ADPRCTL			PRCNTRL
ADCLOSDI			CLOSDISP
	DS		ACCESS
ADDSNLEN ADDSN	DS DS		LENGTH DSN DATA SET NAME
220011	EJECT		Jiiii Jii Nam
*****	*****	******	********
* DUMMY	SECTIO	ON	*
*****	*****	******	*********
*			
KEYDESC	DSECT		
* KEY DI	EGGD TD	TTON	
* KEID	ESCRIP'	TION	
KEYFLAGS	DS	F	KEYFLAGS
KEYPARTS		F	NUMBER OF KEYPARTS
KEYPOS1	DS	F	KEYPOSITION OF 1. KEYPART
KEYLEN1	DS	F	LENGTH OF 1. KEYPART
KEYTYPE1	DS	F	DATATYPE OF 1. KEYPART
KEYPOS2	DS	F	
KEYLEN2	DS	F	
KEYTYPE2		F	
KEYPOS3		F	
KEYLEN3		F	
AEAMADE.		F F	
KEYTYPE3	23	F	
KEYPOS4	DS		
		F	
KEYPOS4 KEYLEN4			FLAM V4.1 (V

KEYPOS5	DS	F				
KEYLEN5	DS	F				
KEYTYPE5	DS	F				
KEYPOS6	DS	F				
KEYLEN6	DS	F				
KEYTYPE6	DS	F				
KEYPOS7	DS	F				
KEYLEN7	DS	F				
KEYTYPE7	DS	F				
KEYPOS8	DS	F	KEYPOSITION	OF	8.	KEYPART
KEYLEN8	DS	F	LENGTH	OF	8.	KEYPART
KEYTYPE8	DS	F	DATATYPE	OF	8.	KEYPART
	END					

5.3.2 COBOL-Beispiel

Die Benutzer Ein-/Ausgabe kann auch in COBOL oder in einer anderen h heren Programmiersprache geschrieben werden. Das folgende Beispiel realisiert zwei verschiedene Funktionen, die ber den symbolischen Dateinamen (LINKNAME bzw. DDNAME) ausgew hlt werden.

Beim DD-Namen "DATBASE" k nnen 10 S tze mit dem Inhalt: "THIS IS A DATABASE RECORD FROM THE USER-IO" gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Beim DD-Namen "USER..." k nnen 20 S tze mit dem Inhalt: "THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO" gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Zus tzlich werden in beiden F llen die Aufrufe in der Terminalausgabe protokolliert, so dass die Reihenfolge und Aufrufzeitpunkte der einzelnen Funktionen im Ablaufprotokoll von FLAM sehr gut erkennbar sind.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. USERIO.
AUTHOR.
              LIMES DATENTECHNIK GMBH.
  USERIO IS AN EXAMPLE FOR AN USER-I/O-MODULE TO CONNECT
  TO FLAM.
 THE PROGRAM IS WRITTEN TO SUPPORT 2 DIFFERENT DATA SETS IN
  THE SAME MODULE, DISTINGUISHED BY THE DD-NAME (DATBASE OR
                                                          USER...)
        ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    SYSOUT IS OUT-PUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 ALL-OK
                            PIC S9(8) COMP VALUE 0.
                          PIC S9(8) COMP VALUE -1.
PIC S9(8) COMP VALUE 1.
77 FUNCTION-ERR
77 REC-TRUNCATED
77 END-OF-FILE
                           PIC S9(8) COMP VALUE 2.
                         PIC S9(8) COMP VALUE 5.
77 REC-NOT-FOUND
77 NEW-HEADER
77 FILE-EMPTY
                            PIC S9(8) COMP VALUE 6.
77 FILE-EMPTY PIC S9(8) COMP VALUE 30.
77 FILE-NOT-EXIST PIC S9(8) COMP VALUE 31.
77 OPEN-MODE-ERR PIC S9(8) COMP VALUE 32.
77 FILE-NAME-ERR PIC S9(8) COMP VALUE 39.
```

```
77 EXAMPLE-USER-RECORD PIC X (72) VALUE
       "THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO".
77 EXAMPLE-DATBAS-RECORD PIC X(72) VALUE
       "THIS IS A DATA-BASE RECORD FROM THE USER-IO".
77 RECLEN
                        PIC S9(8) COMP VALUE 80.
**************
LINKAGE SECTION.
01 USER-WORK.
    03 W-DDNAME
                   PIC X(8).
    03 W-COUNTER PIC S9(7) COMP-3.
    03 W-ELSE PIC X(1012).
RETCO PIC S9(8) COMP.
01 RETCO PIC S9(8) COMP.
01 OPENMODE PIC S9(8) COMP.
    88 OP-INPUT VALUE 0.
    88 OP-OUTPUT VALUE 1.
01 DDNAME.
    03 DDNAME-1 PIC X(4).
03 FILLER PIC X(4).
 IN THIS EXAMPLE WE DO NOT NEED THE FOLLOWING PARAMETER
*01 DSORG
                  PIC S9(8) COMP.
*01 RECFORM
                  PIC S9(8) COMP.
*01 RECSIZE
                   PIC S9(8) COMP.
*01 BLKSIZE
                   PIC S9(8) COMP.
*01 KEYDESC.
    03 KEYFLAGS PIC S9(8) COMP.
    03 KEYPARTS PIC S9(8) COMP.
    03 KEYENTRY
                                 OCCURS 8 TIMES.
       05 KEYPOS PIC S9(8) COMP.
       05 KEYLEN PIC S9(8) COMP.
    05 KEYTYPE PIC S9(8) COMP.
              PIC S9(8) COMP.
PIC X(4).
PIC X.
*01 DEVICE
*01 RECDELIM
*01 PADCHAR
                  PIC S9(8) COMP.
*01 PRCTRL
*01 CLOSMODE
                  PIC S9(8) COMP.
*01 ACCESS
                  PIC S9(8) COMP.
*01 DSNLEN
                   PIC S9(8) COMP.
*01 DATA-SET-NAME PIC X(44).
 USED FOR READING
               PIC S9(8) COMP.
01 DATALEN
01 DATA-AREA.
03 DATA-1 PIC X(72).
03 DATA-2 PIC X(8).
01 BUFFLEN PIC S9(8) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
USROPN-MAIN SECTION.
```

```
OPEN ROUTINE
USROPN-MAIN-1.
   ENTRY "USROPN" USING USER-WORK, RETCO,
                          OPENMODE, DDNAME.
 IN THIS EXAMPLE WE DO NOT USE THE OTHER PARAMETER, SO IT IS
 NOT NECESSARY TO MENTION THEM.
 FLAM STANDARDS ARE USED:
    SEQUENTIAL,
    VARIABLE LENGTH UP TO 32752 BYTE (BUT WE ONLY USE 80 BYTE)
 WE ONLY SUPPORT OPEN INPUT IN THIS EXAMPLE,
 CHECK THE OPEN MODE
    IF OP-INPUT
      THEN NEXT SENTENCE
      ELSE MOVE OPEN-MODE-ERR TO RETCO
             DISPLAY "USER-IO CANNOT WRITE TO " DDNAME
                     UPON OUT-PUT
             GO TO USROPN-MAIN-99.
 FOR FURTHER USE, WE STORE THE DD-NAME IN THE
 GIVEN WORKAREA
   MOVE DDNAME TO W-DDNAME.
 WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
 CHECK FOR DDNAME "DATBASE", OR THE FIRST 4 BYTE FOR "USER"
    IF DDNAME = "DATBASE"
                                         THEN PERFORM OPN-DATBASE
      ELSE IF DDNAME-1 = "USER"
             THEN PERFORM OPN-USER
             ELSE MOVE FILE-NAME-ERR TO RETCO
                   DISPLAY "USER-IO DOES NOT SUPPORT " DDNAME
                           UPON OUT-PUT.
USROPN-MAIN-99.
 GO BACK TO FLAM
   GO BACK.
OPN-DATBASE SECTION.
 OPEN-ROUTINE FOR A DATA BASE
OPN-DATBASE-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
 INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
                 TO W-COUNTER.
   MOVE ZERO
 WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
```

```
DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR DATABASE IS DONE"
           UPON OUT-PUT.
OPN-DATBASE-90.
 SET THE RETURNCODE
   MOVE ALL-OK TO RETCO.
OPN-DATBASE-99.
   EXIT.
OPN-USER SECTION.
 OPEN-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
OPN-USER-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
 INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
  MOVE ZERO TO W-COUNTER.
 WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
   DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR " DDNAME " IS DONE"
           UPON OUT-PUT.
OPN-USER-90.
 SET THE RETURNCODE
   MOVE ALL-OK TO RETCO.
OPN-USER-99.
   EXIT.
USRCLS-MAIN SECTION.
 CLOSE ROUTINE
USRCLS-MAIN-1.
   ENTRY "USRCLS" USING USER-WORK, RETCO.
WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
 CHECK FOR DDNAME
   IF W-DDNAME = "DATBASE"
      THEN PERFORM CLS-DATBASE
      ELSE PERFORM CLS-USER.
USRCLS-MAIN-99.
 GO BACK TO FLAM
  GO BACK.
CLS-USER SECTION.
 CLOSE-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
```

```
CLS-USER-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
* WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
    DISPLAY "USER-IO: CLOSE FOR " W-DDNAME " IS DONE"
           UPON OUT-PUT.
CLS-USER-90.
  SET THE RETURNCODE
    MOVE ALL-OK TO RETCO.
CLS-USER-99.
   EXIT.
CLS-DATBASE SECTION.
  CLOSE-ROUTINE FOR A DATA BASE
CLS-DATBASE-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
 WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
    DISPLAY "USER-IO: CLOSE FOR DATABASE IS DONE"
            UPON OUT-PUT.
CLS-DATBASE-90.
 SET THE RETURNCODE
    MOVE ALL-OK TO RETCO.
CLS-DATBASE-99.
    EXIT.
USRGET-MAIN SECTION.
 ROUTINE FOR READING RECORDS
USRGET-MAIN-1.
   ENTRY "USRGET" USING USER-WORK, RETCO,
                          DATALEN, DATA-AREA, BUFFLEN.
 WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
  CHECK FOR DDNAME
    IF W-DDNAME = "DATBASE"
       THEN PERFORM GET-DATBASE
       ELSE PERFORM GET-USER.
USRGET-MAIN-99.
  GO BACK TO FLAM
    GO BACK.
                                                      FLAM V4.1 (VSE)
```

64

```
GET-DATBASE SECTION.
 GET-ROUTINE FOR A DATA BASE
GET-DATBASE-1.
 WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD
* AFTER THE 10. RECORD WE FINISH (EOF)
    IF W-COUNTER < +10
      THEN MOVE EXAMPLE-DATBAS-RECORD TO DATA-1
           MOVE W-DDNAME TO DATA-2
           MOVE RECLEN
                                    TO DATALEN
           ADD +1
                                   TO W-COUNTER
      MOVE ALL-OK TO ELSE MOVE ZERO TO DATALEN
                                   TO RETCO
          MOVE END-OF-FILE TO RETCO.
GET-DATBASE-99.
   EXIT.
GET-USER SECTION.
 * GET-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE,
GET-USER-1.
 WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD,
 AFTER THE 20. RECORD WE FINISH (EOF)
    IF W-COUNTER < +20
      THEN MOVE EXAMPLE-USER-RECORD TO DATA-1
          MOVE W-DDNAME TO DATA-2
MOVE RECLEN TO DATALEI
                                 TO DATALEN
      MOVE END-OF-FILE TO RETCO.
GET-USER-99.
    EXIT.
```

5.4 Verwendung der Benutzerausg nge

5.4.1 EXK10/EXD10-Schnittstelle

Die folgende Exitroutine kann sowohl beim Komprimieren als auch beim Dekomprimieren eingesetzt werden. Sie erm glicht das Bearbeiten von Feldern innerhalb von S tzen.

```
TITLE 'SEPARATE: EXIT ZUR FLAM-KOMPRIMIERUNG'
SEPARATE CSECT
SEPARATE AMODE ANY
SEPARATE RMODE ANY
***********************
        DAS PROGRAMM TRENNT FELDER IN DATENSAETZEN, DIE DURCH EIN
        TRENNZEICHEN SEPARIERBAR SIND, IN EINZELNE FLAM-SAETZE.
        DADURCH WIRD EINE BESSERE KOMPRIMIERUNG ERREICHT.
        DAS PROGRAMM IST SO AUSGELEGT, DASS DURCH AENDERUNG IN EINEM
        STATEMENT EIN ANDERES, AUCH IN DER LAENGE UNTERSCHIEDLICHES
        TRENNZEICHEN DEFINIERT WERDEN KANN, OHNE DASS DAS PROGRAMM
        IM ABLAUF GEAENDERT WERDEN MUSS.
        DIE TRENNZEICHEN WERDEN AUS DEM DATENSATZ ELIMINIERT UND DURCH
        FLAM-SYNTAX ERSETZT.
        ENTHAELT DER DATENSATZ KEIN TRENNZEICHEN, SO WIRD DER
        SATZ UNVERAENDERT AN FLAM ZURUECKGEGEBEN.
        SEPARATE WIRD DURCH PARAMETEREINGABE 'EXK10=SEPARATE' BEIM
        AUFRUF VON FLAM/FLAMUP AKTIVIERT.
        DIE FELDER BESTEHEN AUS ABDRUCKBAREN ZEICHEN, GETRENNT
        DURCH EIN 2 BYTE LANGES TRENNZEICHEN (X'0D25')
        DIE SO KOMPRIMIERTEN DATEN WERDEN MITTELS FILE TRANSFER ZU
        EINEM PC UEBERTRAGEN UND MIT FLAM FELDWEISE (MIT TRENNZEICHEN
        DES JEWEILIGEN BETRIEBSSYSTEMS, WIE X'0D0A' BEI MSDOS ODER
        NUR X'OA' BEI UNIX) AUF DAS SPEICHERMEDIUM DEKOMPRIMIERT.
  ANMERKUNG:
        BEI DEKOMPRIMIERUNG AUF DEM HOST-RECHNER IST IN EINE
        DATEI VARIABLER SATZLAENGE ANZUGEBEN.
        JEDES BEI DER KOMPRIMIERUNG GETRENNTE FELD WIRD IN EINEM
        SEPARATEN DATENSATZ AUSGEGEBEN. DIE TRENNZEICHEN SIND NICHT
        MEHR IM SATZ ENTHALTEN.
        D.H. AUF GROSSRECHNERN IST DIE URSPRUNGSDATEI NICHT
        REKONSTRUIERBAR.
        DIESER MODUL IST REENTRANT UND REUSABLE
 AUTOR:
                 LIMES DATENTECHNIK GMBH
                 PHILIPP-REIS-PASSAGE 2
                  D-61381 FRIEDRICHSDORF/TS.
```

66

```
TEL. 06172-59190
                  FAX 06172-591939
 INTERFACE: R1 ZEIGT AUF EINE PARAMETERLISTE
   0 (R1) - A (FUNKTIONSCODE)
   4 (R1)
           A (RETURNCODE)
           - A(A(SATZ)) SATZPOINTER
   8 (R1)
  12 (R1)
           - A (SATZLAENGE)
  16(R1) - A(WORKAREA)
*********************
        EJECT
        STM R14,R12,12(R13) SICHERN REGISTER
             R12,R15
                              BASISADRESSE IST EINSPRUNGADRESSE
        USING SEPARATE, R12 BASIS REGISTER ZUWEISEN USING WORKAREA, R2 BASIS REGISTER WORKAREA
        LA
              15,0
                                ZUNAECHST IST RETURNCODE 0
        L R3,0(,R1) A(FC LADEN)
CLC 0(4,R3),FCSATZ SATZ UEBERGEBEN ?
        BE
              SATZUEB
                                == JA
              0(4,R3),FCOPEN
        CLC
                                OPEN ?
        BNE RET
                                == NEIN
 ZUM OPEN ZEITPUNKT WORKAREA-FELDER LOESCHEN
              R2,16(,R1)
                              A (WORKAREA)
                              FLAGS LOESCHEN
        MVI FLAG, X'00'
        В
              RET
SATZUEB DS
              ОН
        SATZ WURDE UEBERGEBEN
        L
              R10,8(,R1)
                              A(A(SATZ)) NACH R10
             R4,0(,R10)
                              A (SATZ) LADEN
        L
             R11,12(,R1)
                               A (SATZLAENGE)
        L
             R5,0(,R11)
                               SATZLAENGE LADEN
        LA
              R9,0(R5,R4)
                               A (SATZENDE)
             R2,16(,R1)
                               A (WORKAREA)
             FLAG, SATZDA
        TM
                              SATZ SCHON GEHABT ?
        BNO BEGINN
                               == NEIN
                               SATZ ZU LOESCHEN ?
        TM
              FLAG, LOESCH
        BO
              LOESATZ
                               == .TA
BEGINNA DS
                               SATZ WURDE SCHON BEARBEITET
            R4, SATZPTR
                               A (FELD) VOM LETZTEN MAL
BEGINN
       DS
             OН
           FLAG, SATZDA
                               KZ FUER SATZ SCHON GEHABT
                               A (FELDANFANG SICHERN)
        LR
             R7,R4
              R6,R9
        LR
                               A (FELDENDE)
        SR
              R6,R7
                               - A (FELDANFANG) = L'RESTSATZ
              LEERSATZ
                               L' = 0, LEERSATZ UEBERGEBEN
```

```
R6, LTRENNKZ
               SUCH
                                L' < L'TRENNZEICHEN HAT KEIN TRENN-Z.
              FLAG, LOESCH KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
         OI
              R4,R9
                                A (SATZENDE)
         LR
               SUCHEND
 SUCH
         DS
               OН
         LA
              R8,1
                               SCHRITTWEITE FUER BX-BEFEHL
              R9, LTRENNKZ WG. BX-BEFEHL SATZENDE -L' SETZEN
         S
SUCHLOOP DS
               OН
   SUCHKRITERIUM IST (TRENNKZ)
               0 (L'TRENNKZ, R4), TRENNKZ TRENNZEICHEN ?
         ΒE
               ISTDA
                                == JA
         BXLE R4, R8, SUCHLOOP NAECHSTES ZEICHEN
         OI FLAG, LOESCH KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
         LA
            R4,L'TRENNKZ-1(R4) FELD IST UM L'-1 GROESSER
              SUCHEND
 ISTDA
         DS
               OН
              R6, L'TRENNKZ (R4) SATZPOINTER ERHOEHEN
         LA
         ST
            R6, SATZPTR
                                SATZPOINTER SICHERN
 SUCHEND DS
               OН
   PARAMETERLEISTE VON FLAM VERSORGEN
             R4,R7
                                FELDLAENGE
         SR
         ST
            R4,0(R11)
                               IST SATZLAENGE FUER FLAM
            R7,0(R10)
                               SATZADRESSE FUER FLAM
         LA R15,8
                                RETURNCODE: SATZ EINFUEGEN
 RET
         DS
             0н
         ZURUECK ZU FLAM
              R3,4(,R1)
                               A(RC) LADEN
              R15,0(,R3)
                                RC UEBERGEBEN
                                 REGISTER ZURUECKLADEN
              R14,12(R13)
         LM
               R0,R12,20(R13)
              R14
                                 RUECKSPRUNG
LOESATZ DS
             OН
         LA R15,4
                                 RETURNCODE: SATZ LOESCHEN
         MVI FLAG, X'00'
                                 FLAG LOESCHEN
              RET
                                 UND FERTIG
 LEERSATZ DS
                                 NACH TRENNZEICHEN AM SATZENDE
         OI
            FLAG, LOESCH
                                 KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
         LA
            R4,0
                                 SATZ IST LEER
         ST
            R4,0(R11)
                                 SATZLAENGE FUER FLAM
         LA
               R15,8
                                 RETURNCODE: SATZ EINFUEGEN
               RET
                                 UND FERTIG
         В
   KONSTANTEN UND WORKBEREICHE
                                                          FLAM V4.1 (VSE)
68
```

```
FUNCTION CODE SATZUEBERGABE
FCSATZ DC F'4'
FCOPEN DC F'0'
                                         OPEN
LTRENNKZ DC A(L'TRENNKZ) LAENGE DES TRENNZEICHENS
* BEI ANDEREM TRENNZEICHEN HIER MODIFIZIEREN
TRENNKZ DC XL2'0D25'
                            ZU SUCHENDES TRENNZEICHEN
* REGISTER
RO EQU 0
      EQU 1
                             PARAMETER ADRESSE
R2
      EQU 2
                             BASISREGISTER FUER WORKAREA
      EQU 3
R3
      EQU
R4
      EQU
R5
      EQU
R6
            6
R7
      EQU 7
R8
      EQU 8
R9
      EQU 9
R10
      EQU 10
      EQU 11
R11
R12
       EQU 12
                             BASIS REGISTER
R13
      EQU 13
                             A (SAVE AREA)
R14
      EQU 14
                             RUECKSPRUNGADRESSE
R15
       EQU 15
                             EINSPRUNGADRESSE
       LTORG
       DC C'*** MODULE SEPARATE V1.02 FOR FLAM V2.5.'
            C' COPYRIGHT (C) 1990-91 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH. '
            C'DATE, TIME ASSEMBLED: '
       DC C'&SYSDATE , &SYSTIME '
       DC C'***'
 WORKAREA BEREICH WIRD VON FLAM UEBERGEBEN (1024 BYTE)
WORKAREA DSECT
DDNAME DS CL8
                             DD-NAME DER AKTUELLEN DATEI
SATZPTR DS A
                             SATZPOINTER
FLAG DS X
                            KENNZEICHEN ZUR VERARBEITUNG
SATZDA EQU 1
                             SATZ WAR SCHON UEBERGEBEN
LOESCH EQU 2
                             SATZ IST ZU LOESCHEN
       END
```

5.4.2 EXK20/EXD20-Schnittstelle

Da FLAM Komprimate mit Checksummen gegen Manipulation sch tzt, lassen sich mit geringstem Aufwand Verschl sselungen in den Benutzerausg ngen f r die Komprimate durchf hren.

Weil das Komprimat bereits verschleiert ist, kann das einfache deterministische Vertauschen von Zeichen im Komprimat von einem unberechtigten Benutzer nur sehr schwer erkannt werden.

Bei der Dekomprimierung f hrt die Vertauschung, sofern sie nicht von einem berechtigten Benutzer r ckg ngig gemacht wird, zu einem Checksummenfehler und das Komprimat kann nicht gelesen werden.

Durch die Symmetrie der Schnittstellen kann bei der Verschl sselung und Entschl sselung die gleiche Routine benutzt werden, sofern die zweimalige Anwendung der gleichen Funktion den Ausgangszustand wiederherstellt, wie das beim Vertauschen der Fall ist.

hnliche Ergebnisse kann man durch bersetzungstabellen erzielen, die mehrere Zeichen paarweise zyklisch vertauschen.

```
TITLE 'EX20 (B) " VERSION 1.00:06/25/91 " '
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
        EOU
             4 LESS THAN
#LT
        EQU
              2 GREATER THAN
#GT
             8 EQUAL
#EQ
        EQU
        EQU 7 NOT EQUAL
#NE
        EQU 13 LESS OR EQUAL
#LE
#GE
        EQU 11 GREATER OR EQUAL
        EQU 4 LESS THAN ZERO
#LZ
        EQU 2 GREATER THAN ZERO
#GZ
        EQU 8 ZERO
#ZE
              7
#NZ
        EQU
                 NOT ZERO
#ON
        EQU
              1
                 ONES
              4 MIXED
#MI
        EQU
#ZO
        EQU
             11 ZEROS OR ONES
#ZM
        EQU
              14 ZEROS OR MIXED
              7
                  ONES OR MIXED
#OM
        EQU
        EQU
              15 TRUE IN ANY CASE
#F
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
        EQU
              0
FA
FΒ
        EQU
              2
FC
        EQU
              4
FD
        EQU
              6
R<sub>0</sub>
        EQU
              0
        EQU
R1
              1
        EQU
              2
R2
        EQU
              3
R3
R4
        EQU
              4
R5
        EQU
```

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

```
R6
       EQU
             6
R7
      EQU 7
R8
      EQU 8
       EQU
R9
R10
       EQU
             10
R11
       EQU 11
R12
      EQU 12
R13
      EQU 13
R14
      EQU 14
R15
      EQU 15
R#PAR EQU R1
R#BASE EQU R10
R#STACK EQU R13
R#EXIT EQU R14
R#PASS EQU R15
       EJECT
EX20
       CSECT
       USING EX20,R#PASS
* NAME: EX20
                                             VERSION: 13.03.91 *
  FUNKTION:
       FLAMFILE AUF EINFACHE WEISE VER- UND ENTSCHLUESSELN
       DAS 16.TE UND 17.TE ZEICHEN WIRD VERTAUSCHT. DADURCH
       VERAENDERT SICH DIE CHECKSUMME UND KOMPRIMAT KANN NUR
       VERARBEITET WERDEN, WENN DIE ZEICHEN ZUVOR ERNEUT
       GETAUSCHT WERDEN.
 PARAMETER
* 1 -> ID
              F KENNZEICHEN
* 2 <- RETCO F RETURNCODE
* 3 -> RECPTR A SATZZEIGER
* 4 -> RECLEN F SATZLAENGE
***********************
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
        STM R14, R12, 12 (R13)
 PARAMETER LADEN
            R1,R4,0(R1)* KOMPRIMATSSATZ UEBERGEBEN
       LM
       CLC 0(4,R1),F4
       BC
             #F-#EQ, #F1001
  SATZLAENGE LADEN
       L
            R4,0(R4)
  SATZLAENGE GROESSER ALS 16
       LA R14,16
        CR
             R4,R14
             #F-#GT, #F1002
  VERTAUSCHEN DES 16.TEN UND 17.TEN ZEICHENS
            R3,0(R3)
       L
            R14,0(R3,R14)
       LA
        IC
             R5,0(R14)
        MVC 0(1,R14),1(R14)
```

```
STC R5,1(R14)
#F1002 DS
           OН
#F1001 DS
              0н
  RETURNCODE = SATZ UEBERNEHMEN, BZW OHNE FEHLER
            R0,0
        LΑ
           R0,0(R2)
        ST
  RUECKSPRUNG
        LM
              R14,R12,12(R13)
        BR
             R#EXIT
  LOKALE KONSTANTEN
            F'4'
F4
        DC
        DC
             F'16'
F16
        LTORG
        DS
              0D
        DROP R#PASS
        END
```

5.5 Kopplung von FLAM mit anderen Produkten

Mit einigen Herstellern anderer Softwareprodukte wurden gemeinsame Interfaceprogramme zur Kopplung der Software entwickelt.

5.5.1 Kopplung mit NATURALfi

In Zusammenarbeit mit der Software AG wurde fr NATURAL eine Kopplung zu FLAM entwickelt.

NATURAL ist seit der Version 2.2 in der Lage, seine Workfiles und Druckdateien mit FLAM zu schreiben und zu lesen. Damit ist es m glich, mit NATURAL-Programmen komprimierte Dateien zu erzeugen oder zu verarbeiten. Dabei werden auch Dateiformate unterst tzt, die bisher als Workfile nicht zugelassen waren (VSAM-Dateien).

Die Steuerung eines FLAM Einsatzes erfolgt ber JCL (anderer DD-Name), eine ~ nderung eines NATURAL-Programms ist nicht erforderlich.

Der f r FLAM n tige Modul NATFLAM ist Bestandteil jeder Auslieferung von FLAM f r alle /390-Systeme und muss mit dem zugeh rigen Programm der Software AG zusammengebunden werden.

F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Software AG und limes datentechnik gmbh.

5.5.2 Kopplung mit SIRONfi

In Zusammenarbeit mit der Ton Beller GmbH in Bensheim wurde f r das Produkt SIRON ein Zugriffsmodul f r FLAM entwickelt.

Damit ist es m glich, mit SIRON-Abfragen komprimierte Dateien mit FLAM zu erzeugen oder zu verarbeiten.

Der ~ nderungsaufwand bestehender SIRON-Abfragen ist gering, bzw. entf llt durch Eintrag von FLAM im GENAT f r die jeweilige Datei.

JCL- nderungen sind nicht erforderlich.

Entweder wird die NIMM-Schnittstelle verwendet:

HOLE datei (NIMM=HZFLAM) LIES datei (NIMM=HZFLAM), SCHREIBE datei ... (NIMM=HZFLAM)

oder im GENAT-Eintrag f r den DD-Namen der Datei angegeben:

HIN ddname ... MODUL= HZFLAM

Mit dem GENAT-Eintrag werden bei jedem Zugriff auf die Datei die Daten komprimiert oder dekomprimiert.

Der n tige Modul HZFLAM wird durch die Ton Beller GmbH ausgeliefert. Vor Einsatz ist er mit den FLAM-Modulen zusammenzubinden.

F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Ton Beller GmbH und limes datentechnik gmbh.

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 6:

Installation

Kapitel 6 Installation

Inhalt

6.	Installation	3
6.1	Installation von FLAM	3
6.2	Lizenzierung von FLAM	4

Kapitel 6 Installation

2 · 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE) Kapitel 6 Installation

6. Installation

6.1 Installation von FLAM

Vor Beginn der FLAM-Installation muss der Anwender mit LIBR eine FLAM-Library einrichten. Dabei empfiehlt es sich, die Library mit der JCL-Anweisung

// OPTION STDLABEL=ADD

in die Systemstandardlabelarea einzutragen.

In der Regel erfolgt die Auslieferung mittels einer CD.

Die Installation von CD ist mit IND\$FILE oder einem kompatiblen Produkt m glich.

Dabei werden die Module mit SEND vom PC auf den VSE-Rechner in die o.a. VSE-LIBR-Bibliothek geladen.

Auf der CD ist zum Laden der Module die Prozedur

SendToHost.cmd

vorbereitet. Bei dieser Prozedur m ssen folgende SET-Parameter angepasst werden.

SET TRM=termid SET SPATH=sourcepath SET LIB=flamlibname SET SLIB=sublibname SET PATH=CM-Path Terminal-ID der Terminalemulation (meist A).
Quellpfad der CD (oftmals Z:)
Name der FLAM-Bibliothek
Sublibname der FLAM-Bibliothek
Quellpfad der Terminal Communication Software, in der sich die Programme SEND und RECEIVE befinden.

Nach erfolgreicher bertragung aller Dateien muss FLAM noch lizenziert werden (siehe nachfolgendes Kapitel).

Installation Kapitel 6

6.2 Lizenzierung von FLAM

FLAM ist gegen unberechtigte Nutzung gesch tzt. Die berechtigte Nutzung von FLAM ist nur mit Hilfe einer von limes datentechnik gmbh vergebenen Lizenznummer m glich. Nur mit dieser Lizenznummer kann FLAM erfolgreich gestartet werden.

Eine Lizenznummer gestattet die Benutzung von FLAM auf einem oder mehreren Rechnern.

Es wird unterschieden zwischen zeitlich befristeten Testlizenzen und zeitlich unbeschr nkten Nutzungslizenzen.

Eine Testlizenz gestattet die Erprobung von FLAM mit allen Funktionen f r einen festgelegten Zeitraum (z.B. 30 Tage).

Die Testprogramme d rfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Mit den Testprogrammen d rfen w hrend der Testzeit keine Daten archiviert werden.

Nach Ablauf der Testzeit sind alle Testprogramme zu I schen.

Eine Nutzungslizenz gestattet die unbefristete Nutzung von FLAM auf den Rechnern, f r die die Lizenz erteilt wurde.

FLAM ist mit einer Sperre versehen, die die unberechtigte Nutzung erkennt und behindert. Das Kopieren von FLAM von einem Rechner auf einen anderen ist nicht gestattet.

Die Schutzmechanismen zur Verhinderung einer Lizenzverletzung sind nach Gesichtspunkten der Praktikabilit t in einer Rechenzentrumsorganisation entwickelt worden. Eine technisch m gliche, vertragswidrige Nutzung ist deshalb noch keine zul ssige Nutzung im Sinne der Lizenzvereinbarung.

FLAM komprimiert strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europ ischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist, angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi und FLAMFILEfi sind eingetragene Warenzeichen/ international trademarks.

Copyright ' 1986-2008 by limes datentechnik gmbh.

Kapitel 6 Installation

Verwenden Sie zum Lizenzieren von FLAM den Job

JFLAMLIZ.Z

aus der FLAM-Library oder von CD. Dort m ssen die **Lizenzierungsparameter** und in der SETPARM-Anweisung die flamlib.sublib eingetragen werden.

Die Lizenzierungsparameter erhalten Sie von:

limes datentechnik gmbh Tel. 06172-5919-0 Fax. 06172-5919-39 info@flam.de

F hren Sie nun den Lizenzierungsjob aus. Bei Returncode=0 ist FLAM einsatzf hig.

```
* $$ JOB JNM=JFLAMLIZ, CLASS=A, DISP=D, PRI=3, NTFY=YES, LDEST=*
* $$ LST DISP=D, CLASS=A, PRI=3
// JOB JFLAMLIZ CREATE LICENSE MODULE FOR FLAM
// STDOPT LINES=66
// OPTION PARTDUMP
// SETPARM FLAMLIB='FLAM.LIB'
* ***********************
* ** CREATE LICENSE MODULE *FLAMLIZ.OBJ* IN USER SUBLIBRARY ** *
* ************************
// LIB SEARCH=(&FLA ----
// EXEC FLICENSE, SIZE=AUTO, PARM='&FLAMLIB'
* **********************
* ** ITCHNOW PARAMETER:
      TER LICENSE NUMBER AND LICENSE DATE **
* ** P
          OR LICENSE NUMBER AND CPU-ID(S) **
**************************
* **
  I
          UMBER (12) LICENSE DATE (YYYYDDD) IF TESTLICENSE
          ·--|
                      |----|
    - 1
LIC#=
   CPU-ID (10) WITHOUT FIRST 2 DIGITS (FF)
    |----|
CPU#=
CPU#=
CPU#=
CPU#=
CPU#=
CPU#=
CPU#=
* GLIC= ONLY FOR GENERAL LICENSE
GLIC=
* ******************************
* **** LINKING LICENSE MODULE: FLAMLIZ
* *********************
* **** LINKING PHASE FLAMLIZ INTO USER LOADLIBRARY
// LIBDEF PHASE, CATALOG=&FLAMLIB
// LIBDEF OBJ, SEARCH=(&FLAMLIB, IJSYSRS.SYSLIB)
// OPTION ERRS, SXREF, SYM, LIST, NODECK, CATAL
```

Installation Kapitel 6

```
* ACTION MAP
PHASE FLAMLIZ,*
INCLUDE FLAMLIZ
// EXEC LNKEDT,PARM='AMODE=24,RMODE=24'
/*
```

^{&#}x27; 2008 by limes datentechnik gmbh

Kapitel 6 Installation

Das Lizenzprogramm generiert ein neues Lizenz-Objektmember, das dann mit dem LINKAGE-EDITOR zu ausf hrbaren Phasen gebunden wird.

Kapitel 6 Installation

8
' 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE)

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 7:

Technische Daten

Inhalt

7.	Technische Daten	3
7.1	Systemumgebung	3
7.2	Speicheranforderungen	3
7.3	Leistungen	3
7.4	Statistik	4

Kapitel 7 **Technische Daten**

2 · 2008 by limes datentechnik gmbh FLAM V4.1 (VSE) Kapitel 7 Technische Daten

7. Technische Daten

7.1 Systemumgebung

FLAM V4.1 (VSE) ist ablauff hig ab VSE Rel.3.1.

Komprimate aller Vorg nger-Versionen von FLAM k nnen mit dieser Version dekomprimiert werden. Innerhalb der Versionen 2, 3 und 4 ist FLAM sowohl aufw rts- als auch abw rtskompatibel, dabei wird immer nur der Funktionsumfang der niedrigen Version unterst tzt.

7.2 Speicheranforderungen

Die Komponenten von FLAM ben tigen jeweils statischen Speicher f r den Objektcode. Dazu werden dynamisch zur Laufzeit Speicherbereiche f r Variable und Arbeitsbereiche angefordert. Zus tzlich werden vom Betriebssystem Ein-/Ausgabepuffer f r Dateien angelegt.

pemebssystem Em-/Ausgabepuner i Dateien angelegt.						
	statisch	dynamisch	Matrix			
FLAM / FLAMUP	230 KB	20-80 KB	6-5300 KB			
mit Folgemodulen						
Satzschnittstelle	150 KB	10-40 KB	6-5300 KB			
mit Folgemodulen						

Die angegebenen Werte sind Gr enordnungen. Der dynamische Speicher ist abh ngig von der L nge der zu bearbeitenden S tze und der Dateizugriffsmethode.

7.3 Leistungen

Folgende Beispiele aus Testreihen sollen Anhaltspunkte geben, welche Komprimierungseffekte zu erwarten sind:

typische Anwenderdaten (wie FIBU, MATDAT) 70 - 90%

diverse Listen (wie ASSEMBLER-Listings) 65 - 85%

Datentr ger-Austausch-Dateien (DTAUS) 70%

Grunds tzlich ist der Komprimierungseffekt vom Dateiaufbau und den Satzstrukturen, sowie den Daten selbst abh ngig, au erdem vom Komprimierungsmodus und den verwendeten Parametern.

Technische Daten Kapitel 7

7.4 Statistik

Bei Parameterangabe SHOW=ALL gibt FLAM / FLAMUP statistische Daten zum Ablauf der Komprimierung/Dekomprimierung aus.

kann Satz- und Byteanzahlen sowie FLAM Kompressionsgrad ermitteln und protokollieren. Dabei werden bei der Komprimierung die Anzahl eingegebenen S tze und Bytes, die Anzahl der Bytes ausgegebenen S tze und und der Kompressionsgrad als prozentuales Verh Itnis zwischen ein- und ausgegebenen Datenbytes ermittelt. Die Byteanzahl wird aus den Nettol ngen der Datens tze errechnet, d.h. ohne Ber cksichtigung eines vorhandenen Satzl ngenfeldes.

Der Komprimierungseffekt wird immer aus dem Verh Itnis der eingegebenen zu den ausgegebenen Bytes berechnet.

Bei der Verwendung von Benutzerausg ngen kann durch Ver nderung der Satzanzahl oder L nge die Statistik verf lscht werden.

Bei der Dekomprimierung wird die Anzahl der S tze und Bytes der FLAMFILE ermittelt. Au erdem werden die Anzahl und Bytes der dekomprimierten S tze ausgegeben. Die Zahlen der Komprimierung und Dekomprimierung stimmen berein, wenn keine Benutzerausg nge benutzt werden.

FLAM protokolliert die elapsed time des Vorgangs, das hei t in dieser Zeitangabe sind z.B. auch alle R stzeiten zur Bandmontage enthalten.

Beim Komprimieren und Dekomprimieren von Sammeldateien werden fralle verarbeiteten Teilkomprimate Zwischenstatistiken mit den Satz- und Byteanzahlen der Original- und Komprimatss tze ausgegeben.

Am Ende einer Sammeldatei wird eine Gesamtstatistik mit den Satz- und Byteanzahlen, dem Komprimierungseffekt und den Zeitangaben ausgegeben. Vor dieser Gesamtstatistik wird der Dateiname der Komprimatsdatei wiederholt; gegebenenfalls wird eine Meldung ausgegeben, dass nicht alle Dateien verarbeitet werden konnten.

Beim Dekomprimieren von Sammeldateien werden nur die Satz- und Byteanzahlen der verarbeiteten Komprimatss tze in die Gesamtstatistik aufgenommen, die Werte f r die Originals tze werden nur in die Zwischenstatistiken f r die Einzeldateien aufgenommen. Bei der Verarbeitung einer Dateimenge wird f r jede Datei die Statistik getrennt ausgegeben. Nur die Zeitangaben erscheinen gemeinsam am Ende des Programmlaufs.

Technische Daten Kapitel 7

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Kapitel 8:

Meldungen

Inhalt

8.	Meldungen	3
8.1	Meldungen des Dienstprogramms	3
8.2	bersicht	4
8.3	Auflistung	7
8.4	FLAM Returncodes	22
8.5	Return Codes	30
8.6	DMS-Errorcodes	32

8. Meldungen

8.1 Meldungen des Dienstprogramms

Meldungen werden nur durch das Dienstprogramm FLAM oder auf der Unterprogrammschnittstelle FLAMUP ausgegeben. Unterhalb der Satzschnittstelle FLAMREC erfolgt keine Meldungsausgabe.

Mit dem Parameter MSGDISP kann die Art der Meldungsausgabe bestimmt werden:

MSGDISP=TERMINAL wird nicht unterst tzt.

MSGDISP=MSGFILE Die Meldungen werden in eine Datei geschrieben. Der

DD-NAME ist standardm ig FLAMMSG und kann mit dem Parameter MSGDDN=<name> ge ndert werden.

z.B. Zuordnung der Meldedatei:

// DLBL FLAMMSG, 'Meldungsdatei', ,VSAM, CAT=catalog

MSGDISP=SYSTEM Meldungen werden ber DTFPR auf \$\$ LST ausgegeben.

8.2 bersicht

FLAM Meldungen zur Komprimierung

FLM0400	FLAM COMPRESSION VERSION	. ACTIVE
---------	--------------------------	----------

FLM0401 REJECTED. INVALID VALUE: ...

FLM0402 REJECTED. SYNTAX ERROR

FLM0403 REJECTED. INVALID KEYWORD

FLM0404 REJECTED. VALUE NOT DECIMAL

FLM0405 REJECTED. OPERAND IS TOO LONG

FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: ...

FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES: ...

FLM0408 CPU - TIME: ...

FLM0409 RUN - TIME: ...

FLM0410 DATA SET NAME: ...

FLM0411 DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED

FLM0413 COMPRESSION ERRORCODE: ...

FLM0414 FLAMFILE SPLIT ACTIVE

FLM0415 USED PARAMETER: ...

FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: ...

FLM0421 INPUT SUPPRESSED

FLM0422 INPUT DATA SET IS EMPTY

FLM0424 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY

FLM0426 MESSAGE NOT FOUND

FLM0428 RECEIVED: ...

FLM0429 NAME GENERATION ERROR: NUMERIC RANGE

OVERFLOW

FLM0431 FLAMFILE SPLIT NO. nn MISSING

FLM0432 FLAMFILE SPLIT SEQUENCE ERROR. FOUND NO. nn,

NEED NO. mm

FLM0433 FLAMFILE SPLIT NO. nn IS NOT A CONTINUATION

MEMBER MAC:

FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

FLM0441 ERROR IN OPERATION: ...

FLM0442 DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

FLM0443 FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

FLM0444 COMPRESSION-LIMIT WARNING

FLM0445 Nachricht des KMEXITs

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK ..

FLM0449 FLAM COMPRESSION TERMINATED WITH ERRORS

FLAM Meldungen zur Dekomprimierung

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK ..

FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION ... ACTIVE

FLM0401 REJECTED. INVALID VALUE: ...

FLM0402 REJECTED. SYNTAX ERROR

FLM0403 REJECTED. INVALID KEYWORD

FLM0404 REJECTED. VALUE NOT DECIMAL

FLM0405 REJECTED. OPERAND IS TOO LONG

FLM0428 RECEIVED: ...

FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES: ...

FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES: ...

FLM0458 CPU - TIME: ...

FLM0459 RUN - TIME: ...

FLM0460 DATA SET NAME: ...

FLM0461 DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED

FLM0462 WRITTEN RECORDS/BYTES: ...

FLM0463 DECOMPRESSION ERRORCODE: ...

FLM0465 USED PARAMETER: ...

FLM0468 SPLIT RECORDS / BYTES: ...

FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: ...

FLM0470 SPLIT ID: ...

FLM0471 OUTPUT SUPPRESSED

FLM0472 INPUT DATA SET IS EMPTY

FLM0474 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY

FLM0475 CRYPTOKEY WRONG OR MISSING

FLM0476 NO. SPLITS EXCEEDS MAXIMUM OF nn

FLM0479 FILE-ATTRIBUTE WAS CHANGED

FLM0480 FILE PARAM OLD: ... NEW: ...

FLM0481 RECORD TRUNCATED

FLM0482 OLD ...

FLM0483 ACTUAL FLAMFILE VERSION NOT SUPPORTED: nn

FLM0485 FLAMFILE MAC: nnnnnnnnnnnnnn

MEMBER MAC:

FLM0488 INPUT WAS NOT COMPRESSED BY FLAM

FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END

FLM0491 ERROR IN OPERATION: ...

FLM0492 DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

FLM0493 FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

FLM0499 FLAM DECOMPRESSION TERMINATED WITH

ERRORS

8.3 Auflistung

FLAM Meldungen

FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION ... ACTIVE

Bedeutung Das Komprimierungssystem FLAM wurde aktiviert. FLAM

bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method.

FLAM fi ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright ' by limes datentechnik gmbh, 1999.

Reaktion Keine.

FLM0401 REJECTED. INVALID VALUE: ...

Bedeutung Der angegebene Parameter hat einen ung Itigen Wert.

Reaktion Parameter nach der FLAM-Beschreibung korrigieren und

neu starten.

FLM0402 REJECTED. SYNTAX ERROR

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie

einen Syntaxfehler enth It. Die Anweisung wurde mit der

Meldung FLM0428 protokolliert.

Reaktion Anweisung mit richtiger Syntax eingeben.

FLM0403 REJECTED. INVALID KEYWORD

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie

ein undefiniertes Schl sselwort enth It. Die richtigen Schl sselworte und ihre Abk rzung sind der

Schnittstellenbeschreibung zu entnehmen.

Reaktion Das ung Itige Schl sselwort korrigieren und neu starten.

FLM0404 REJECTED. VALUE NOT DECIMAL

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die

Wertzuweisung f r einen Operanden nicht dezimal ist. Die

Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.

Reaktion Die Anweisung mit dezimaler Wertzuweisung

wiederholen.

FLM0405 REJECTED. OPERAND IS TOO LONG

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die

Wertzuweisung fr einen Operanden zu lang ist. Die

Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.

Reaktion Die Anweisung mit richtiger Wertzuweisung wiederholen.

FLM0406 INPUT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der mit FLAM komprimierten Datens tze und

Bytes.

Reaktion Keine.

FLM0407 OUTPUT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung Anzahl Datens tze und Datenbytes im Komprimat

(FLAMFILE).

Reaktion Keine.

FLM0408 CPU - TIME: ...

Bedeutung Von FLAM bei der Komprimierung verbrauchte CPU-Zeit.

Reaktion Keine.

FLM0409 RUN - TIME: ...

Bedeutung Ablaufdauer der Komprimierung mit FLAM (elapsed time).

Darin sind z.B. auch R stzeiten f r B nder enthalten.

Reaktion Keine.

FLM0410 DATA SET NAME: ...

Bedeutung Name der mit FLAM zu komprimierenden Datei (FLAMIN),

der Komprimatsdatei (FLAMFILE) oder der

Parameterdatei (PARFILE).

Reaktion Keine.

FLM0411 DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED

Bedeutung Die Eingabedatei kann nicht komprimiert werden, da

FLAM diesen Dateityp nicht unterst tzt.

Reaktion Eine Datei zuweisen, die von FLAM unterst tzt wird.

FLM0413 COMPRESSION ERRORCODE: ...

Bedeutung Abbruch der Komprimierung. Bedeutung der Fehlercodes:

(siehe auch Kapitel 8.4)

15 = Satzl nge gr er als 32763 bzw. negativ

16 = Satzl nge gr er als Matrixgr sse -4

20 = Unzul ssiger Openmode

21 = Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers

22 = Unzul ssiges Kompressionsverfahren

23 = Unzul ssiger Code in FLAMFILE

24 = Unzul ssige MAXRECORDS Angabe

25 = Unzul ssige Satzl nge

26 = Unzul ssiger Zeichencode

40 = Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden

41 = Modul kann nicht aufgerufen werden

42 = Modul kann nicht entladen werden

43 - 49 = Fehlerabbruch durch Exit-Routine

98 = Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet

Reaktion In der Regel sind f r FLAM falsche Parameter (siehe

Kapitel 3) bergeben worden. Diese sind zu korrigieren.

Die Fehlercodes 15, 16, 25 und 40 - 49 sind

selbsterkl rend.

Bei anderen Fehler-Codes erstellen Sie bitte Fehlerunterlagen und wenden sich an Ihren

Vertriebspartner.

FLM0414 FLAMFILE SPLIT ACTIVE

Bedeutung Das Teilen oder Zusammenf gen einer gesplitteten

FLAMFILE ist aktiviert.

Reaktion Keine.

FLM0415 USED PARAMETER: ...

Bedeutung Protokoll der benutzten Parameter zur Komprimierung.

Reaktion Keine.

FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: ...

Bedeutung Die Input-Datenbytes wurden um ... Prozent reduziert.

Reaktion Keine.

FLM0421 INPUT SUPPRESSED

Bedeutung Eingabedatei wurde nicht bearbeitet.

Reaktion Keine.

FLM0422 INPUT DATA SET IS EMPTY

Bedeutung Die zu komprimierende Datei ist logisch leer.

Reaktion Keine.

FLM0424 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY

Bedeutung Es wurde eine ung Itige Funktion angefordert oder es

steht nicht gen gend Speicherplatz zur Verf gung.

Evtl. hat sich auch seit der Lizenzierung Ihr Rechner ge ndert, so dass FLAM-Aufrufe als ung Itig abgewiesen

werden (Error in FLMOPD).

Reaktion Lizenz berpr fen. Speicherplatz berpr fen,

gegebenenfalls MAXBUFFER verkleinern.

FLM0426 MESSAGE NOT FOUND

Bedeutung Fehler in den FLAM-Modulen.

Reaktion Bitte Fehlerunterlagen erstellen und den Vertriebspartner

informieren.

FLM0428 RECEIVED: ...

Bedeutung Protokoll der bergebenen Komprimierungs-Parameter.

Reaktion Keine.

FLM0429 NAME GENERATION ERROR: NUMERIC RANGE

OVERFLOW

Bedeutung Beim Teilen oder Zusammenf gen von Fragmenten einer

FLAMFILE kann kein weiterer Dateiname (oder DD-Name) gebildet werden. Z.B. m sste nach Dateinummer 9 die Nummer 10 generiert werden, der Dateiname (DD-Name) enth It aber nur eine einstellige Ziffernfolge (z.B.

NAMÉ1 vorgegeben anstatt NAME01)

Reaktion Mehr Ziffernfolgen im Dateinamen (DD-Namen) angeben.

FLM0431 FLAMFILE SPLIT NO. nn MISSING

Beim Dekomprimieren kann das Fragment Nr. nn einer

geteilten FLAMFILE nicht gefunden werden. Die Datei ist z.B. nicht katalogisiert, exklusiv im Zugriff oder die

zugeh rige DD-Anweisung fehlt in der JCL.

Reaktion berpr fen Sie den Dateinamen, die Datei katalogisieren,

den Lauf sp ter erneut starten.

FLM0432 FLAMFILE SPLIT SEQUENCE ERROR. FOUND NO. nn,

NEED NO. mm

Bedeutung Es wurde zur Dekomprimierung das Fragment Nr. mm der

geteilten FLAMFILE erwartet. Gefunden wurde aber Nr. nn. Das Fragment ist Teil der zuerst gelesenen Datei, liegt

aber in falscher Reihenfolge vor.

Reaktion Die Dateien mit der entsprechenden Ziffernfolge im

Dateinamen katalogisieren oder bei Zuweisung ber den

DD-Namen in der JCL die Reihenfolge korrigieren.

FLM0433 FLAMFILE SPLIT NO. nn IS NOT A CONTINUATION

Bedeutung Beim Dekomprimieren geh rt das aktuelle Fragment Nr.

nn der gesplitteten FLAMFILE nicht zur vorhergehenden

Datei. Es ist zwar Teil einer FLAMFILE, aber geh rt nicht

zum zuerst gelesenen Teil dazu.

Reaktion Die zugeh rige Datei zuweisen.

Anmerkung Jeder neue Komprimierungslauf erzeugt auch bei

identischer Eingabe eine andere FLAMFILE. Damit sind Fragmente gesplitteter FLAMFILEs von verschiedenen

Komprimierungen nicht austauschbar!

FLM0435 FLAMFILE MAC: nnnnnnnnnnnnnn

MEMBER MAC:

Bedeutung: Protokoll des errechneten Hash-MACs der gesamten

FLAMFILE, bzw. jeden Members der Sammel FLAMFILE.

Reaktion: Keine.

Anmerkung: Jede mit AES verschl sselte FLAMFILE wird mit einem

Hash-MAC abgeschlossen. Zus tzlich ist jedes Member einer Sammel FLAMFILE separat gesichert. Diese MACs dienen dem Integrit tsschutz auf Matrix-, Member- und

FLAMFILE Ebene.

FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

Bedeutung Die Komprimierung mit FLAM wurde normal beendet.

Reaktion Keine.

FLM0441 ERROR IN OPERATION: ...

Bedeutung Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Der

Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.

FLAMSYN Syntaxanalyse f r Parametereingabe

FLAMREQM Speicheranforderung

FLAMFREE Speicherfreigabe

FLAMSCAN Analyse einer Auswahl- bzw. Umsetzanweisung fr

Dateinamen

FLAMUP Ablaufsteuerung

WCDxxx Dateinamen in Wildcardsyntax verarbeiten

DYNxxx Dynamisches Laden von Modulen und Tabellen

Terminal Ein-/Ausgabe **TIOxxx**

MSGxxx Meldungsausgabe

TIMxxx Zeitmessung

Datei Ein-/Ausgabe **FIOXXX**

FLMxxx FLAM Satzschnittstelle

Reaktion Keine.

FLM0442 DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

Bedeutung Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD-

Namen ist ein Fehler aufgetreten.

Reaktion Fehlercode analysieren Datei entsprechend und

korrigieren.

FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ... FLM0443

Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD-Namen ist ein Fehler aufgetreten. Bedeutung der **Bedeutung**

Errorcodes (siehe auch Kapitel 8.4):

30 = Eingabe-Datei leer

31 = Eingabe-Datei nicht vorhanden

32 = Ung Itiger Open Mode

33 = **Ung Itiger Dateityp**

34 = Ung Itiges Satzformat

35 = Ung Itige Satzl nge

36 = Ung Itige Blockl nge

37 = Ung Itige Schl sselposition

38 = Ung Itige Schl ssell nge

39 = Ung Itiger Dateiname

40 =	Modul oder T	Tabelle kann ni	cht gela	aden wer	den					
43 - 49 =	Fehlerabbruch durch Exit									
52 =	Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel									
98 =	Es wurden n	icht alle Dateie	n bearb	eitet						
Reaktion	Fehlercode korrigieren.	analysieren	und	Datei	entsprechend					

FLM0444 COMPRESSION-LIMIT WARNING

Bedeutung Komprimierungsergebnis ist schlechter als der eingestellte

Grenzwert. (CLIMIT, 3.1.1) Der Return Code 4 ist gesetzt.

Reaktion Keine.

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH

Bedeutung Copyright Meldung mit Kundenlizenznummer, bzw.

Ablaufdatum bei Testinstallation.

Reaktion Keine.

FLM0449 FLAM COMPRESSION TERMINATED WITH ERRORS

Bedeutung Die Komprimierung wurde mit Fehlern beendet. Ein

Return Code von 8, 12 oder 16 ist gesetzt.

Reaktion Keine, bzw. je nach vorangegangener Meldung.

FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION ... ACTIVE

Bedeutung Das Dekomprimierungssystem FLAM wurde aktiviert.

FLAM bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method. FLAMfi ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright '

by limes datentechnik gmbh, 1999.

Reaktion Keine.

FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl Datens tze und Datenbytes im Komprimat

(FLAMFILE).

Reaktion Keine.

FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der mit FLAM dekomprimierten Datens tze und

Datenbytes.

Reaktion Keine.

FLM0458 CPU - TIME: ...

Bedeutung Von FLAM bei der Dekomprimierung verbrauchte CPU-

Zeit.

Reaktion Keine.

FLM0459 RUN - TIME: ...

Bedeutung Ablaufdauer der Dekomprimierung mit FLAM (elapsed

time). Darin sind z.B. auch R stzeiten f r B nder

enthalten.

Reaktion Keine.

FLM0460 DATA SET: ...

Bedeutung Name der mit FLAM zu dekomprimierenden Datei

(FLAMFILE), oder der Ausgabedatei (FLAMOUT).

Reaktion Keine.

FLM0461 DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED

Bedeutung Die Ausgabedatei kann nicht erzeugt werden, da FLAM

diesen Dateityp nicht unterst tzt.

Reaktion Eine Ausgabedatei zuweisen, die von FLAM unterst tzt

wird.

FLM0462 WRITTEN RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der geschriebenen Datens tze und Bytes.

Differenz zu FLM0457 entsteht bei Dateikonvertierung.

Reaktion Keine.

FLM0463 DECOMPRESSION ERRORCODE: ...

Bedeutung Die Dekomprimierung wurde mit dem Fehlercode ...

beendet (Siehe auch Kapitel 8.4).

10 = Datei keine FLAMFILE

11 = FLAMFILE Formatfehler

12 = Satzl ngenfehler

13 = Dateil ngenfehler

14 = Checksummenfehler

20) =	Unzul ssiger Openmode
21	l =	Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers
22	2 =	Unzul ssiges Kompressionsverfahren
23	B =	Unzul ssiger Code in FLAMFILE
24	l =	Unzul ssige MAXRECORDS Angabe
25	5 =	Unzul ssige Satzl nge
26	S =	Unzul ssiger Zeichencode
40) =	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
41	l =	Modul kann nicht aufgerufen werden
42	2 =	Modul kann nicht entladen werden
43 - 49) =	Fehlerabbruch durch Exit-Routine
52	2 =	Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
57	7 =	Unzul ssige Teilkomprimatsl nge
60) - 78	FLAM-Syntaxfehler (siehe 3.3.11 FLMGET)
96	S =	Keinen Dateinamen gefunden
98	3 =	Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet
Reaktion		Bei Fehlercode 10 - 14 liegt FLAMFILE nicht mehr im urspr nglichen Zustand vor. Die Fehlercode 40 - 49 sind selbsterkl rend.
		Bei Fehlercode 60 - 78 bitte Fehlerunterlagen erstellen und den Vertriebspartner informieren.
FLM0465		USED PARAMETER:
Bedeutung		Protokoll der benutzten Dekomprimierungsparameter.
Reaktion		Keine.

FLM0468 SPLIT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung

Zahl der Datens tze und Bytes im aktuellen Fragment der gesplitteten FLAMFILE. Beim Splitt werden jeweils Daten zur Steuerung und Kontrolle eingef gt, so dass die Summe der Datens tze und -bytes gr er ist als das ,eigentliche' Komprimat (Meldungen FLM0407, FLM0456).

Reaktion Keine.

FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: ...

Bedeutung FLAM-Systemcode der Originaldatei.

> 0800 MS-DOS

IBM MVS 0101

0102 **IBM VSE**

0103 IBM VM

0104 IBM 81xx

0105 IBM DPPX/370

0106 **IBM AIX**

02xx **UNISYS**

0301 **DEC VMS**

0302 **DEC ULTRIX**

0401 SIEMENS BS2000

0402 SIEMENS SINIX

0403 SIEMENS SYSTEM V

NIXDORF 886x 0501

0502 **NIXDORF TARGON**

06xx **WANG**

PHILLIPS 07xx

18

> **OLIVETTI** 08xx

09xx **TANDEM**

0Axx **PRIME**

0Bxx **STRATUS**

0E02 APLLE A/UX

11xx INTEL 80286

INTEL 80386 12xx

13xx INTEL 80486

15xx Motorola 68000

xx04 UNIX

Reaktion Keine.

FLM0470 SPLIT ID: ...

Bedeutung

Jedes Fragment einer parallel gesplitteten FLAMFILE erh It eine eindeutige Kennung, die zur Authentifizierung verwendet werden kann. Der zugeh rige Dateiname

wurde mit FLM0410, FLM0460 protokolliert.

Reaktion Keine.

FLM0471 **OUTPUT SUPPRESSED**

Ausgabedatei nicht verarbeitet. **Bedeutung**

Reaktion Keine.

FLM0472 INPUT DATA SET IS EMPTY

Bedeutung Bei der zu dekomprimierenden Datei (FLAMFILE) handelt

es sich um eine logisch leere Datei.

Reaktion Zur Dekomprimierung eine FLAMFILE zuweisen.

FLM0474 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY

Bedeutung Es wurde eine ung Itige Funktion angefordert oder es

steht nicht gen gend Speicherplatz zur Verf gung. Evtl. hat sich seit der Lizenzierung Ihr Rechner ge ndert, so dass FLAM-Aufrufe als ung Itig abgewiesen werden (Error in FLMOPS). Oder FLAM ist gar nicht lizenziert.

Reaktion Lizenzierung, Speicherplatz berpr fen.

FLM0475 PASSWORD WRONG OR MISSING

Bei der Dekomprimierung wurde das Passwort nicht

angegeben oder es wurde bei der Komprimierung ein

anderes verwendet.

FLM0479 FILE-ATTRIBUTE CHANGED

Bedeutung F r die Ausgabedatei gelten andere Dateiattribute als f r

die Originaldatei. Es erfolgt eine Konvertierung in die

neuen Ängaben.

Reaktion Keine, bzw. Ausgabedatei anders definieren.

FLM0480 FILE PARAM OLD: ... NEW: ...

Bedeutung Auflistung der Original-Dateiattribute und der bei der

Dekomprimierung angegebenen.

Reaktion Keine, bzw. Ausgabedatei anders definieren.

FLM0481 RECORD TRUNCATED

Bedeutung Ein Satz wurde verk rzt. Die dekomprimierte Datei enth It

einen (oder mehrere) S tze, die I nger sind als die im

Dateikatalog definierte Satzl nge.

Bei TRUNCATE=NO wird das Programm mit Fehler

beendet.

Reaktion F r eine Konvertierung ist der Programmlauf mit dem

FLAM-Parameter TRUNCATE=YES zu starten.

Eine Datei mit gr erer Satzl nge zuweisen.

FLM0482 OLD ...

Bedeutung Protokoll des FLAM-Fileheaders.

OLD DSN : Dateiname der Originaldatei

OLD CODE : Original-Datei-Code

OLD DSORG: Original-Datei-Organisation

OLD RECFORM: Original-Datei-Format

OLD RECSIZE: Original-Datei-Satzl nge

OLD BLKSIZE: Original-Datei-Blockgr sse

OLD KEYPOS: Original-Datei-Schl ssel-Position

OLD KEYLEN: Original-Datei-Schl ssel-L nge

Reaktion Keine.

FLM0488 INPUT WAS NOT COMPRESSED BY FLAM

Bedeutung Die Eingabe wurde nicht mit FLAM komprimiert. RC wird

auf 88 gesetzt.

Reaktion Eine mit FLAM komprimierte Datei zuweisen.

FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END

Bedeutung Die Dekomprimierung mit FLAM wurde normal beendet.

Reaktion Keine.

FLM0491 ERROR IN OPERATION: ...

Bedeutung Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten, der

Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.

Reaktion Keine.

FLM0492 DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

Bei Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD-

Namen, ist ein Fehler aufgetreten.

Reaktion Fehlercode analysieren und Datei entsprechend

korrigieren.

FLM0493 FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

Bedeutung	Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD- Namen ist ein FLAM-Fehler aufgetreten. Bedeutung der Errorcodes (siehe auch Kapitel 8.4):								
30 =	Eingabe-Datei leer								
31 =	Eingabe-Datei nicht vorhanden								
32 =	Ung Itiger Open Mode								
33 =	Ung Itiger Dateityp								
34 =	Ung Itiges Satzformat								
35 =	Ung Itige Satzl nge								
36 =	Ung Itige Blockl nge								
37 =	Ung Itige Schl sselposition								
38 =	Ung Itige Schl ssell nge								
39 =	Ung Itiger Dateiname								
Reaktion	Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren.								
FLM0499	FLAM DECOMPRESSION TERMINATED WITH ERRORS								
Bedeutung	Die Dekomprimierung mit FLAM wurde mit Fehler beendet. Condition Code ist auf 4, 8, 12 oder 16 gesetzt.								
Reaktion	Fehler analysieren.								

8.4 FLAM-Returncodes

Durch FLAM werden an den verschiedenen Schnittstellen (FLAMUP, FLAMREC, USERIO) bestimmte Ausnahmesituationen und Fehler durch systemneutrale Returncodes gemeldet.

Bei Fehlercodes, die sich auf **Dateioperationen** beziehen, wird die Datei im h chstwertigen Byte des vierstelligen Returncode-Feldes markiert:

X'AF' Fehler bei Zugriff auf FLAMOUT X'CF' FLAMPAR X'EF' FLAMIN X'FF' FLAMFILE

Diese Kennzeichen werden von FLAM/FLAMUP zur passenden Meldungsausgabe verwendet.

Die restlichen drei Bytes entsprechen dem Fehlercode der entsprechenden Datei-Zugriffsmethode (wie z.B. VSAM, POWER).

Fehlercodes bei **Verletzung der Security** werden durch Kennzeichen im 2. Byte eingeleitet: 00kkmmmm. kk bezeichnet den Fehlerort, mit kk =

- 1 Header
- 2 Segment
- 3 Membertrailer
- 4 Filetrailer

Mit mmmm wird der Fehler selbst beschrieben (Sedezimal):

- 0001 MAC1, Mac ber das Komprimat
- 0002 MAC2, Verkettungs MAC
- 0004 MAC3, Mac ber Macs
- 0010 Daten fehlen
- 0020 Daten eingef gt
- 0040 Daten aktualisiert (update)
- 0080 Satzz hler Komprimat
- 0100 Bytez hler Komprimat
- 0200 Satzz hler Originaldaten
- 0400 Bytez hler Originaldaten
- 0800 Verkettung bei FLAM-Verschl sselung

Security-Fehler k nnen nur bei der Dekomprimierung auftreten. Sie k nnen ggf. mit dem Parameter SECURE-INFO=IGNORE den Fehler ignorieren, Folgefehler sind aber nicht auszuschlie en. Bei Positionieren in die FLAMFILE mit anschlie ender Dekomprimierung eines Members muss SECUREINFO=MEMBER angegeben

werden (ansonsten Fehlercode X'00030002, d.h. Fehler der Memberverkettung).

Die nachfolgenden Werte sind Dezimalzahlen

Returncode

0 Die Funktion ist vollst ndig ausgef hrt.

Die Funktion ist nicht ausgef hrt, weil sie im Zusammenhang nicht zul ssig ist (z.B. FLMGET ohne erfolgreiches FLMOPN) oder weil beim ffnen einer Datei nicht ausreichend Speicher zur Verf gung steht.

Returncodes zwischen 1 und 9 sind Warnungen.

Die Funktion ist teilweise ausgef hrt. Der Benutzer muss entscheiden, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist.

- Ein Satz wird auf die L nge des Satzpuffers verk rzt; die Daten k nnen in der angegebenen L nge verarbeitet werden.
- 2 Beim Lesen wird das Dateiende erreicht; es werden keine Daten bergeben.
- In einer relativen Datei wird eine L cke gefunden; die Satzl nge ist Null.
- Beim Konvertieren eines Satzes in fixes Format wird der Satz mit F Ilzeichen aufgef Ilt.
- In einer indexsequentiellen Datei ist beim Lesen ein Schl ssel nicht vorhanden bzw. beim Schreiben ung Itig. Die sequentielle Leseposition steht auf dem Satz mit den n chsth heren Schl ssel.

Beim Positionieren ist die angegebene Position nicht vorhanden bzw. die gew nschte Positionierung ist nicht m glich. Die aktuelle Position wird nicht ver ndert.

Beim L schen ist kein aktueller Satz vorhanden.

In einer Sammeldatei beginnt beim Lesen eine neue Datei; es werden keine Daten bergeben. Gegegebenenfalls kann der Fileheader gelesen werden. Die sequentielle Leseposition steht auf dem ersten Satz der neuen Datei.

Passwort nicht angegeben. Die FLAMFILE wurde mit einem Passwort komprimiert.
Das Passwort kann mit FLMPWD bergeben werden.

8 unbenutzt

9 FLAMUP bzw. FLAM meldet beim Komprimieren mit eingeschalteter Statistik, dass das Komprimat gr er als das Original ist (Expansion).

Returncodes ber 10 sind Fehler.

Die Funktion ist nicht ausgef hrt bzw. wurde abgebrochen. Eine Ausnahme bildet der Returncode 98 bei FLAMUP bzw. FLAM.

Beim Dekomprimieren wird die Eingabedatei nicht als FLAM-Komprimat erkannt. Bereits der Anfang der Datei ist derart verf lscht, dass die FLAM-Syntax nicht mehr erkennbar ist.

M gliche Ursachen f r diesen Fehler sind:

Die Eingabedatei ist kein Komprimat bzw. wurde nicht mit FLAM komprimiert.

Bereits der erste Satz ist verk rzt bzw. vor dem Anfang des FLAM-Komprimats sind Daten eingef gt.

H ufig wird dieser Fehler durch falsch eingestellte File Transfers verursacht:

Beim bertragen von 8-Bit-Komprimaten wird ein File-Transfer f r abdruckbare Daten benutzt und damit die Zeichen des Komprimats verf lscht.

Beim bertragen von indexsequentiellen Komprimatsdateien von DEC-VMS auf andere Systeme wie MVS, BS2000 usw. muss die Schl ssell nge der Komprimatsdatei um die Satz- und Blockz hler (1, 2 bzw. 4 Bytes) vergr ert werden.

Beim bertragen werden Komprimatss tze verk rzt, verl ngert bzw. umgebrochen.

Hinweis: Ein Teil dieser Transformationen wird von FLAM ab der Version 2.7 erkannt und automatisch kompensiert.

Das Auff Ilen mit gleichen Zeichen wird fr alle Kompressionsverfahren toleriert.

Bei 8-Bit-Komprimaten ist ein Umbruch der Komprimatss tze m glich, sofern bei der Dekomprimierung kein Exit f r die Komprimatss tze (EXD20) aktiv ist.

11

Das Format der FLAMFILE ist fehlerhaft.

Beim Dekomprimieren einer FLAMFILE sind Fehler in der Komprimatssyntax erkannt worden. Beispielsweise k nnen vollst ndige Komprimatss tze fehlen bzw. Header sind verf lscht. 12 Ein Komprimatssatz ist verk rzt, so dass ein Teil der Komprimatsdaten fehlt. 13 Die Komprimatsdatei ist verk rzt. Es fehlen vollst ndige Komprimatss tze am Dateiende. Dieser Fehler kann beim Erzeugen, Kopieren bzw. bertragen Komprimatsdateien entstehen, wenn nicht ausreichend Speicherplatz f r die Komprimatsdatei zur Verf gung steht und dadurch die Komprimierung, das Kopieren bzw. der File Transfer vorzeitig beendet wird. Jeder andere Abbruch dieser Verarbeitungen kann ebenfalls eine unvollst ndige Komprimatsdatei hinterlassen. 14 Die Checksumme eines Komprimatssatzes ist falsch. Die Komprimatsdatei ist durch Umcodierung oder einen anderen Eingriff verf lscht. 15 FLAM kann nur S tze bis zu einer maximalen Satzl nge von 32.764 Bytes verarbeiten. Die Originaldatei enth It mindestens einen I ngeren Satz und kann deshalb nicht komprimiert werden. 16 Die Matrixgr e muss um mindestens 4 Byte gr er sein als die gr te Satzl nge in der Originaldatei. Fr gute Kompressionseffekte sollte die Matrixgr e mindestens 16mal die Satzl nge sein. Die Datei kann mit gr erem Matrixpuffer erneut komprimiert werden. 17 unbenutzt 18 unbenutzt 19 unbenutzt Unzul ssiger OPENMODE. 20 Nur indexsequentielle Komprimatsdateien k nnen mit dem OPENMODE = INOUT ge ffnet werden. Sequentielle Komprimatsdateien k nnen nur gelesen (INPUT) bzw. geschrieben werden (OUTPUT).

21 Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers.

Beim Dekomprimieren kann der notwendige Matrixpuffer wegen Speicherplatzmangel nicht angefordert werden. Wenn nicht mehr Speicherplatz zur Verf gung gestellt werden kann, muss die Originaldatei mit einem kleineren Matrixpuffer komprimiert werden.

Hinweis: Ab der Version 2.5 wird die doppelte Gr e des Matrixpuffers ben tigt. Gegebenenfalls kann die Komprimatsdatei mit der Version 2.1 dekomprimiert werden, um sie danach mit einem kleineren Matrixpuffer erneut zu komprimieren.

22 Unzul ssiges Kompressionsverfahren.

Das Komprimat ist mit einer neueren FLAM-Version mit einem von dieser Version noch nicht unterst tzten Kompressionsverfahren erzeugt worden.

23 Unzul ssiger Code in FLAMFILE.

Das Komprimat ist in einem Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC) erstellt worden, der von dieser FLAM-Version noch nicht unterst tzt wird.

24 Unzul ssige maximale Satzanzahl.

Der Parameter MAXRECORDS bzw. MAXREC ist ung Itig. Erlaubt sind bei MODE=CX7, CX8, VR8 1 bis 255, bei MODE=ADC 1 bis 4095.

25 Unzul ssige Satzl nge.

Der Parameter MAXSIZE enth It einen Wert kleiner als 80 bzw. gr er als 32.768 f r 8-Bit-Komprimate. Bei CX7 darf MAXSIZE nicht gr er als 4096 sein.

26 Unzul ssiger Zeichencode.

Die Originaldaten haben einen Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC), der von dieser FLAM-Version noch nicht unterst tzt wird.

- **27** unbenutzt
- 28 unbenutzt
- 29 Es wurde kein oder ein falsches Passwort bergeben.
- 30 Eingabedatei ist leer. Die Eingabedatei ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
- **31** Eingabedatei ist nicht vorhanden.

32 Ung Itiger OPEN-Mode.

Die Datei kann mit dem gew nschten OPEN-Mode nicht ge ffnet werden. Z.B. kann eine sequentielle Datei nicht zum ndern ge ffnet werden.

33 Ung Itiger Dateityp.

Das gew nschte Dateiformat kann von FLAM nicht bzw. noch nicht verarbeitet werden.

34 Ung Itiges Satzformat.

Das Satzformat kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder es ist fr das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.

35 Ung Itige Satzl nge.

Die Satzl nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist fr das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

36 Ung Itige Blockl nge.

Die Blockl nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist fr das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

37 Ung Itige Schl sselposition.

Bei einer indexsequentiellen FLAMFILE ist die Schl sselposition ungleich 1. F r eine Originaldatei ist die Schl sselposition f r das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.

38 Ung Itige Schl ssell nge.

Die Schl ssell nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder ist f r das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

39 Ung Itiger Dateiname.

Der Dateiname ist in keiner g Itigen Schreibweise f r eine Datei oder ein Bibliothekselement angegeben bzw. es ist eine Wildcard-Angabe f r eine Menge von Dateien und Bibliothekselementen unzul ssig bzw. von FLAM nicht verarbeitbar.

40 Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden.

Ein Benutzerausgang bzw. eine bersetzungstabelle kann nicht geladen werden. M glicherweise ist die Bibliothek nicht zugewiesen.

41 Modul kann nicht aufgerufen werden. Ein Benutzerausgang kann nicht aufgerufen werden. 42 Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden. 43 - 49 Fehlerabbruch durch Exit-Routine. Ein Benutzerausgang hat den Returncode 16 bzw. einen unzul ssigen Returncode zur ckgegeben. 51 unbenutzt 52 Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel. Beim Komprimieren in eine indexsequentielle FLAMFILE enth It das Original doppelte Schl ssel, obwohl beim ffnen der FLAMFILE in dem Feld KEYFLAGS der Schl sselbeschreibung KEYDESC keine Schl ssel zugelassen sind. Oder die Anzahl doppelter Schl ssel im Original ist gr er als 255 * MAXSIZE. 53 unbenutzt 56 unbenutzt 57 Unzul ssige Teilkomprimatsl nge. Das Komprimat einer Matrix ist in mehreren Teilen mit eigenen L ngenfeldern abgelegt. Beim Dekomprimieren wird eine Inkonsistenz dieser L ngenfelder erkannt, ohne dass eine ung Itige Checksumme gefunden wurde. Dieser Fehler tritt auf, wenn in einer Komprimatsdatei vollst ndige S tze gel scht wurden. 58 unbenutzt 59 unbenutzt 60 - 78Die Fehler 60 bis 78 beschreiben alle Fehler im Komprimat. Diese Fehler dienen zur Erkennung von Programmfehlern in FLAM selbst und d rfen deshalb im Betrieb nicht auftreten. Da mit Hilfe von Checksummen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Verf Ischung Komprimatsdatei erkannt wird, kann in seltenen F llen unzutreffenderweise ein Dekompressionsfehler gemeldet werden, obwohl eine Verf Ischung vorliegt. Das Auftreten eines Dekompressionsfehlers sollte unter Beif gung von Fehlerunterlagen an den Hersteller

gemeldet werden.

unbenutzt

79

80 Syntaxfehler bei Parametereingabe.

Der Parameterstring ist syntaktisch falsch. Wenn mehrere Parameter auf einmal bergeben wurden, kann durch die Verk rzung des Parameterstrings um jeweils einen Parameter der Fehler eingegrenzt werden.

81 Unbekanntes Schl sselwort.

Im Parameterstring ist ein unbekanntes Schl sselwort enthalten bzw. durch einen Syntaxfehler wird ein Parameterwert als Schl sselwort interpretiert.

82 Unbekannter Parameterwert.

Bei einem Parameter mit einem festen Wertevorrat wie MODE ist ein unzul ssiger Wert angegeben worden.

83 Parameterwert nicht dezimal.

Bei einem Parameter der Zahlen als Wertevorrat hat, ist keine Zahl angegeben worden.

84 Parameterwert zu lang.

Bei einem Parameter ist die Wertangabe zu lang. Zahlenwerte d rfen maximal 8 Zeichen lang sein. Ebenso d rfen feste Werte maixmal 8 Zeichen lang sein. Bei Parametern, die Namen enthalten d rfen, sind die L ngen in der Parameterbeschreibung angegeben. Linknamen, Modulnamen und Namen von Tabellen d rfen maximal 8 Zeichen lang sein. Dateinamen f r einzelne Dateien und als Wildcard-Angaben d rfen maximal 54 Zeichen lang sein.

85 - 95 unbenutzt

96 Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln von Dateinamen. Dieser Fehler kann bei der Komprimierung im Zusammenhang mit Dateinamensangaben in Wildcard-Syntax oder bei Dateilisten auftreten.

Bei der Dekomprimierung wurde eine Auswahl- oder Umsetzvorschrift fr die Ausgabe vorgegeben und die FLAMFILE enth It keinen Namen der Originaldatei (durch HEADER=NO oder FILEINFO=NO bei der Komprimierung).

97 unbenutzt

98 Nicht alle Dateien wurden bearbeitet.

Bei der Verarbeitung von Sammeldateien wurden nicht alle Dateien bearbeitet, weil beim ffnen der Originaldateien Fehler erkannt wurden. Alle Dateien, die bearbeitet wurden, sind fehlerfrei bearbeitet.

99 - 998 unbenutzt

999 siehe -1

8.5 **Return Codes**

Zur Ablaufsteuerung werden bei der Komprimierung durch FLAM folgende Return Codes gesetzt:

\$RC=0 Die Komprimierung war fehlerfrei

CLIMIT berschritten. **\$RC(4)**

\$RC=6 Es konnten nicht alle Dateien komprimiert werden.

\$RC=8 Fehler einfacher Art (wie falsche Parameter) wurden

erkannt.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=12 In der Regel liegen DMS Zugriffsfehler vor.

> Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=16 Fehler Zugriff die FLAMFILE beim auf oder Komprimierungsfehler.

> Hinweis: Kann der Anwender den Fehler nicht beheben, so verst ndigen Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

> Zur bei der Ablaufsteuerung werden Dekomprimierung durch FLAM folgende Return Codes gesetzt:

\$RC=0 Die Dekomprimierung war fehlerfrei

\$RC=6 Es konnten nicht alle Dateien dekomprimiert werden.

\$RC=8 Fehler einfacher Art (wie falsche Parameter) wurden

erkannt.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=12 In der Regel liegen DMS Zugriffsfehler vor.

Hinweis: Anhand der Zusatzmeldungen kann der

Anwender den Fehler bereinigen.

\$RC=16 Fehler beim Zugriff auf die FLAMFILE oder Dekomprimierungsfehler

Hinweis: Kann der Anwender den Fehler nicht beheben, so verst ndigen Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

\$RC=88 Die zugewiesene Datei ist keine FLAMFILE.

Hinweis: Kann zur Identifikation von nicht komprimierten Data Sets in Batch-Jobs genutzt werden.

Nur bei Returncode 0 ist eine Dekomprimierung ordnungsgem erfolgt. Genauere Hinweise zu Fehlern sind den Fehlermeldungen FLM04xx in Kapitel 8.3 zu entnehmen.

8.6 DMS-Errorcodes

Data Management System ERRORCODES:

```
CODEFORMAT 4-BYTES H' zz xx yy cc '
zz = File-ID
          EF = ORIGINALDATEI EINGABE (FLAMIN)
          AF = ORIGINALDATEI AUSGABE (FLAMOUT)
          FF = KOMPRIMATSDATEI FLAMFILE
          CF = PARAMETERDATEI
          DF = MESSAGEDATEI
xx = Subroutine-ID
          00 = VSAM OPEN/GET/PUT/POINT/ERASE (ESDS/KSDS/RRDS)
          01 = LOAD DTF-TABLE
                                    DTFSD/DTFMT/SAM-ESDS
          02 = OPEN VTOC (CVH)
                                       DTFSD
          03 = PROCESS VTOC (CVH)
                                      DTFSD
          04 = CLOSE VTOC (CVH)
                                      DTFSD
          05 = GET RECORD
                                      DTFSD/DTFMT/SAM-ESDS
          06 = PUT RECORD
                                      DTFSD/DTFMT/SAM-ESDS
          07 = OPEN FILE
                                      DTFSD/DTFMT/SAM-ESDS
          08 = POWER ERROR CODES
          09 = LIBR ERROR CODES
          OA = WILDCARD ALLGEM. ERROR VON UNTERROUTINEN
          8X = WILDCARD ERROR FLAG
                   B'1XXX XXXX' X: USED FROM DMS INTERFACE
                   SAMPLE: B'1000 1000' = POWER ERROR IN
                                         WILDCARD.
                          B'1000 0001'
                                        = LOAD ERROR IN
                                         WILDCARD.
          OB = FLAM LABEL ERROR IN PROGRAMM FLMLABEL
                 UNTERFUNKTIONEN YY:
                  01 = S\$GETLBL
                  02 = S\$GETNXT
                  03 = S\$SRCLBL
                  04 = S$LOCGRP
                  05 = S$MODGRP
                  06 = S\$GETNXL
                  07 = S\$REPLBL
                  08 = S$ADDLBL
                  09 = S\$ADDNXL
                  0A = S\$ENDLBL
                  0B = S\$DELLBL
                  0F = S\$CLRLBL
                  10 = S$VOLINF
          OC = ERROR BEI CATALOG INFO UEBER FLCATINF
          OD = ERROR ALLOCATE DATA-SET FLCATINF (ALLOCVSM)
yy = Fehler-ID
          REG.15 = NACH VSAM-ERROR ODER 01 BEI DTFSD
          01 = Bei DTFSD/DTFMT/SAM-ESDS ERROR
```

cc = Errorcode

Sample Cod	leliste	:
00010104	04 L	OAD-ERROR PHASE NOT FOUND
00010108		I/O ERROR DURING LOAD
0001010C	12	INVALID LIB OR SUBLIB
00010110		ENTRY OUTSIDE THE PARTITION
00010114		SECURITY ??
00010118		INCONSISTENT DIRECTORY STATE
0001011C	28	PARTITION IS TOO SMALL
00020108	08	OVTOC-ERROR VOLUME NOT MOUNTED OR INVALID
00030104	04	PVTOC-ERROR I/O ERROR READING VOL1
0003010C		I/O ERROR READING VTOC
0003012C	44	FORMAT1 NOT FOUND
00030130		INVALID READ OR WRITE ADDRESS
00030158	88	FORMAT4 NOT FOUND
0003015C	92	VOL1 LABEL NOT FOUND
000400??		CVTOC-ERROR ??
00050100		GET-(LOCATE)-ERROR DTFXX
00060100		PUT-ERROR DTFXX
0007????		???? = R15 NACH DTFXX-OPENERROR
000004cc		VSAM-ERROR R15=4 cc = ERRORCODE
000008cc		VSAM-ERROR R15=8 cc = ERRORCODE
0008fnxx		POWER ERROR f=FUNCT. n=R15,
		xx=POWER-RETCODE
		LIBR ERROR nn=R15, xx=LIBR-RETC
000Annxx		WILDCARD ALLGEM.ERROR VON UNTERROUTINEN
		nn=ERR.CODE, xx=REASON
	COD	E 01 DUBBER TOO OWALL

01=BUFFER TOO SMALL

DMS-POWER-ERRORCODES:

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	ζ
	 		 					- 3-BIT PWR-ERRORFLAG BYTE (IJBXRETC/IJBXREAS/PXPFBKCD)
			 				4	4-BIT R15 RETURN REGISTER
	 		 				{ 1 2	4 = POWER FAILED/TIME ERROR 3 = POWER ERROR/INV.REQUEST L = SPOOL-CB. IN DATA AREA 2 = PWR-MESSAGE IN DATAAREA (or PXPRETCD)
			 				4	4-BIT FUNCTION CODE
	 		 				((0001 = FUNCT (IDENTIFY) 0010 = FUNCT (CONNECT) 0011 = FUNCT (SENDR) 0100 = FUNCT (DISCONNECT) 1000 = FUNCT (TERNINATION)
	 		 				-	B-BIT SUBROUTINE-ID POWER ZUGRIFF = X'08'
							8	3-BIT File-ID (siehe 'zz')

FLAM (VSE)

Benutzerhandbuch

Anhang

Anhang

A.1 bersetzungstabellen

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	1A	HT 09	1A	DEL 7F	1A	1A	1A	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	1A	1A	BS 08	1A	CAN 18	EM 19	1A	1A	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	1A	1A	1A	1A	1A	LF 0A	ETB 17	ESC 1B	1A	1A	1A	1A	1A	ENQ 05	ACK 06	BEL 07	2.
3.	1A	1A	SYN 16	1A	1A	1A	1A	EOT 04	1A	1A	1A	1A	DC4 14	NAK 15	1A	SUB 1A	3.
4.	SP 20	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	[5B	2E	< 3C	(28	+ 2B	! 21	4.
5.	& 26	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A] 5D	\$ 24	* 2A) 29	; 3B	5E	5.
6.	- 2D	/ 2F	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	<i>f</i> 7C	, 2C	% 25	_ 5F	> 3E	? 3F	6.
7.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	60	: 3A	# 23	@ 40	, 27	= 3D	" 22	7.
8.	1A	a 61	b 62	c 63	d 64	e 65	f 66	g 67	h 68	i 69	1A	1A	1A	1A	1A	1A	8.
9.	1A	j 6A	k 6B	I 6C	m 6D	n 6E	o 6F	р 70	q 71	r 72	1A	1A	1A	1A	1A	1A	9.
A.	1A	~ 7E	s 73	t 74	u 75	v 76	w 77	x 78	у 79	z 7A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	A.
В.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	B.
C.	{ 7B	A 41	B 42	C 43	D 44	E 45	F 46	G 47	H 48	l 49	1A	1A	1A	1A	1A	1A	C.
D.	} 7D	J 4A	K 4B	L 4C	M 4D	N 4E	O 4F	P 50	Q 51	R 52	1A	1A	1A	1A	1A	1A	D.
E.	\ 5C	1A	S 53	T 54	U 55	V 56	W 57	X 58	Y 59	Z 5A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	E.
F.	0 30	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	1A	1A	1A	1A	1A	1A	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von EBCDIC nach ASCII

(TRANSLATE = E/A)

		4	_	_	4		6	7		_	_	В		_			<u> </u>
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	EOT 37	ENQ 2D	ACK 2E	BEL 2F	BS 16	HT 05	LF 25	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	DC4 3C	NAK 3D	SYN 32	ETB 26	CAN 18	EM 19	SUB 3F	ESC 27	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	SP 40	! 4F	" 7F	# 7B	\$ 5B	% 6C	& 50	, 7D	(4D) 5D	* 5C	+ 4E	, 6B	- 60	4B	/ 61	2.
3.	0 F0	1 F1	2 F2	3 F3	4 F4	5 F5	6 F6	7 F7	8 F8	9 F9	: 7A	; 5E	< 4C	= 7E	> 6E	? 6F	3.
4.	@ 7C	A C1	B C2	C C3	D C4	E C5	F C6	G C7	H C8	I C9	J D1	K D2	L D3	M D4	N D5	O D6	4.
5.	P D7	Q D8	R D9	S E2	T E3	U E4	V E5	W E6	X E7	Y E8	Z E9	Ž 4A	\ E0	! 5A	^ 5F	_ 6D	5.
6.	' 79	a 81	b 82	c 83	d 84	e 85	f 86	g 87	h 88	i 89	j 91	k 92	l 93	m 94	n 95	o 96	6.
7.	р 97	q 98	r 99	s A2	t A3	u A 4	v A5	w A6	X A7	у А 8	z A9	C0	<i>f</i> 6A	} D0	~ A1	DEL 07	7.
8.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	8.
9.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	9.
A.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	A.
B.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	B.
C.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	C.
D.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	D.
E.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	E.
F.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von ASCII nach EBCDIC

(TRANSLATE = A/E)

Erl uterung der Abk rzungen

ACK = acknowledge, positive Quittung

BEL = bell, Klingel

BS = backspace, Korrekturtaste

CAN = cancel, ung ltig, Zeilenl scher

CR = carriage return, Wagenr cklauf

DC1 = device control 1, Ausgabe fortsetzen

DC2 = device control 2

DC3 = device control 3, Ausgabe anhalten

DC4 = device control 4

DEL = delete, L schzeichen

DLE = data link escape, Austritt aus der Datenverbindung

EM = end of medium, Datentr gerende

ENQ = enquiry, Stationsaufruf

EOT = end of transmission, bertragungsende

ESC = escape, R cksprung

ETB = end of transmission block, Datenblockende

ETX = end of text. Textende

FF = form feed, Formularvorschub

FS = file separator, Dateitrennung

GS = group separater, Gruppentrennung

HT = horizontal tabulation, Tabulatorzeichen

LF = line feed, Zeilenvorschub

NAK = negative acknowledge, negative Quittung

NUL = null, keine Operation

RS = record separator, Gruppentrennung

SI = shift in, zur ckschalten Zeichensatz

SO = shift out, umschalten Zeichensatz

SOH = start of heading, Vorspannanfang

SP = space, Leerzeichen

STX = start of text, Textanfang

SUB = substitute character, Zeichen ersetzen

SYN = synchronous idle, Synchronisierung

US = unit separater, Einheitentrennung

VT = vertical tabulation